



ОГЛАВЛЕНИЕ

История изменений	3				
Условные обозначения					
Введение	5				
Общее описание SomersMDM					
.1. Состав комплекса					
1.2. Системные требования	6				
1.3. Комплект поставки					
1.3.1. Конфигурационный файл с параметрами установки SomersMDM	7				
1.3.2. Конфигурационный файл SkyMDM					
2. Установка SomersMDM через мастер установки	9				
2.1. Мастер установки					
2.2. Подготовительные этапы установки	10				
2.2.1. Подготовка к установке SomersMDM					
2.2.2. Установка Docker и Docker Compose					
2.2.3. Авторизация в репозитории Сомерс	11				
2.2.4. Настройка каталога SomersMDM	12				
2.2.5. Настройка параметров в tms/scripts/.env	12				
2.4. SomersMDM PECTAPT	14				
2.6. Ресурсы Docker					
IРИЛОЖЕНИЕ 1. Примеры файлов конфигураций					
2.2.6. Настройка параметров в tms/conf/ptconfig.properties133. Установка SomersMDM134. SomersMDM PECTAPT145. SomersMDM СТОП146. Ресурсы Docker14РИЛОЖЕНИЕ 1. Примеры файлов конфигураций15ример файла конфигурации ptconfig.properties15					
Þайл log4j2.xml16					



история изменений

Версия документа	Дата изменения	Автор	Описание
3.01	05/06/2025	Шмидт В.В.	Изменен раздел 2. Установка SomersMDM через мастер установки.
3.00	25/04/2025	Беляков А.В.	Создание нового документа - установка SomersMDM с СУБД PostgreSQL, для SomersMDM версии 1.50.х и выше.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ВНИМАНИЕ! Очень важная информация!



ПРИМЕЧАНИЕ: Полезная информация



ВВЕДЕНИЕ

Данный документ разработан Сомерс (ООО "Скайтех") и содержит описание процесса установки системы SomersMDM версии 1.50.х – программно-аппаратного комплекса, при помощи которого выполняется параметризация программного обеспечения SomersPOS для платежных терминалов, предназначенных для установки в торгово-сервисные предприятия и банки.

Документ предназначен для операторов банковской инфраструктуры, ответственных ІТ-инженеров финансовых организаций.

Допускается незначительные несоответствия данной документации и программного обеспечения, связанные с постоянным развитием программных продуктов.

Не допускается использование текстов и изображений, входящих в данный документ, без согласования с Сомерс (ООО "Скайтех").



1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ SOMERSMDM

SomersMDM (Multi Device Manager) - специальный сервис, позволяющий управлять загрузкой приложений, настройками терминалов, а также выполнять сбор информации о них.

SomersMDM работает с платежным приложением SomersPOS, предназначенным для установки на различные линейки платежных терминалов.

SomersMDM предоставляет своим пользователям следующий функционал:


- централизованная система управления настройками терминалов;
- конфигурирование терминалов и ПИН-падов на уровне платежных приложений;
- сохранение конфигураций в виде шаблонов;
- управление параметрами удалённого обновления конечных устройств;
- сбор статистики с устройств;
- управление настройками интерфейсов связи устройств;
- удалённый доступ к обновлению платёжных конфигураций устройств.

Работа с SomersMDM обеспечивается через WEB интерфейс.

1.1. Состав комплекса

Основные компоненты SomersMDM:

- ТМS приложение, отвечающее за формирование конфигураций и их передачу на терминалы;
- PostgreSQL сервер базы данных (при необходимости база данных может быть вынесена на внешний сервер);
- Веб сервер Арасhе или Nginx с пользовательским интерфейсом для работы с системой (данный компонент не обязателен в и зависит от инфраструктуры банка).



1.2. Системные требования

Сервер, на котором будет установлен SomersMDM должен соответствовать следующим требованиям:

- Операционная система:
- Linux family: Ubuntu Server; Debian, CentOS;
- Red Hat Enterprise Linux;
- Oracle Linux:
 - ОЗУ: 16 Гб и более;
 - Свободное место на HDD: 100 Гб и более;
 - Требования к процессору:
- Количество ядер:
- о При установке SomersMDM и БД на одном сервере − 10;
- При установке SomersMDM и БД на разных серверах 8 (требования к серверу, на котором установлена база данных зависит от типа используемой базы данных);
- Частота CPU: 2.67GHz (например Intel(R) Xeon(R) X5650) и выше.



- Требования к интернет-подключению:
- Исходящий доступ в интернет для:
 - о установки и обновления системных утилит;
- о загрузки Docker-образов;
- о работы с внешними репозиториями;
- Если используется файрволл или прокси, необходимо разрешить исходящие соединения:
- TCP/UDP 53 (DNS);
- TCP 443 (HTTPS для Docker Hub и других репозиториев).

1.3. Комплект поставки

В комплект поставки SomersMDM входят:

- инструкция по установке SomersMDM;
- данные для доступа к официальному docker-репозиторию Somers (передаются в заявке или по почте);
- консольный скрипт автоматизированной установки: install.sh;
- архив tms.zip с базовой структурой каталогов и файлов.



Для получения комплекта поставки направьте запрос на электронный адрес технической поддержки: support@sky-technologies.ru, указав в письме:

- название операционной системы с номером версии;
- планируемый способ установки (скрипт установки, вручную);
- планируемую версию сервера баз данных (рекомендуется Postgres 17 и выше);
- название каталога приложения на сервере (рекомендуется /opt/);
- контактные данные инженера, проводящего работы по установке и настройке.

1.3.1. Конфигурационный файл с параметрами установки SomersMDM

В комплекте поставки в папке /opt/tms/scripts/содержаться файл .env, в котором задаются параметры для установки SomersMDM:

- TMS_ROOT директория установки SomersMDM;
- TMS_CONTAINER название контейнера приложения SomersMDM;
- TMS_PORT порт, на котором будет доступен веб-интерфейс SomersMDM;
- TMS_REPO URL адрес репозитория Сомерс;
- TMS VERS версия SomersMDM;
- DB CONTAINER название контейнера с сервером базы данных;
- DB PORT внешний порт сервера базы данных;
- DB_VERS версия базы данных;
- DB NAME название базы данных;
- DB_USER пользователь базы данных;
- DB_PWD пароль пользователя базы данных.

Проверьте значения параметров и, при необходимости, внесите изменения в файл.

Пример:

TMS_ROOT="/opt/tms"
TMS_CONTAINER=app_skymdm
TMS_PORT="9220"
TMS_REP0=registry.skypos.ru
TMS_VERS=v1.50.1
DB_CONTAINER=dbp_skymdm
DB_PORT="5432"



DB_VERS=16
DB_NAME=tms
DB_USER=tmsuser
DB_PWD="Somers#125"



Если возникнут вопросы по значениям переменных – обратитесь за консультацией в отдел сопровождения Сомерс.

1.3.2. Конфигурационный файл SkyMDM

В комплекте поставки в папке /opt/tms/conf/ содержаться файл ptconfig.properties, в котором задаются параметры приложения SomersMDM.

Для корректной установки в файле задайте реальные значения в переменных:

- db.user пользователь базы данных (такой же как в .env);
- db.pass пароль пользователя базы данных (такой же как в .env);
- vaadin.urlMapping url веб-интерфейса SomersMDM;
- server.address.link=tms.server.org хост-адрес SomersMDM.

Пример:

```
# Database settings
db.user=tmsuser
db.pass=Somers#125
db.url=jdbc:postgresql://dbp_skymdm:5432/tms?stringtype=unspecified
# Network settings
node=tms
http.host=localhost
http.port=9220
server.port=9220
# Frontend
vaadin.urlMapping=/web/tms/
vaadin.productionMode=true
# Email settings
server.address.link=tms.server.org
```



Описание всех параметров файла ptconfig.properties — см. Руководство Администратора SomersMDM.



2. УСТАНОВКА SOMERSMDM ЧЕРЕЗ MACTEP УСТАНОВКИ

Данный способ установки позволяет установить SomersMDM в полуавтоматическом режиме, используя подготовленные команды в консольном скрипте install.sh.

Загрузите файлы install.sh и skymdm.zip из комплекта поставки в рабочий каталог. Рекомендуемый рабочий каталог для файлов SomersMDM: /opt/



Для успешной установки и корректной работы SomersMDM необходимо:

- настроить сервер, чтобы он отвечал системным требованиям (см. п. 1.2);
- обеспечить доступ с сервера к репозиториям Somers и Docker;
- получить стартовый комплект системы SomersMDM (см. п. 1.3).

2.1. Мастер установки

Для того, чтобы запустить Мастера установки перейдите в рабочий каталог и выполните команду запуска:

```
cd /opt
sudo bash install.sh
```

Запустится мастер установки, в котором отображается следующее:

- 1. Заголовок «SOMERS»:
- 2. Информационная панель со следующими данными:
 - SERVER версия ОС и менеджер пакетов;
 - USER имя пользователя;
 - IP ір сервера;
 - FOLDER путь до файла skymdm.zip;
 - START инструмент установки системы.
- 3. Меню со следующими командами:
 - [1] Обновление ПО сервера;
 - [2] Установка docker и docker compose:
 - [3] Авторизация в репозитории Сомерс;
 - [4] Настройка каталога SomersMDM;
 - [5] Настройка параметров в tms/scripts/.env;
 - [6] Настройка параметров в tms/conf/ptconfig.properties;
 - [7] SomersMDM СТАРТ + версия Docker Compose;
 - [8] SomersMDM PECTAPT + версия Docker Compose;;
 - [9] SomersMDM CTOΠ;
 - [0] Ресурсы Docker.
- 4. Строка ввода номера команды.



```
SERVER: Ubuntu 24.04 | Package manager: apt
  USER: root
IP: 172.29.250.223
FOLDER: /opt/tms
START: Docker compose
         Добро пожаловать в мастер установки SkyMDM!
    [1] Обновление ПО сервера
     [2] Установка docker и docker compose
        Авторизация в репозитории Сомерс
     [4] Настройка каталога SkyMDM
    [5] Настройка параметров в /tms/scripts/.env
[6] Настройка параметров в /tms/conf/ptconfig.properties
                           Docker Compose Up v1.50.2
    [8] SkyMDM PECTAPT
                             Docker Compose Down & Up v1.50.2
                                                                                = SKYMDM NOT STARTED =
                             Docker Compose Down
    [0] Ресурсы Docker
         Введите номер или Ctrl+C для выхода: _
```

Для работы с Мастером установки введите номер необходимой команды и нажмите Enter – мастер запустит необходимые процессы и отобразит результат выполнения. После завершения обработки команды Мастер установки предложит продолжить

установку. Нажмите «Y» для перехода к следующему шагу или «n» для отмены.

2.2. Подготовительные этапы установки



Выполните последовательно все подготовительные этапы установки, особенно, если SomersMDM устанавливается впервые.

2.2.1. Подготовка к установке SomersMDM

Для корректной работы Мастера установки на компьютере должен быть установлен набор необходимых программных компонент.

Выберите пункт [1] Обновление ПО сервера – Мастер установки запросит подтверждения для выполнения дальнейших действий: нажмите «Y» / Enter для продолжения установки или «n» для отмены.



При подтверждении Мастер установки выполнит установку и обновление необходимых программных компонент и ПО (yum-utils / apt-transport-https, device-mapper-persistent-data, lvm2, curl, unzip, nano).

После выполнения команды мастер установки выведет сообщение «Вернуться к основному меню»: нажмите «Y» / Enter для продолжения установки или «n» для отмены. В консоли Мастера установки отображается статус по каждому этапу выполнения.

```
Добро пожаловать в мастер установки SomersMDM!
[V] [1] Обновление ПО сервера
[2] Установка docker и docker compose
```

2.2.2. Установка Docker и Docker Compose

Выберите пункт [2] Установка docker и docker compose – автоматически произойдет установка. При успешной выполнении на экране будет выведено соответствующее сообщение.

После выполнения команды мастер установки выведет сообщение «Вернуться к основному меню»: нажмите «Y» / Enter для продолжения установки или «n» для отмены.

2.2.3. Авторизация в репозитории Сомерс

Загрузка образов приложения SomersMDM выполняется из репозитория Somers. Чтобы Docker смог подключиться к репозиторию, необходимо выполнить авторизацию. Выберите пункт [3] Авторизация в репозитории Сомерс – Мастер установки запросит данные для авторизации в репозитории registry.skypos.ru.

```
Введите номер или Ctrl+C для выхода: 3
------ Авторизуемся в репозитории registry.skypos.ru
------ Если у вас нет логина и пароля к Docker репозиторию, обратитесь в тех.поддержку Сомерс.
Username:
```



Укажите логин и пароль, полученный от поддержки Сомерс.



Для получения логина и пароля для авторизации обратитесь к технической поддержке Сомерс (см. п. 2 раздела 1.3. Комплект поставки SomersMDM).

После выполнения команды мастер установки выведет сообщение «Вернуться к основному меню»: нажмите «Y» / Enter для продолжения установки или «n» для отмены.

2.2.4. Настройка каталога SomersMDM

Выберите пункт [4] Настройка каталога SomersMDM – Мастер установки подготовит требуемые директории и файлы для дальнейшей установки. При успешной выполнении на экране будет выведено соответствующее сообщение.

После выполнения команды мастер установки выведет сообщение «Вернуться к основному меню»: нажмите «Y» / Enter для продолжения установки или «n» для отмены.



После выполнения пункта [4] Настройка каталога SomersMDM станут доступны следующие пункты:

- [5] Настройка параметров в /tms/scripts/.env;
- [6] Настройка параметров в /tms/conf/ptconfig.properties.

До выполнения данного пункта эти команды недоступны!


2.2.5. Настройка параметров в tms/scripts/.env

Выберите пункт [5] Настройка параметров в tms/scripts/.env — Мастер установки создаст и откроет файл во встроенном редакторе «GNU nano», в котором, при необходимости, можно изменить значения параметров (подробнее см. п. 1.3.1 Конфигурационный файл с параметрами установки SomersMDM).

После внесения изменений, сохраните файл и закройте редактор, для этого нажмите:

- ctrl + О сохранить изменения в файле;
- Enter подтверждение сохранения;
- ctrl + X закрыть редактор.





Мастер установки будет выполняет установку компонент SomersMDM в соответствии с параметрами, заданными в этом файле.

Мастер установки выведет сообщение «Вернуться к основному меню»: нажмите «Y» / Enter для продолжения установки или «n» для отмены.

2.2.6. Настройка параметров в tms/conf/ptconfig.properties

Выберите пункт [6] Настройка параметров в tms/conf/ptconfig.properties – Мастер установки откроет файл во встроенном редакторе «GNU nano», в котором, при необходимости, можно изменить значения параметров (подробнее см. п. 1.3.2 Конфигурационный файл SkyMDM). После внесения изменений, сохраните файл закройте редактор, для этого нажмите:

- ctrl + O сохранить изменения в файле;
- Enter подтверждение сохранения;
- ctrl + X закрыть редактор.

Мастер установки выполняет настройку параметров приложения SomersMDM в соответствии со значениями, заданными в файле tms/conf/ptconfig.properties.

Мастер установки выведет сообщение «Вернуться к основному меню»: нажмите «Y» / Enter для продолжения установки или «n» для отмены.

2.3. Установка SomersMDM

На этом этапе производится установка контейнеров SomersMDM и базы данных PostgreSQL на основе переменных окружения, установленных на этапе подготовки. Выберите пункт [7] SomersMDM CTAPT – Мастер установки скачает версию SomersMDM и базы данных, которые указаны в параметрах файла .env (см. пункт 2.2.5 Настройка параметров в tms/scripts/.env). В результате выполнения команды будут созданы:

Контейнер базы данных: dbp_skymdm
 Контейнер приложения: app_skymdm
 Том для данных базы: skymdm_data
 Сеть для контейнеров: skymdm_network

Контейнеры будут автоматически запущены и в течение 3 минут приложение станет доступным.

Мастер установки выведет сообщение «Вернуться к основному меню»: нажмите «Y» или Enter для продолжения установки или «n» для отмены.

При нажатии «Y» или Enter в информационной панели стартового экрана Мастера установки появится адрес веб-приложения в следующем формате:



SomersMDM: http://{SERVER_IP}:{TMS_PORT}/{TMS_URL}

где:

- {SERVER_IP} ір адрес веб-сервера;
- {TMS_PORT} http.port, указанный в ptconfig.properties;
- {TMS_URL} vaadin.urlMapping, указанный в ptconfig.properties.

2.4. SomersMDM PECTAPT

При необходимости отредактировать данные в пунктах [5] и/или [6] после запуска контейнеров выполните следующее:

- 1. Внести корректные изменения в файлы .env и ptconfig.properties.
- 2. Выбрать пункт [8] SomersMDM PECTAPT Мастер установки сделает следующие действия:
 - остановит и удалит следующие компоненты:
 - Container skymdm_app;
 - Container skymdm_db;
 - Network skymdm network.
 - скачает последние указанные версии SomersMDM и базы данных Postgres;
 - запустит компоненты повторно с учетом внесенных изменений;
 - проверит успешность запуска контейнеров;

Мастер установки выведет ресурсы Docker.

После выполнения команды мастер установки выведет сообщение «Вернуться к основному меню»: нажмите «Y» / Enter для продолжения установки или «n» для отмены.

2.5. SomersMDM CTOR

При необходимости остановить работу компонентов выберите пункт [9] SomersMDM СТОП – Мастер установки остановит и удалит следующие компоненты:

- Container skymdm app;
- Container skymdm db;
- Network skymdm network.

После выполнения команды мастер установки выведет сообщение «Вернуться к основному меню»: нажмите «Y» или Enter для продолжения установки или «n» для отмены.

2.6. Ресурсы Docker

При необходимости просмотра актуальной информации по запущенным компонентам выберите пункт [0] Ресурсы Docker– Мастер установки выведет следующие данные:

- Контейнеры Docker;
- Тома Докера (volumes);
- Использование ресурсов сервера.

После выполнения команды мастер установки выведет сообщение «Вернуться к основному меню»: нажмите «Y» или Enter для продолжения установки или «n» для отмены.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРИМЕРЫ ФАЙЛОВ КОНФИГУРАЦИЙ



Подробное описание параметров файла конфигурации ptconfig.properties см. SomersMDM – Руководство Администратора п. 3.1. Описание конфигурационного файла ptconfig.properties.

Пример файла конфигурации ptconfig.properties

```
# SomersMDM configuration file
# Database settings
db.user=tmsuser
db.pass=Somers#125
db.url=jdbc:postgresql://dbp_skymdm:5432/tms?stringtype=unspecified
# Network settings
node=tms
http.host=localhost
http.port=9320
server.port=9220
# Batch upload
frequency.of.reading=30000
read.files=upload/readfiles/
upload.logs=upload/upload_logs/
backup.files=upload/upload backup/
batch.logs=default
# Frontend
vaadin.urlMapping=/tms/*
vaadin.productionMode=true
# Spring Liquibase settings
spring.main.allow-bean-definition-overriding=true
spring.profiles.active=postgres,joog
spring.liquibase.change-log=classpath:liquibase/databaseChangeLog.xml
spring.liquibase.parameters.INIT DATA REQUIRED=true
spring.liquibase.parameters.UPDATE_SEQUENCES_REQUIRED=true
# HikariCP
spring.datasource.hikari.connection-test-query=SELECT 1
spring.datasource.hikari.connection-timeout=600000
spring.datasource.hikari.maximum-pool-size=100
spring.datasource.hikari.max-lifetime=1800000
spring.datasource.hikari.minimum-idle=3
spring.datasource.hikari.validation-timeout=3000
spring.datasource.hikari.idle-timeout=60000
spring.datasource.hikari.schema=tms
```



```
# Email settings
server.address.link=tms.server.org
# Connectors
server-config.connectors[0].port=9220
server-config.connectors[0].ssl.ena=true
server-config.connectors[0].ssl.key-store=/conf/37.203.246.196.p12
server-config.connectors[0].ssl.key-store-password=123456
server-config.connectors[0].ssl.key-store-type=pkcs12
server-config.connectors[0].urls=/web/tms,/VAADIN
server-config.connectors[1].port=9221
server-config.connectors[1].ssl.ena=false
server-config.connectors[1].urls=/export,/api/help
# SomersMDM Licence (Request license in Somers)
license.issuer=SOMERS
```

Файл log4j2.xml

```
<Configuration shutdownHook="disable">
  <Appenders>
     <RollingFile name="fileAppender" fileName="logs/platform.log"</pre>
     filePattern="logs/platform.log.%d{yyyy-MM-dd}.log.gz"
     immediateFlush="true" append="true">
        <PatternLayout pattern="%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS}%5p [%t] (%F:%L) - %m%n"/>
             <CronTriggeringPolicy schedule="0 0 0 * * ?"/>
          </Policies>
     </RollingFile>
     <Console name="STDOUT" target="SYSTEM_OUT">
        <PatternLayout pattern="%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS}%5p [%t] (%F:%L) - %m%n"/>
     </Console>
  </Appenders>
  <Loggers>
     <Logger name="org.apache.log4j.xml" level="info"/>
     <le><logger name="org.springframework.jdbc" level="info" />
        <Root level="info" includeLocation="true" additivity="false">
          <AppenderRef ref="fileAppender"/>
        </Root>
  </Loggers>
</Configuration>
```