




តែម៉ូឌីណាមិច

$$PV = nRT$$

$$\Delta U = Q - W$$

$$Q = mc\Delta T$$

$$e = \frac{W}{Q_h} \times 100\%$$




រូបមន្ត សង្ខេប រូបវិទ្យា ១២



រលកទឹក


$$y = A \sin(kx - \omega t + \phi)$$



រលកតាម្រួត



ដ្យីផ្ទាំងស្បូន



$$V = IR$$

$$P = VI$$

$$P = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$



កេរ្តសិទ្ធិ គីម សុមច្ឆន



មេរៀនទី១

ទ្រឹស្តីស្តីពីចលនាស្មើ

①. ក្នុងទ្រឹស្តីស្តីនៃទិចនៃឧស្ម័ន គេសិក្សាពីចលនារបស់ម៉ូលេគុលឧស្ម័នផ្ទុកក្នុងធុងមួយបិទជិតមានមាឌ V ។

②. ទ្រឹស្តីស្តីនៃទិចនៃឧស្ម័នមានដូចតទៅ៖

- ✚ ម៉ូលេគុលឧស្ម័នទាំងអស់មានរំហូរត្រួតត្រាចំណាស់បើធៀបនឹងលំហអន្តរម៉ូលេគុលដូចនេះគេចាត់ទុកវាជាចំណុចរូបធាតុ។
- ✚ ម៉ូលេគុលឧស្ម័ននីមួយៗមិនមានអំពើលើគ្នាទេ លើកលែងតែពេលវាទង្គិចគ្នា។
- ✚ ម៉ូលេគុលឧស្ម័នមានចលនាឥតឈប់ឈរនិងគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់ និងធ្វើចលនាត្រង់ស្មើ។
- ✚ ទង្គិចរវាងម៉ូលេគុលនិងម៉ូលេគុលផ្សេងទៀត ឬរវាងម៉ូលេគុលនិងធុងដែលផ្ទុកវាជាទង្គិចខ្នាត។
- ✚ តម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិចរបស់ម៉ូលេគុលនីមួយៗអាស្រ័យតែលើសីតុណ្ហភាពប៉ុណ្ណោះ។

③. តាមនិយមន័យសម្ពាធ $P = \frac{F}{A}$ គិតជា (Pa)

ដែល F ជាកម្លាំង គិតជា (N)

A ជាផ្ទៃកម្លាំង គិតជា (m^2)

④. អំពុលស្បូងនៃកម្លាំងក្រៅ $\vec{F} \times \Delta t = \Delta \vec{p}$ (kg.m/s)


⑤. បម្រែបម្រួលបរិមាណចលនា $\Delta \vec{p} = m\vec{v}_f - m\vec{v}_i$

⑥. សម្ពាធក្នុងទ្រឹស្តីស្តីនៃទិចនៃឧស្ម័ន

$$P = \frac{1}{3} \rho (v^2)_{av} = \frac{2}{3} \left(\frac{N}{V} \right) \times \frac{1}{2} m_0 (v^2)_{av} = \frac{2}{3} \left(\frac{N}{V} \right) \times K_{av}$$

ដែល $\rho = \frac{m}{V} = \frac{Nm_0}{V}$ ជាម៉ាសមាឌ គិតជា (kg/m^3)

$m_0 = \frac{m}{N} = \frac{M}{N_A}$ ម៉ាសម៉ូលេគុល គិតជា (kg)



⑦. សមីការភាពនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ $PV = nRT = Nk_B T$

ដែល $n = \frac{m}{M} = \frac{N}{N_A}$ ចំនួនម៉ូល គិតជា (mol)

$R = 8.31 J/mol.K$ ជាថេរសកលនៃឧស្ម័ន

$k_B = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23} J/K$ ថេរបុលស្មាន់

$N_A = 6.02 \times 10^{23} / mol$ ចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូ

$T = t_{°C} + 273$ សីតុណ្ហភាពជាប់ខាត (K)

⑧. ថាមពលស៊ីនេទិចមធ្យមនៃម៉ូលេគុល

$$K_{av} = \frac{K_1 + K_2 + \dots + K_N}{N} = \frac{1}{2} m_0 \left(\frac{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_N^2}{N} \right)$$

$$K_{av} = \frac{1}{2} m_0 (v^2)_{av} = \frac{3}{2} k_B T = \frac{3}{2} \frac{PV}{N}$$

ដែល K_{av} ថាមពលស៊ីនេទិចមធ្យម គិតជា (J)

⑨. ថាមពលស៊ីនេទិចសរុបនៃម៉ូលេគុលឧស្ម័ន

$$K = NK_{av} = \frac{1}{2} m (v^2)_{av} = \frac{3}{2} Nk_B T = \frac{3}{2} nRT = \frac{3}{2} PV$$

ដែល K ថាមពលស៊ីនេទិចសរុប គិតជា (J)

⑩. ប្រសិទ្ធភាពនៃការលឿនមធ្យមឬលឿនប្រសិទ្ធភាព (v_{rms})

$$v_{rms} = \sqrt{(v^2)_{av}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m_0}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3PV}{m}} = \sqrt{\frac{3P}{\rho}}$$

⑪. ការលឿនមធ្យម $(v^2)_{av} = \frac{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_N^2}{N}$

⑫. ករណីលឿនម៉ូលេគុលឧស្ម័ននីមួយៗស្មើគ្នា

បើ $v_1 = v_2 = \dots = v_N = v = v_{av}$

គេបាន $(v^2)_{av} = (v_{av})^2 \Rightarrow v_{rms} = v_{av}$

⑬. លឿនមធ្យម $v_{av} = \frac{v_1 + v_2 + \dots + v_N}{N}$

⑭. លឿនមធ្យមការេ $(v_{av})^2 = \left(\frac{v_1 + v_2 + \dots + v_N}{N} \right)^2$

ដែល $v ; v_{av} ; v_{rms}$ ប្រភេទលឿន គិតជា (m/s)



៥ចំណាំ: ច្បាប់ផ្សេងៗនៃឧស្ម័ន:

①. ច្បាប់បម្រែបម្រួលកាតនៃឧស្ម័ន $\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$

②. ច្បាប់កេលុយសាក់ ($V = \text{ថេរ}$) $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$

③. ច្បាប់សាល ($P = \text{ថេរ}$) $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$

④. ច្បាប់ប៊ិយ-ម៉ាញ៉ូត ($T = \text{ថេរ}$) $P_1 V_1 = P_2 V_2$

៥ចំណាំ: ខ្នាតនិងការបំបែកខ្នាត

①. សីតុណ្ហភាព

• សីតុណ្ហភាពដាច់ខាត $T_K = t_{oC} + 273$ ($^{\circ}\text{C} \rightarrow \text{K}$)

• សីតុណ្ហភាពសតភាគ $t_{oC} = T_K - 273$ ($\text{K} \rightarrow ^{\circ}\text{C}$)

• សីតុណ្ហភាពសតភាគ $t_{oC} = \frac{5}{9}(t_{oF} - 32)$ ($^{\circ}\text{F} \rightarrow ^{\circ}\text{C}$)

②. សម្ពាធន

- បរិយាកាសនៅនីវ៉ូសមុទ្រ $P_{at} = 1\text{atm}$
- សម្ពាធស្តង់ដារ $1\text{N/m}^2 = 1\text{Pa}$
- 1អាត់ម៉ូស្ទ្វី $1\text{atm} = 1.013 \times 10^5 \text{Pa}$
- 1ផ្សី $1\text{psi} = 1\text{atm}$
- 1បារ $1\text{bar} = 10^5 \text{Pa}$
- កម្ពស់សរសរបារីត $760\text{mmHg} = 1\text{atm}$

③. មាឌ

- 1លីត្រ $1\ell = 1\text{dm}^3 = 10^{-3} \text{m}^3$
- 1ម៉ែត្រគូប $1\text{m}^3 = 1000\ell$

⑤. ប្រវែង

- អ៊ីង $1\text{in} = 2.54\text{cm}$
- ហ្វីត $1\text{ft} = 0.3048\text{m}$
- ម៉ាយ $1\text{mi} = 1.609\text{km}$
- អង់ស្ត្រង់ $1\text{\AA} = 10^{-10} \text{m}$

⑥. ម៉ាស់

- ផោន $1\text{lb} = 0.4535\text{kg}$
- ម៉ាសអាតូម $1\text{u} = 1.6605 \times 10^{-27} \text{kg}$

⑦. ថាមពល

- កាល់ឡូរី $1\text{cal} = 4.186\text{J}$
- ស៊ូល $1\text{J} = 0.24\text{cal}$
- អេឡិចត្រុងវ៉ុល $1\text{eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{J}$
- គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង $1\text{kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{J}$

៥ចំណាំ: តម្លៃបុព្វបទកំរនៃខ្នាត

- អិចហ្សា $E = 10^{18}$ (Exa)
- ពេតា $P = 10^{15}$ (Peta)
- តេរ៉ា $T = 10^{12}$ (Tera)
- ជីហ្គា $G = 10^9$ (Giga)
- មេហ្គា $M = 10^6$ (Mega)
- គីឡូ $k = 10^3$ (Kilo)
- ហិកតូ $h = 10^2$ (Hecto)
- ដេកា $da = 10^1$ (Deka)
- ដេស៊ី $d = 10^{-1}$ (Deci)
- សង់ទី $c = 10^{-2}$ (Centi)
- មីលី $m = 10^{-3}$ (Mili)
- មីក្រូ $\mu = 10^{-6}$ (Micro)
- ណាណូ $n = 10^{-9}$ (Nano)
- ពីកូ $p = 10^{-12}$ (Pico)
- ហ្វេមតូ $f = 10^{-15}$ (Femto)
- អាត់តូ $a = 10^{-18}$ (Atto)





មេរៀនទី២

ច្បាប់ទី១នៃម៉ូឌីណាមិច

- ①. ប្រព័ន្ធ គឺជាវត្ថុឬសំណុំវត្ថុដែលយើងលើកមកសិក្សាបើធៀបនឹងវត្ថុដទៃទៀត(មជ្ឈដ្ឋានក្រៅ)។
- ②. ភាពនៃប្រព័ន្ធនៅខណៈមួយជាសំណុំលេខដែលវាស់ទំហំរូបវិទ្យាទាំងឡាយសម្រាប់សម្គាល់ប្រព័ន្ធនៅខណៈនោះ។
- ③. បំរែងទែម៉ូឌីណាមិច ជាបំរែងដែលប្រព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរភាពដោយប្តូរតែកម្មន្ត និងកម្ដៅមួយជាមជ្ឈដ្ឋានក្រៅតែប៉ុណ្ណោះ។
- ④. បំរែងទែម៉ូឌីណាមិចមានពីរយ៉ាងគឺ៖
 - បំរែងបិទជាបំរែងដែលភាពដើមនិងភាពស្រេចនៃប្រព័ន្ធដូចគ្នា។
 - បំរែងបំបាត់ជាបំរែងដែលភាពដើមនិងភាពស្រេចនៃប្រព័ន្ធខុសគ្នា។
- ⑤. ប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិច គឺជាប្រព័ន្ធដែលទទួលបំរែងទែម៉ូឌីណាមិច អាចចេញពីភាពដើមមួយទៅភាពស្រេចមួយតាមដំណើរប្រព្រឹត្តិខុសៗគ្នា។
- ⑥. កម្ដៅជាថាមពលកម្ដៅដែលអាចផ្ទេរពីអង្គធាតុក្ដៅទៅអង្គធាតុត្រជាក់ជាង។ ដូចនេះ សីតុណ្ហភាពខុសគ្នាជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់ផ្ទេរកម្ដៅ។
- ⑦. កម្មន្តជាទំហំស្កាលែ ស្មើនឹងផលគុណស្កាលែរវាងកម្លាំងនិងបំលាស់ទី។ ដូចនេះបំលាស់ទីជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់បង្កើតកម្មន្ត។
- ⑧. កម្មន្តក្នុងលំនាំអ៊ីសូបា (សម្ពាធថេរ $P_1 = P_2$)

$$W = P\Delta V = P(V_2 - V_1) = nR\Delta T = Nk_B\Delta T$$
 គិតជា(J)
- ⑨. កម្មន្តក្នុងលំនាំសម្ពាធប្រែប្រួលស្មើ



$$W = P_{av}\Delta V = \frac{P_1 + P_2}{2}(V_2 - V_1)$$
 គិតជា(J)
- ⑩. កម្មន្តក្នុងលំនាំអ៊ីសូទែម (សីតុណ្ហភាពថេរ $T_1 = T_2$)

$$W = nRT \ln \frac{V_2}{V_1} = nRT \ln \frac{P_1}{P_2} = P_1 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = P_2 V_2 \ln \frac{V_2}{V_1}$$
- ⑪. កម្មន្តក្នុងលំនាំអ៊ីសូកែរ (មាឌថេរ $V_1 = V_2$)
 គេបាន $W = 0$

- ⑫. ថាមពលក្នុងនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ គឺជាថាមពលស៊ីនេទិចសរុបរបស់ម៉ូលេគុលឧស្ម័នទាំងអស់។
 គេបាន $U = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2}Nk_B T = \frac{3}{2}PV$ គិតជា(J)
- ⑬. បម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ

$$\Delta U = U_2 - U_1 = \frac{3}{2}nR\Delta T = \frac{3}{2}Nk_B\Delta T = \frac{3}{2}(P_2V_2 - P_1V_1)$$
- ⑭. ច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិច “កម្ដៅស្រូបដោយប្រព័ន្ធស្មើនឹងផលបូករវាងកម្មន្តដែលធ្វើដោយប្រព័ន្ធនិងបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធ”។
 គេបាន $Q = W + \Delta U$ គិតជា(J)
 - បើប្រព័ន្ធទទួលកម្ដៅឬស្រូបកម្ដៅ $Q > 0$
 តែបើប្រព័ន្ធបញ្ចេញកម្ដៅ $Q < 0$ ។
 - បើប្រព័ន្ធធើកម្មន្ត ឬបំពេញកម្មន្ត $W > 0$
 តែបើប្រព័ន្ធទទួលកម្មន្ត ឬរងកម្មន្ត $W < 0$ ។
 - បើថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធកើនឡើង $\Delta U > 0$
 តែបើថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធចុះ $\Delta U < 0$ ។
- ⑮. គោលការណ៍ភាពដើមនិងភាពស្រេច “ កាលណាប្រព័ន្ធមួយចេញពីភាពដើមមួយទៅភាពស្រេចមួយដោយប្តូរតែកម្មន្តនិងកម្ដៅជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ ផលបូកពិជគណិត ($Q - W$) អាស្រ័យតែនឹងភាពដើមនិងភាពស្រេចវាមិនអាស្រ័យនឹងរាងនៃបំរែងទេ”។
 គេបាន $\Delta U_{①} = \Delta U_{②} = \Delta U_{③}$

$$Q_1 - W_1 = Q_2 - W_2 = Q_3 - W_3$$
- ⑯. គោលការណ៍សមមូល “កាលណាប្រព័ន្ធមួយទទួលបំរែងបិទដោយប្តូរតែកម្មន្តនិងកម្ដៅជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ
 $\Delta U = 0$ ហើយ $Q = W$ ”។




தமிழ் 4



មេរៀនទី៣


ម៉ាស៊ីន

- ①. លំនាំអាដ្យាបាទិច ជាលំនាំដែលថាមពលកម្ដៅមិនប្តូរ ជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ (មិនស្រូប មិនបញ្ចេញកម្ដៅ) តាមច្បាប់ទី១នៃម៉ូឌីណាមិច $Q = W + \Delta U$
 តែ $Q = 0$ គេបាន $W = -\Delta U$ គិតជា (J)
- ②. ដំណើរការម៉ាស៊ីនប្រើកម្ដៅ ឬម៉ាស៊ីនអ៊ីដ្រូស្តាទិចដែលស្ថិត នីមួយៗមានភាពអវិស័យហៅថា “ស៊ីកកាកណ្ត”។
- ③. ស៊ីកកាកណ្តមានបួនដំណាក់កាល៖




- ដំណាក់កាលទី១៖ ឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅ Q_h ហើយរីករាងតាម លំនាំអ៊ីសូទែម និងមានសម្ពាធមួយចុះ (AB) ។
 - ដំណាក់កាលទី២៖ ឧស្ម័នបន្តរីករាងឧបសគ្គសម្ពាធមួយចុះ យ៉ាងខ្លាំងតាមលំនាំអាដ្យាបាទិច (BC) ។
 - ដំណាក់កាលទី៣៖ ឧស្ម័នបញ្ចេញកម្ដៅ Q_c ពីស្តុងធ្លាក់ចុះ សង្កត់ឧស្ម័ន ឧស្ម័នរួមមានតាមលំនាំអ៊ីសូទែម (CD) ។
 - ដំណាក់កាលទី៤៖ ឧស្ម័នត្រូវបានបណ្តែនតាមលំនាំអាដ្យាបាទិចរហូតដល់ស្ថានភាពដើមវិញ (DA) ។
- ④. ទ្រឹស្តីបទកាកណ្ត ចំពោះម៉ូទ័រប្រើកម្ដៅដែលទាក់ទងនឹង ប្រភពកម្ដៅពីរ ទិន្នផលកម្ដៅមានតម្លៃអតិបរមាកាល ណាក្នុងកម្ដៅវិវត្តតាមស៊ីបអវិស័យ តែមិនអាស្រ័យនឹង ប្រភេទភ្នាក់ងារកម្ដៅ ឬរបៀបវិវត្តនៃ ស៊ីបអវិស័យទេគឺអាស្រ័យតែ T_h និង T_c ប៉ុណ្ណោះ។
 - ⑤. ម៉ូទ័រកម្ដៅជាម៉ូទ័រទាំងឡាយដែលធ្វើកម្ដៅឲ្យទៅជា កម្មន្ត។ ចំហេះបានពី ប្រេងសាំង ម៉ាស៊ីត.....។

- ⑥. ទ័រចំហេះក្រៅ ចំហេះកើតមានក្រៅពីកន្លែងដែលកម្ដៅ ត្រូវបានធ្វើជាកម្មន្តដូចជាម៉ូទ័រប្រើចំហាយទឹក។
- ⑦. ម៉ូទ័រចំហេះក្នុង ចំហេះកើតឡើងក្នុងកន្លែងដែលកម្ដៅ បានធ្វើឲ្យទៅជាកម្មន្ត។ ម៉ូទ័រចំហេះក្នុងមាន២ ប្រភេទគឺ៖
 - ម៉ូទ័រដែលបញ្ជូនដោយបញ្ជា (ម៉ូទ័រសាំង)
 - ម៉ូទ័រដែលបញ្ជូនដោយបណ្តែន (ម៉ូទ័រម៉ាស៊ីត)
- ⑧. ម៉ូទ័រសាំងបន្ទុះបន្ទុះវត្តស្រូប វត្តបណ្តែន វត្តបន្ទុះ និងបន្ទុះ វត្តបញ្ចេញ។




- វគ្គទី១៖ ស៊ីបាបស្រូបបើក ពីស្តុងផ្លាស់ទីចុះក្រោម ល្បាយសាំង-ខ្យល់បញ្ចូលក្នុងស៊ីឡាំង OA ។
 - វគ្គទី២៖ ស៊ីបាបស្រូបបិទ ពីស្តុងផ្លាស់ទីឡើងលើវិញ មានឧបយពី V_1 ទៅ V_2 វិញ AB ។
 - វគ្គទី៣៖ ប៊ូស៊ីបញ្ចេញផ្កាភ្លើង ធ្វើឲ្យល្បាយផ្ទុះឆេះរុញពី ស្តុងឲ្យផ្លាស់ទីចុះក្រោម។ ពីស្តុងធ្វើបាន១របត់ ភ្លើម៉ូទ័រវិលបានកន្លះជុំ BC និង CD ។
 - វគ្គទី៤៖ ស៊ីបាបបញ្ចេញបើក ច្រានឧស្ម័នចេញពីស៊ី ឡាំងទៅក្នុងបរិយាកាស។ ពីស្តុងធ្វើបាន១របត់ ភ្លើម៉ូទ័រវិលបានកន្លះជុំ DA និង AO ។
- ⑨. ម៉ូទ័រសាំងបន្ទុះពីរវគ្គ៖ វគ្គបណ្តែននិងបន្ទុះ វគ្គស្រូប បញ្ចូលនិងបញ្ចេញ។



- វគ្គទី១៖ ពីស្តុងផ្លាស់ទីឡើងលើស្រូបល្បាយសាំង-ខ្យល់ចូលក្នុងបន្ទប់ចំហេះ ប្រសិនបើបញ្ចេញផ្កាភ្លើងធ្វើឲ្យល្បាយបណ្តែនរួចផុតឡើង។
- វគ្គទី២៖ ពីស្តុងធ្លាក់ចុះក្រោមយ៉ាងលឿនបិទរន្ធបញ្ចូល ហើយរន្ធបញ្ចេញចំហល្បាយឧស្ម័នសល់ពីបន្ទុះផ្លាស់ទីចេញក្រៅ។

⑩. ម៉ូទ័រម៉ាស៊ីនបន្ទុះបួនវគ្គ (ម៉ូទ័រដៀសែល) ៖ វគ្គសម្រប វគ្គបណ្តែន វគ្គបន្ទុះនិងបន្ទុះ វគ្គបញ្ចេញ។



- វគ្គទី១៖ ស៊ូប៉ាបស្រូបបើក ពីស្តុងផ្លាស់ទីចុះក្រោម ខ្យល់ស្រូបចូលក្នុងស៊ីឡាំងរីកមាឌក្រោមសម្ពាធបើរ AB ។
- វគ្គទី២៖ ស៊ូប៉ាបទាំងពីរបិទ ពីស្តុងផ្លាស់ទីឡើងលើវិញបណ្តែនខ្យល់ក្នុងស៊ីឡាំងសម្ពាធកើនឡើង BC ។
- វគ្គទី៣៖ ពីស្តុងផ្លាស់ទីដល់ចំណុចដើម បណ្តែនខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងនិងឡើងកម្ដៅដល់សីតុណ្ហភាព 600°C ម៉ាស៊ីនចាប់ផ្តើមក្នុងស៊ីឡាំងក៏ផ្ទុះនេះ រុញពីស្តុងចុះក្រោម CD និង DE ។
- វគ្គទី៤៖ ស៊ូប៉ាបបញ្ចេញបើក ស៊ូប៉ាបស្រូបបិទ ពីស្តុងផ្លាស់ទីឡើងលើវិញឧស្ម័នចេញក្រៅ EB និង BA ។

⑪. ម៉ាស៊ីនកាកណ្តឬម៉ាស៊ីនអ៊ីដេអាល់ (ម៉ាស៊ីនប្រើកម្ដៅ)

- កម្មន្តសរុបក្នុង១វគ្គ $W = Q_h - Q_c$ គិតជា (J)

- គុណភាពអានុភាព $P_h = P + P_c$ គិតជា (W)


- ទិន្នផលកម្ដៅអតិបរមា $e_c = \frac{T_h - T_c}{T_h} = 1 - \frac{T_c}{T_h}$

- ទិន្នផលម៉ាស៊ីនពិត $e = \frac{W}{Q_h}$ ប្រសិទ្ធភាព=ទិន្នផល

- ម៉ាស៊ីនអ៊ីដេអាល់ $\frac{T_c}{T_h} = \frac{Q_c}{Q_h}$

- ទិន្នផលម៉ាស៊ីនអ៊ីដេអាល់

$$e_c = 1 - \frac{T_c}{T_h} = 1 - \frac{Q_c}{Q_h} = \frac{W}{Q_h}$$




⑫. ម៉ាស៊ីនបន្ទុះបួនវគ្គ៖

- កម្មន្តមេកានិច $W_M = Q_h - Q_c$ គិតជា (J)

- ថាមពលកម្ដៅបានពីចំហេះ $Q_h = mL$ គិតជា (J)

- ទិន្នផលកម្ដៅ $e_c = \frac{W_M}{Q_h}$

- ទិន្នផលគ្រឿងបញ្ជូន $e_M = \frac{W_u}{W_M}$



- ទិន្នផលបានការប្រទិន្នផលសរុប $e = \frac{W_u}{Q_h} = e_c \times e_M$

ដំណោះស្រាយ៖ អថេរក្នុងរូបមន្តនិងខ្នាត

- T_c ជាសីតុណ្ហភាពធុងត្រជាក់ ឬប្រភពត្រជាក់ (K)
- T_h ជាសីតុណ្ហភាពធុងក្ដៅ ឬប្រភពក្ដៅ (K)
- Q_c ជាកម្ដៅម៉ាស៊ីនបញ្ចេញចោល ឬឲ្យធុងត្រជាក់ (J)
- Q_h ជាកម្ដៅផ្តល់ឲ្យម៉ាស៊ីន ឬផ្តល់ដោយធុងក្ដៅ (J)
- W_u ជាកម្មន្តបានការដែលក្ដៅម៉ូទ័រទទួលបាន (J)
- m ម៉ាសល្បាយចំហាយប្រេង-ខ្យល់ (kg)
- L កម្ដៅឡាតង់ ជាកម្ដៅចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើឲ្យអង្គធាតុ 1kg ផ្លាស់ប្តូរភាព គិតជា (J/kg)

- អានុភាព $P_h = \frac{Q_h}{t}$ $P = \frac{W}{t}$ $P_c = \frac{Q_c}{t}$
ផ្តល់ឱ្យម៉ាស៊ីន ម៉ាស៊ីនផលិតបាន ខាតបង់



មេរៀនទី១

គោលការណ៍តម្រួតនៃលកនិមលកជ្រុង

- ①. លកគឺជាការបញ្ជូនថាមពលពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយផ្សេងទៀតតាមរយៈមជ្ឈដ្ឋានណាមួយ។
- ②. លកតម្រួតឬលកលីនៃអ្វីមួយជាលកពីរប្រើនជាលកឆ្លងកាត់មជ្ឈដ្ឋានតែមួយ បង្កាស់ទីសរុបរាល់ចំណុចណាក៏ដោយនៃលកស្មើនឹងផលបូកវ៉ិចទ័រនៃបណ្តាចំណុចបង្កាស់ទីលកទោលទាំងនោះ។
- ③. អំព្រិទុតនៃលកជាបង្កាស់ទីអតិបរមារបស់លកជ្រុបនឹងទីតាំងលំនឹង។
- ④. លកជ្រុបឬលកអចិន្ត្រៃយ៍ជាលកដែលជាលយោលទៅមកនៅមួយកន្លែងត្រង់ទីតាំងមួយថេរ។ ឬជាតម្រួតនៃលកស៊ីនុសសូអ៊ីតពីរមានអំព្រិទុតនិងដំហានលកដូចគ្នាផ្លាស់ទីលើទិសតែមួយតែទិសដៅផ្ទុយគ្នា។
- ⑤. រ៉េសូណង់ជាលំអៀងរបស់ប្រព័ន្ធលំយោលនៅត្រង់អំព្រិទុតអតិបរមា និងប្រេកង់ដែលមានខួបតូច។
- ⑥. លំយោលអាកម្មនិច ឬសមីការលកស៊ីនុសសូអ៊ីត

$$y = a \sin(\omega t + \phi_0)$$

ដែល a ហៅថាអំព្រិទុត (m); ϕ_0 ផាសដើម (rd)


$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \text{ ពុលសាស្យុង ប្រេកង់មុំ (rd/s)}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f} \text{ ជាខួប គិតជា (s)}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{T} \text{ ជាប្រេកង់ គិតជា (Hz)}$$

y អេឡង់កាស្យុងឬបង្កាស់ទីភាគល្អិត (m)

$\phi = (\omega t + \phi_0)$ ផាសលំយោលឬផាសខណៈ (rd)




- ⑦. សមីការទូទៅលកដំណាល $y = a \sin(\omega t - kx)$

ដែល $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{v}$ មេគុណដំណាលលក (rd/m)

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = vT = \frac{v}{f} \text{ ដំហានលក (m)}$$

$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{k} \text{ ល្បឿនដំណាលលក (m)}$$

$$x = v \times t \text{ ប្រវែងលកផ្លាស់ទីបាន (m)}$$



- ⑧. គោលការណ៍តម្រួតនៃលក $y = y_1 + y_2 + \dots + y_n$

$$\text{មានរាង } y = a \sin(\omega t + \phi)$$

ដែល $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$

$$a_x = a_1 \cos \phi_1 + a_2 \cos \phi_2 + \dots + a_n \cos \phi_n$$

$$a_y = a_1 \sin \phi_1 + a_2 \sin \phi_2 + \dots + a_n \sin \phi_n$$

$$\text{ផាសដើមលកតម្រួត } \phi = (\overline{ox}; \vec{a})$$

$$\text{តាមសណង់ប្រែណែល } \tan \phi_0 = \left| \frac{a_y}{a_x} \right|$$

ដើម្បីរកតម្លៃ ϕ យើងពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

- បើ $a_x > 0; a_y > 0$ គេបាន $\phi = \phi_0$ នៅកាជ្រុងទី I
- បើ $a_x < 0; a_y > 0$ គេបាន $\phi = \pi - \phi_0$ នៅកាជ្រុងទី II
- បើ $a_x < 0; a_y < 0$ គេបាន $\phi = \pi + \phi_0$ នៅកាជ្រុងទី III
- បើ $a_x > 0; a_y < 0$ គេបាន $\begin{cases} \phi = 2\pi - \phi_0 \\ \phi = -\phi_0 \end{cases}$ នៅកាជ្រុងទី IV
- បើ $a_x = 0; a_y > 0$ គេបាន $\phi = \frac{\pi}{2}$ (rd)
- បើ $a_x = 0; a_y < 0$ គេបាន $\phi = -\frac{\pi}{2}$ (rd)
- បើ $a_x > 0; a_y = 0$ គេបាន $\phi = 0$
- បើ $a_x < 0; a_y = 0$ គេបាន $\phi = \pi$ (rd)



10. ករណីពិសេស៖

⊕ ចលនាពីរស្របគ្នា $|\Delta\phi| = |\phi_2 - \phi_1| = 0$

- អំពូលរួមកត្តា $a = a_1 + a_2$

- ផាសដើមរួមកត្តា $\phi = \phi_1 = \phi_2$

⊕ ចលនាពីរឈមគ្នា $|\Delta\phi| = |\phi_2 - \phi_1| = \pi$ (rd)

- អំពូលរួមកត្តា $a = |a_1 - a_2|$

- ផាសដើមរួមកត្តា $a_1 > a_2 \Rightarrow \phi = \phi_1$
 $a_2 > a_1 \Rightarrow \phi = \phi_2$

⊕ ចលនាពីរខ្វែងគ្នា $|\Delta\phi| = |\phi_2 - \phi_1| = \frac{\pi}{2}$ (rd)

- អំពូលរួមកត្តា $a = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$

- ផាសដើមរួមកត្តា រកតាមលក្ខណៈធរណីមាត្រនៃវ៉ិចទ័រ
 ប្រែណែននៃចលនាទាំងពីរ $\phi = (\vec{ox}; \vec{a})$

⊕ ចលនាពីរមានផលសងគ្នា $|\Delta\phi| = |\phi_2 - \phi_1| = \alpha$

- អំពូលរួមកត្តា $a = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2 \cos \alpha}$

- ផាសដើមរួមកត្តា រកតាមលក្ខណៈធរណីមាត្រនៃវ៉ិចទ័រ
 ប្រែណែននៃចលនាទាំងពីរ $\phi = (\vec{ox}; \vec{a})$

⊕ ចលនាពីរមានអំពូលស្មើគ្នា $a_1 = a_2$ អាចរកតាមរូបមន្ត

ត្រីកោណមាត្រ៖ $\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$

11. រលកជញ្ជ្រុះ (រលកពីរដែលចេញពីប្រភពពីរកាត់គ្នា)

រលកដាលពីឆ្វេង $y_1 = a \sin(kx - \omega t)$

រលកដាលពីស្តាំ $y_2 = a \sin(kx + \omega t)$


តាមគោលការណ៍តម្រុះ $y = y_1 + y_2$

$$y = a \sin(kx - \omega t) + a \sin(kx + \omega t)$$

$$y = a [\sin(kx - \omega t) + \sin(kx + \omega t)]$$

តាមរូបមន្ត $\sin(a+b) + \sin(a-b) = 2 \sin a \cos b$


ដូចនេះរលកជញ្ជ្រុះ $y = 2a \sin(kx) \cos(\omega t)$



12. អំពូលរលកជញ្ជ្រុះ $A = 2a \sin(kx)$ គិតជា (m)

13. រលកជញ្ជ្រុះលើខ្សែយោលទៅយោលមកនៅមួយកន្លែង
 ជាលចេញពីចុងម្ខាង ហើយចុងម្ខាងទៀតចងជាប់នៅនឹង

មានសមីការ៖ $y = 2a \sin kx \cos(\omega t - kl)$



ដែល៖ $l = n \frac{\lambda}{2}$ ប្រវែងខ្សែ គិតជា (m)

$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$ ល្បឿនដំណាលរលកលើខ្សែ (m/s)

$\mu = \frac{m}{l}$ ដង់ស៊ីតេម៉ាស់ ឬម៉ាស់ប្រវែង (kg/m)

$f_n = n \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{F}{\mu}} = n \frac{v}{2l}$ ប្រេកង់គិតជា (Hz)

n លំដាប់អាកម្មនិច

F ជាតំណឹងខ្សែ គិតជា (N)

19. ទីតាំងប្តូរ $x_N = \frac{\lambda}{2} n = \frac{\pi}{k} n$ (m); $n = 0; 1; 2; \dots$

20. ទីតាំងព្រិះ $x_A = \frac{\lambda}{4} n = \frac{\pi}{2k} n$ (m); $n = 1; 3; 5; \dots$


ឧបណ័ៈ របៀបរករយៈពេល t ដើម្បីសង់ក្រាបអនុគមន៍

រលក $y = a \sin(\omega t + \phi)$ ៖

$$t_1 = \frac{-\phi}{\omega}; t_2 = \frac{\pi - 2\phi}{2\omega}; t_3 = t_2 + \Delta t; t_n = t_{n-1} + \Delta t$$

ដែល៖ $\Delta t = t_2 - t_1$ ជាឯកតារយៈពេល គិតជា (s)

✚ គន្លឹះក្នុងការរកតម្លៃមុំពិសេសមួយចំនួន





មេរៀនទី២

អាំងទែផេរ៉ង់ស៊ីប្រាកដសុទ្ធ

①. អាំងទែផេរ៉ង់ស៊ីប្រាកដសុទ្ធដែលកើតឡើងនៅពេលណាដែលរលកពីរដាលកាត់គ្នា មានខួបនិងទិសដូចគ្នា ព្រមទាំងមានអំពូលនិងផាសក៏ដូចគ្នាក្នុងមជ្ឈដ្ឋានតែមួយ។

②. អាំងទែផេរ៉ង់ស៊ីប្រាកដសុទ្ធពលកពីរដូចគ្នាដាលចេញពីប្រភពពីរផ្សេងគ្នាចម្ងាយ d ពីគ្នាមកជួបគ្នាត្រង់ចំណុចមួយ អាចបង្កើតឲ្យមានបាតុភូតអាំងទែផេរ៉ង់ ដែលតម្រូវនៃរលកទាំងពីរមានសមីការ៖

$$y = 2a \cos \pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda} \sin \left(\omega t - \pi \frac{d_1 + d_2}{\lambda} \right)$$

③. អំពូលនៃរលកតម្រូវ $A = 2a \cos \pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}$ ជាអនុ

គមន៍នៃផលសងដំណើរ $\Delta = d_2 - d_1$ គិតជា (m) ដែល d_1 និង d_2 ជាចម្ងាយពីប្រភពរលកនីមួយៗទៅដល់ចំណុចដែលរលកជួបគ្នា។

④. បណ្តាទីតាំងអំពូលនៃរលកអតិបរមា (កើតមានបាតុភូតអាំងទែផេរ៉ង់សង់ឬអាំងទែផេរ៉ង់បង្កើត) មានផលសងដំណើរ

$$d_2 - d_1 = n\lambda \quad (n = 0; 1; 2; 3 \dots)$$

⑤. បណ្តាទីតាំងអំពូលនៃរលកអប្បបរមា (កើតមានបាតុភូតអាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាសញ្ញា ឬគ្មានរលក) មានផលសងដំណើរ

$$d_2 - d_1 = (2n+1) \frac{\lambda}{2} \quad (n = 0; 1; 2; 3 \dots)$$

⑥. គម្លាតផាស ឬផលសងផាសរវាងរលកតម្រូវនិងប្រភព

$$\Delta \varphi = \varphi - \varphi_0 = \pi \frac{d_1 + d_2}{\lambda} \quad \text{គិតជា (rd)}$$

⑦. បណ្តាទីតាំងរលកស្របផាសនឹងប្រភព ($\Delta \varphi = 2n\pi$)

$$d_1 + d_2 = 2n\lambda \quad (n = 0; 1; 2; 3 \dots)$$

⑧. បណ្តាទីតាំងរលកឈមផាសនឹងប្រភព

$$(\Delta \varphi = (2n+1)\pi)$$

$$d_1 + d_2 = (2n+1)\lambda \quad (n = 0; 1; 2; 3 \dots)$$

⑨. អាំងទែផេរ៉ង់ស៊ីប្រាកដសុទ្ធជាតម្រូវនៃរលកសុទ្ធពីដែលមានអំពូលទុករលកផ្គុំស្មើគ្នា និងមានតម្លៃអប្បបរមាស្មើសូន្យ។

⑩. បើអំពូលទុកនៃសូរផ្គុំស្មើសូន្យហៅថា “ដំណាក់ស្ងប់”

⑪. បើអំពូលទុកនៃសូរផ្គុំអតិបរមាហៅថា “ដំណាក់ខ្លាំង”។

⑫. ទំនាក់ទំនងខួបនៃសូរតម្រូវ $\frac{1}{T} = \frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}$

ពីដំណាក់ខ្លាំងមួយទៅដំណាក់ខ្លាំងបន្ទាប់ មានលក្ខណៈជាខួបច្បាស់លាស់។

⑬. ប្រេកង់នៃលំញ័រផ្គុំ $f = f_1 - f_2$



⑭. អាំងទែផេរ៉ង់ស៊ីប្រាកដសុទ្ធកើតមានឡើងកាលណាមានរលកពន្លឺពីរប្រើនត្រូវតែគ្នានៅត្រង់ចំណុចមួយ។

⑮. ដើម្បីបកស្រាយបាននូវបាតុភូតអាំងទែផេរ៉ង់ ពន្លឺត្រូវមានលក្ខខណ្ឌ៖

- ប្រភពពន្លឺពីរ ឬច្រើនត្រូវតែកូអេរ៉ង់ (ពន្លឺដូចគ្នា មានផលសងផាសថេរ) ។

- ពន្លឺត្រូវតែជាមូល្យក្រមាទិច (ពន្លឺតែ១ពណ៌) ។

⑯. ពិសោធន៍រង្វះយ៉ុងករណី θ មុំតូចហើយ a និង x មានតម្លៃតូចណាស់ធៀបនឹង d នោះ $d_1 \approx d_2 \approx d$ ។





17. ផលសងដំណើរ $d_2 - d_1 = \frac{ax}{d} = a \sin \theta$

18. បណ្តាទីតាំងកណ្តាលប្រង់ភ្លឺ (អំពូលទុតអតិបរមា)

$$x_B = \frac{n\lambda d}{a}; n = 0; \pm 1; \pm 2 \dots \text{គិតជា (m)}$$

19. បណ្តាទីតាំងមុំប្រង់ភ្លឺជៀបនឹងប្រង់ភ្លឺកណ្តាល

$$\sin \theta = \frac{n\lambda}{a}; n = 0; \pm 1; \pm 2 \dots$$

20. បណ្តាទីតាំងកណ្តាលប្រង់ងងឹត (អំពូលទុតអប្បបរមា)

$$x_D = \pm \frac{\lambda d}{2a}(2n+1); n = 0; 1; 2 \dots$$

21. បណ្តាទីតាំងមុំប្រង់ងងឹតជៀបនឹងប្រង់ភ្លឺកណ្តាល

$$\sin \theta = \pm \frac{\lambda}{2a}(2n+1); n = 0; 1; 2 \dots$$

22. ចន្លោះប្រង់ជាចម្ងាយរវាងចំណុចកណ្តាលនៃប្រង់ពីរបន្ទាប់គ្នាមានប្រភេទដូចគ្នា ហើយប្រែប្រួលមួយឯកតាតាមតម្លៃ n គឺ $i = \frac{\lambda d}{a}$ គិតជា (m) ។



23. ឌីប្រាក់ស្យុង ជាបាតុភូតដែលកើតឡើងកាលណាលក្ខណៈរូបវន្តិកដូចជា ពេលវេលាឆ្លងកាត់រង្វង់។

24. ឌីប្រាក់ស្យុងរលកមេកានិច គឺជាបាតុភូតឌីប្រាក់ស្យុងដែលកើតមានឡើងពេលរលកឆ្លងកាត់ឧបសគ្គ ឬរបាំងពីរឃ្លាតពីគ្នា $d = \lambda$ ។

25. ឌីប្រាក់ស្យុងរលកសូរ គឺជាបាតុភូតដែលកើតមានពេលរលកសូរជាលក្ខណៈឆ្លងកាត់របាំងពីរ។

26. ឌីប្រាក់ស្យុងរលកពន្លឺ គឺជាភាពកោងស្ទើរនៃពន្លឺដែលឆ្លងកាត់ប្រហោងនៃវត្ថុ ឬរបាំងឧបសគ្គពីរ។

27. ពិសោធន៍រង្វង់ប្រោសហ្វូរ័រ (ឌីប្រាក់ស្យុងរង្វង់រន្ធមួយ)




28. ទីតាំងប្រង់ងងឹតរង្វង់រន្ធមួយ

$$x_D = \frac{n\lambda \ell}{d}; n = \pm 1; \pm 2; \dots \text{គិតជា (m)}$$

29. លក្ខខណ្ឌទីតាំងមុំប្រង់ងងឹតរង្វង់រន្ធមួយជៀបនឹងប្រង់ភ្លឺកណ្តាល $d \sin \theta = n\lambda; n = \pm 1; \pm 2; \dots$

ឧបសគ្គ: ការកំណត់តម្លៃ n នៃប្រង់

- ចំពោះប្រង់ភ្លឺ៖
 - $n = 0$ ត្រូវនឹងប្រង់ភ្លឺកណ្តាល
 - $n = \pm 1$ ត្រូវនឹងកណ្តាលប្រង់ភ្លឺទី១
 - $n = \pm 2$ ត្រូវនឹងកណ្តាលប្រង់ភ្លឺទី២
- ចំពោះប្រង់ងងឹត៖ (គ្មានប្រង់ងងឹតកណ្តាលទេ)
 - $n = 0$ ត្រូវនឹងកណ្តាលប្រង់ងងឹតទី១
 - $n = \pm 1$ ត្រូវនឹងកណ្តាលប្រង់ងងឹតទី២






មេរៀនទី១

ដែននិកម្មម៉ាញេទិច

- ①. មេដែក គឺជាអង្គធាតុដែលអាចឆក់ដែកបាន។ លក្ខណៈឆក់ដែករបស់មេដែកហៅថា លក្ខណៈម៉ាញេទិច។ មេដែកឆក់ខ្លាំងត្រង់ផ្នែកចុងទាំងពីររបស់វា គេហៅថា ទាំងពីរនោះថាប៉ូលមេដែកគឺប៉ូលជើង(N) និងប៉ូលត្បូង(S)។
- ②. អន្តរកម្មម៉ាញេទិច៖ ប៉ូលមេដែកដែលមានឈ្មោះដូចគ្នាជាក់ជិតគ្នាបានគ្នាចេញ ហើយប៉ូលមេដែកដែលមានឈ្មោះខុសគ្នាជាក់ជិតគ្នាទាញគ្នាចូល។
- ③. មេដែកមានពីរប្រភេទ គឺមេដែកធម្មជាតិ (សំណាកអុកស៊ីតម៉ាញេទិច Fe_3O_4) និងមេដែកសិប្បនិម្មិត (រោមេដែក មូលមេដែក មេដែករាងប) ដែលមនុស្សបង្កើតដោយវិធីបន្ស៊ី ឬវិធីផ្សេងៗទៀត។
- ④. ដែនម៉ាញេទិចមានបីប្រភេទគឺ ដែនម៉ាញេទិចនៃមេដែក ដែនម៉ាញេទិចដែនដី និងដែនម៉ាញេទិចនៃចរន្តអគ្គិសនី។
- ⑤. ដែនម៉ាញេទិចនៃមេដែក គឺជាលំហនៅជុំវិញមេដែកដែលអាចបង្កើតឱ្យមានអន្តរកម្មម៉ាញេទិច។
- ⑥. ដែនម៉ាញេទិចដែនដី គឺជាលំហជុំវិញដែនដីដែលមានអន្តរកម្មម៉ាញេទិច។
- ⑦. ដែនម៉ាញេទិចនៃចរន្តអគ្គិសនី គឺជាលំហនៅជុំវិញខ្សែចម្លងដែលឆ្លងកាត់ដោយចរន្តអគ្គិសនី។
- ⑧. ដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋាន ជាដែនដែលមានរូបទំហំខ្ទង់ចម្បងម៉ាញេទិច $\vec{B}$ មានទិស ទិសដៅដូចគ្នា និងអាំងតង់ស៊ីតេប៉ុន្មានគ្នាគ្រប់ចំណុចទាំងអស់។ ខ្សែដែនឯកសណ្ឋាន គឺជាខ្សែស្របៗគ្នា ឃ្លាតពីគ្នាចម្ងាយស្មើៗគ្នា។
- ⑨. ដែនម៉ាញេទិចនៃចរន្តត្រង់ (ត្រង់ចំណុចមួយ)៖
 - ទិសកែងនឹងប្លង់កំណត់ដោយខ្សែចម្លងនិងចំណុចមួយនៅជុំវិញខ្សែចម្លង។
 - ទិសដៅតាមវិធានដៃស្តាំ "កន្លែកមេដៃតាមទិសដៅចរន្ត I រួចក្តោបម្រាមទាំងបួនជាទិសដៅដែនម៉ាញេទិច $\vec{B}$ "។




ដែល៖ d ចម្ងាយពីខ្សែចម្លង គិតជា (m)

I អាំងតង់ស៊ីតេចរន្ត គិតជា (A)

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T.m/A}$$

- ⑩. ដែនម៉ាញេទិចនៃចរន្តរង្វង់ (ត្រង់ផ្ចិតនៃរង្វង់)៖

- ទិសកែងនឹងប្លង់នៃរង្វង់
- ទិសដៅតាមវិធានដៃស្តាំ "ក្តោបម្រាមទាំងបួនតាមទិសដៅចរន្ត I រួចកន្លែកមេដៃជាទិសដៅដែនម៉ាញេទិច $\vec{B}$ "។




- តម្លៃ $B = \mu_0 \frac{I}{2R}$ គិតជា (T)

ដែល៖ R កាំរង្វង់ គិតជា (m)

- ⑪. ដែនម៉ាញេទិចនៃបូមីនសំប៉ែត (ត្រង់ផ្ចិតបូមីន)៖

- ទិសកែងនឹងប្លង់នៃបូមីន
- ទិសដៅតាមវិធានដៃស្តាំ "ក្តោបម្រាមទាំងបួនតាមទិសដៅចរន្ត I រួចកន្លែកមេដៃជាទិសដៅដែនម៉ាញេទិច $\vec{B}$ "។



- តម្លៃ $B = \mu_0 \frac{NI}{2R_{av}}$ គិតជា (T)


ដែល៖ $R_{av} = \frac{R_{in} + R_{out}}{2}$ កាំមធ្យម គិតជា (m)

N ចំនួនជុំ ឬចំនួនស្បៃ

- ⑫. ដែនម៉ាញេទិចនៃសូលេណូអ៊ីត ឬបូមីនវែង $\ell \geq 5R$

(ក្នុងសូលេណូអ៊ីត)៖

- ទិសកែងនឹងប្លង់នៃសូលេណូអ៊ីត
- ទិសដៅតាមវិធានដៃស្តាំ "ក្តោបម្រាមទាំងបួនតាមទិសដៅចរន្ត I រួចកន្លែកមេដៃជាទិសដៅដែនម៉ាញេទិច $\vec{B}$ "។



- តម្លៃ $B = \mu_0 n I = \mu_0 \frac{NI}{\ell} = \mu_0 \frac{x N_0 I}{\ell}$ គិតជា (T)

៥. ចំណាំ: សូលេណូអ៊ីតមានស្នូល (ឧ. ស្នូលដែក):

តម្លៃ $B = \mu_0 \mu_r n I = \mu_0 \mu_r \frac{NI}{\ell} = \mu_0 \mu_r \frac{x N_0 I}{\ell}$

ដែល: $n = \frac{N}{\ell}$ ចំនួនស្បៀង/m

$N = \frac{\ell'}{2\pi R} = \frac{\ell'}{\pi D}$ ចំនួនស្បៀងសរុប

$N_0 = \frac{\ell}{d}$ ចំនួនស្បៀង/ជាន់ (គ្មានកម្រាស់អ៊ីសូឡង់)

$N_0 = \frac{\ell}{d + 2e}$ (គិតកម្រាស់អ៊ីសូឡង់)

$x = \frac{N}{N_0}$ ចំនួនជាន់ ឬចំនួនស្រទាប់

ℓ ប្រវែងសូលេណូអ៊ីត គិតជា (m)

ℓ' ប្រវែងខ្សែចម្លង គិតជា (m)

D អង្កត់ផ្ចិតសូលេណូអ៊ីត គិតជា (m)

d អង្កត់ផ្ចិតខ្សែចម្លង គិតជា (m)

e កម្រាស់អ៊ីសូឡង់ គិតជា (m)

μ_r ពេលវិធីរំលែក

13. រេស៊ីស្តង់សូលេណូអ៊ីត $R' = \rho \frac{\ell'}{A'}$ គិតជា (Ω)


ដែល: $A' = \frac{\pi d^2}{4}$ ផ្ទៃមុខកាត់ខ្សែចម្លង គិតជា (m^2)

ρ រេស៊ីស្តីវីតេនៃខ្សែចម្លង គិតជា ($\Omega \cdot m$)

13. កម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចមានអំពើលើខ្សែចម្លងប្រវែង ℓ ឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត I ក្នុងដែនម៉ាញ៉េទិច $\vec{B}$:

- ចំណុចចាប់ទៅត្រង់ចំណុចកណ្តាលភាគនៃខ្សែស្ថិតក្នុងដែនម៉ាញ៉េទិច
- ទិសកែងនឹងខ្សែចម្លង

- ទិសដៅតាមវិធានដៃស្តាំ “លាម្រាមទាំងបួនតាមទិសដៅចរន្ត I រួចក្តោបទៅរកដែនម៉ាញ៉េទិច $\vec{B}$ ហើយកន្លែកមេដៃជាទិសដៅកម្លាំង $\vec{F}$ ”។




- តម្លៃ $F = B I \ell \sin \theta$ គិតជា (N)

ដែល: ℓ ប្រវែងខ្សែចម្លង គិតជា (m)

$\theta = (\vec{I}; \vec{B})$

14. កម្លាំងម៉ាញ៉េទិចរវាងខ្សែចម្លងត្រង់ពីរ:

- ទិសកែងនឹងខ្សែចម្លង
- ទិសដៅផ្ទុយគ្នា បើ $I_1 \uparrow I_2$ ខ្សែចម្លងទាំងពីរទាញគ្នាចូល តែបើ $I_1 \uparrow I_2$ ខ្សែចម្លងទាំងពីរប្រាសគ្នាចេញ។



- តម្លៃ $F = \mu_0 \frac{I_1 I_2}{2\pi a} \ell$ គិតជា (N)

ដែល: ℓ ប្រវែងខ្សែចម្លង គិតជា (m)


a ចម្ងាយរវាងខ្សែចម្លងទាំងពីរ គិតជា (m)

15. កម្លាំងម៉ាញ៉េទិច ឬកម្លាំងឡូរិនមានអំពើលើផង់ផ្ទុកបន្ទុកអគ្គីសនី q ផ្លាស់ទីដោយល្បឿន $\vec{v}$ ក្នុងដែនម៉ាញ៉េទិច $\vec{B}$:

- ទិសកែងនឹងបង្កកំណត់ដោយ $\vec{v}$ និង $\vec{B}$
- ទិសដៅតាមវិធានដៃស្តាំ “លាម្រាមទាំងបួនតាម $\vec{v}$ រួចក្តោបទៅរក $\vec{B}$ ហើយកន្លែកមេដៃជាទិសដៅ $(\vec{v} \times \vec{B})$ ”។ ឬតាមវិធានម្រាមដៃស្តាំ “កន្លែកមេដៃ ដៃ ដៃចង្កុល និងម្រាមកណ្តាលកែងរៀងគ្នាដោយដៃចង្កុលតាម $\vec{v}$ ម្រាមកណ្តាលតាម $\vec{B}$ ហើយមេដៃជាទិសដៅ $(\vec{v} \times \vec{B})$ ”។



- បើ $q > 0$ នោះ $\vec{F}_m \uparrow \uparrow (\vec{v} \times \vec{B})$ គឺតាមមេដៃ
- បើ $q < 0$ នោះ $\vec{F}_m \uparrow \downarrow (\vec{v} \times \vec{B})$ គឺផ្ទុយពីមេដៃ



- តម្លៃ $F_m = |q|vB \sin \alpha$ គិតជា (N)


ដែល: q បន្ទុកផង់ គិតជា (C)

v ល្បឿនផង់ គិតជា (m/s)

$$\alpha = (\vec{v}; \vec{B})$$

៥ចំណាំ: ប្រភេទចលនារបស់ផង់:

- បើ $\vec{v} \uparrow \uparrow \vec{B}$ ឬ $\vec{v} \uparrow \downarrow \vec{B}$ យើងបាន $F_m = 0$ ផង់រក្សាក្នុងដើម។
- បើ $(\vec{v}, \vec{B}) = \alpha$ យើងបាន $F_m = |q|vB \sin \alpha$ ផង់មានក្នុងជាស្លៀកវាល់ឬរៀន។




- បើ $\vec{v} \perp \vec{B}$ យើងបាន $F_m = |q|vB$ ផង់មានក្នុងជា

$$R = \frac{mv}{|q|B}$$

ដែល: R ជាកាំក្នុង គិតជា (m)

m ជាម៉ាស់ផង់ គិតជា (kg)



16. លំដាក់ម៉ាញ៉េទិច $(\vec{v}_0; \vec{v})$


$$\alpha = \frac{\ell}{R} = \frac{|q|B\ell}{mv_0}$$

17. ដេផ្លិចស្បុងម៉ាញ៉េទិច

$$Z = D \tan \alpha$$

ករណី α មុំតូច $\tan \alpha \approx \alpha$

$$Z = \frac{D|q|B\ell}{mv_0}$$



ដែល: ℓ ជាប្រវែងតំបន់ដែនម៉ាញ៉េទិច គិតជា (m)


α ជាលំដាក់ម៉ាញ៉េទិច គិតជា (rd)

Z ជាដេផ្លិចស្បុងម៉ាញ៉េទិច គិតជា (m)

$D = JO'$ ចម្ងាយ គិតជា (m)

18. ស្បូចក្រាបជាឧបករណ៍ប្រើសម្រាប់ញែកអ៊ីសូតូបនៃធាតុគីមី កំណត់ភាគរយនៃអ៊ីសូតូប វាស់ម៉ាស់នៃអ៊ីសូតូបវិភាគល្បាយឧស្ម័នឬអង្គធាតុរឹង និងកំណត់រូបមន្តលាតនៃអង្គធាតុសមាសសរីរាង្គ។

19. ស្បូចក្រាប ឬស្បូចត្រូម៉ែត្រធ្វើឡើងពីបន្ទប់អ៊ីយ៉ុងកម្ម (តំបន់បង្កើតអ៊ីយ៉ុង) បន្ទប់ពន្លឺ (តំបន់ដែនអគ្គិសនី) បន្ទប់លំដាក់ (តំបន់ដែនម៉ាញ៉េទិច)។



20. ល្បឿនផង់ពេលចេញពីដែនអគ្គិសនី

$$v = \sqrt{\frac{2|q|V}{m}}$$

21. បន្ទុកក្នុងមួយខ្នាតម៉ាស់របស់ផង់នីមួយៗ

$$\frac{|q|}{m} = \frac{2V}{R^2 B^2}$$

22. ផលសងប៉ូតង់ស្យែល ឬតង់ស្យុង $V = Ed$ (V)

23. ដែនអគ្គិសនី $E = \frac{F_e}{|q|}$ គិតជា (N/C ឬ V/m)



មេរៀនទី២

អំពូលស្វ័យអេឡិចត្រូម៉ាញេទិច

- បាតុភូតអាំងឌុចស្យុងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិចកើតមានឡើងពេលមានក្នុងម៉ាញេទិចប្រែប្រួលឆ្លងកាត់ផ្ទៃមួយ។
- ចរន្តអាំងឌី ជាចរន្តដែលកើតមានឡើងពេលមានបម្រែបម្រួលដែនម៉ាញេទិចឆ្លងកាត់សៀគ្វីខ្សែចម្លង។
- ក្នុងម៉ាញេទិច គឺជាទំហំមួយសំគាល់ចំនួនខ្សែដែនម៉ាញេទិចឆ្លងកាត់ផ្ទៃមួយ។

គេសរសេរ $\Phi = BA \cos \theta$ គិតជា (Wb)

ដែល៖ $\theta = (\vec{B}; \vec{n})$ ហើយ $\vec{n} \perp A$ ជានិច្ច

A ជាក្រឡាផ្ទៃ គិតជា (m^2)

$\vec{n}$ ជាវ៉ិចទ័រកែងផ្ទៃ

- បើ $\vec{B} \perp A \Rightarrow \vec{B} \uparrow \uparrow \vec{n}$ នោះ $\theta = 0$
- បើ $\vec{B} \uparrow \uparrow A \Rightarrow \vec{B} \perp \vec{n}$ នោះ $\theta = 90^\circ$
- បើ $(\vec{B}; A) = \alpha \Rightarrow (\vec{B}; \vec{n}) = \theta = |90^\circ - \alpha|$

- ក្នុងម៉ាញេទិច ឬក្នុងអាំងឌុចស្យុងសរុបឆ្លងកាត់ផ្ទៃមាន N សៀ $N\Phi = NBA \cos \theta$

- ច្បាប់ផារ៉ាដេ កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌីមធ្យម

$$E = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -N \frac{\Phi_f - \Phi_i}{\Delta t} \text{ គិតជា (V)}$$

សញ្ញា (-) នៅពីមុខបង្ហាញថាកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌីប្រឆាំងនឹងបម្រែបម្រួលក្នុងម៉ាញេទិចដែលឆ្លង

កាត់ផ្ទៃ ជាតម្លៃ $|E| = N \frac{|\Delta \Phi|}{\Delta t} = N \frac{|\Phi_f - \Phi_i|}{\Delta t}$

- កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌីខណៈ $e = -N \frac{d\Phi}{dt}$ (V)

- កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌីខណៈកើតក្នុងបូមីនរបស់ជនិតាមួយកំពុងវិលដោយល្បឿនមុំ $\omega = \frac{\theta}{t}$ គឺ៖

$$e = -N \frac{d\Phi}{dt} = -N \frac{d(BA \cos \omega t)}{dt} \quad (V)$$

$$e = NBA \omega \sin \omega t = E_m \sin \omega t$$

ឧបសគ្គ៖ កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌីក្នុងបូមីនប្តូរសញ្ញាមានន័យថាចរន្តអាំងឌីបានប្តូរទិសដៅ២ដងក្នុង១ខួប ទើបគេហៅថាជនិតាចរន្តធ្លាក់ (AC) ។

- កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌីអតិបរមា $E_m = NBA \omega$

ដែល៖ $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$ ល្បឿនមុំ គិតជា (rd/s)

- កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌីក្នុងរោងខ្សែចម្លងធ្វើចលនាក្នុងដែនម៉ាញេទិច $|E| = Bv \ell \sin \alpha$ គិតជា (V)

ដែល៖ $\alpha = (\vec{v}; \vec{B})$


v ល្បឿនរោង គិតជា (m/s)

ℓ ប្រវែងរោងផ្លាស់ទីក្នុងដែន គិតជា (m)

- ចរន្តអាំងឌី $I = \frac{|E|}{R}$ គិតជា (A)

ដែល៖ R ជាស៊ីស្តង់ គិតជា (Ω)

ឧបសគ្គ៖ វិធានដៃស្តាំក្នុងការកំណត់ទិសដៅចរន្តអាំងឌីក្នុងរោងខ្សែចម្លងធ្វើចលនាក្នុងដែនម៉ាញេទិច “បាតដៃស្តាំយ៉ាងណាឱ្យដែនម៉ាញេទិច $\vec{B}$ ទំលុះបាតដៃ (ចូលតាមបាតដៃចេញតាមខ្នងដៃ) ហើយកន្លែកមេដៃតាមវ៉ិចទ័រល្បឿន $\vec{v}$ នោះម្រាមទាំងបួនចង្អុលទិសដៅចរន្តអាំងឌីក្នុងខ្សែ”។ (ចុងម្រាមទាំង៤គឺបូល +)។



- ច្បាប់ឡឺនទី១ “ចរន្តអាំងឌីមានទិសដៅយ៉ាងណាឲ្យផលរបស់វាប្រឆាំងនឹងបុព្វហេតុអ្នកឲ្យកំណើតវា”។
- ច្បាប់ឡឺនទី២ “ចរន្តអាំងឌីបង្កើតដែនម៉ាញេទិចថ្មីមួយ ដើម្បីប្រឆាំងនឹងបម្រែបម្រួលក្នុងម៉ាញេទិចដែលឆ្លងកាត់វា”។
- ចរន្តកូល ឬចរន្តអេឌីកើតមានក្នុងដុំលោហៈកាលណា ក្នុងម៉ាញេទិចឆ្លងកាត់ដុំលោហៈប្រែប្រួល។
- ជនិតា គឺជាឧបករណ៍មួយដែលបំប្លែងថាមពលមេកានិចទៅជាថាមពលអគ្គិសនី។
- ម៉ូទ័រអគ្គិសនី គឺជាឧបករណ៍បំប្លែងថាមពលអគ្គិសនីទៅជាថាមពលមេកានិចគឺបង្កើតកម្មន្តមេកានិច។




មេរៀនទី៣

អូតូអាំងដុចស្យុង

- អូតូអាំងដុចស្យុងជាការអនុវត្តយ៉ាងសំខាន់នៃបាតុភូតអាំងដុចស្យុងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិច វាកើតមានឡើងនៅពេលចរន្តប្រែប្រួលក្នុងសៀគ្វីមានបូមីន។
- អាំងដុចតង់ ជាមេគុណសមមាត្រអាស្រ័យនឹងលក្ខណៈធរណីមាត្រនៃសៀគ្វី។
គេសរសេរ $L = \frac{N\phi}{i}$ គិតជា (H)
ដែល $N\phi$ ជាកូចម៉ាញេទិចសរុប គិតជា (Wb)
 i អាំងតង់ស៊ីតេចរន្តអគ្គិសនី គិតជា (A)
- អាំងដុចតង់នៃសូលេណូអ៊ីត៖
 - គ្មានស្នូលដែក $L = \mu_0 \frac{N^2 A}{\ell}$
 - មានស្នូលដែក $L = \mu_r \mu_0 \frac{N^2 A}{\ell}$
 ដែល N ជាចំនួនសៀសរុប
 A ផ្ទៃមុខកាត់សូលេណូអ៊ីត គិតជា (m^2)
 ℓ ប្រវែងសូលេណូអ៊ីត គិតជា (m)
 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} T.m/A$ ជម្រាបម៉ាញេទិចខ្យល់ ឬ សុញ្ញកាស
 μ_r ពែម៉េអាបប៊ីលីតេរៀបរបស់ស្នូលដែក
- កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអូតូអាំងដុច $e = -L \frac{di}{dt}$ គិតជា (V)
ដែល $\frac{di}{dt}$ ជាអត្រាបម្រែបម្រួលចរន្ត ឬល្បឿនលំហូរចរន្ត គិតជា (A/s)
- កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអូតូអាំងដុចមធ្យម $E = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}$
ជាតម្លៃ $|E| = L \frac{|\Delta I|}{\Delta t}$ គិតជា (V)
ដែល ΔI បម្រែបម្រួលចរន្ត គិតជា (A)
 Δt រយៈពេលបម្រែបម្រួលចរន្ត គិតជា (s)
- ថាមពលម៉ាញេទិច ឬថាមពលរបស់បូមីន $E_L = \frac{1}{2} Li^2$
ដែល E_L ជាថាមពលម៉ាញេទិច គិតជា (J)

- តង់ស្យុងគោលបូមីន (R, L) គឺ $V = Ri + L \frac{di}{dt}$



ឧប្បាស៖ នៅបេបអចិន្ត្រៃយ៍ $i = I_p = I_m$ បើនោះ

$V = RI_p$ បូមីនមាននាទីជាអង្គធាតុចម្លងអូម

តែបើ $Ri \ll L \frac{di}{dt}$ គេបាន $V = L \frac{di}{dt}$ គេថាបូមីន

មានអាំងដុចតង់សុទ្ធ។

- ចេរពេលនៃសៀគ្វី (R, L) គឺ $\tau = \frac{L}{R}$ គិតជា (s)

- ពេលបិទកុងតាក់ក្នុងសៀគ្វី (R, L) ចរន្តខណៈឆ្លងកាត់សៀគ្វីកើតឡើងតាមសមីការ $i = I_p \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

ឧប្បាស៖ - ពេល $t = 1\tau \Rightarrow i = 0.63I_p$

- ពេល $t = 5\tau \Rightarrow i = 0.99I_p$

- ពេលបើកកុងតាក់ក្នុងសៀគ្វី (R, L) ចរន្តខណៈក្នុងសៀគ្វីថយចុះតាមសមីការ $i = I_p e^{-\frac{t}{\tau}}$

ដែល $I_p = \frac{E}{R}$ ចរន្តនៅបេបអចិន្ត្រៃយ៍ (A)

$E = V$ កម្លាំងអគ្គិសនីចលករនៃជនិតាមីដេអាល់ស្មើនឹងតង់ស្យុង គិតជា (V)

- ថាមពលស្តុកទុកនៃកុងដង់សាទ័រ

$$E_C = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} qV \text{ គិតជា (J)}$$

ដែល C ជាកាប៉ាស៊ីតេ គិតជា (F)

$q = CV$ បន្ទុកនៃកុងដង់សាទ័រ គិតជា (C)


- ថាមពលនៃសៀគ្វី (L, C)

$$E_{LC} = E_L + E_C = \frac{1}{2} Li^2 + \frac{1}{2} CV^2 \text{ គិតជា (J)}$$



ឧបករណ៍: ក្នុងសៀគ្វីលំយោលមិនថយ ថាមពលនៃសៀគ្វី
ជាថាមពលដំបូងរបស់កុងដង់សាទ័រពេលផ្ទុក។

គេបាន $E_{LC} = E_{Lm} = E_{Cm} = \frac{1}{2}LI_m^2 = \frac{1}{2}CV_m^2$



⑫. សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលនៃតង់ស្យុងរវាងគោលនៃកុងដង់សាទ័រគឺ

$\ddot{V}_C + \frac{1}{LC}V_C = 0$ និងមានចម្លើយជាអនុគមន៍នៃពេល $v_C = V_m \cos(\omega_0 t + \phi_0)$ ។

ក្នុងនោះ $v_C = V_m \cos(\omega_0 t + \phi_0)$ ។

ដែល $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$ ជាខួបផ្ទាល់នៃលំយោល (s)

$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ជាប្រេកង់មុំនៃលំយោល (rd/s)

$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ ជាប្រេកង់ផ្ទាល់នៃលំយោល (Hz)

⑬. សមីការបម្រែបម្រួលបន្ទុកនៃកុងដង់សាទ័រ៖

$q = Cv_C = CV_m \cos(\omega_0 t + \phi_0)$

$q = Q_m \cos(\omega_0 t + \phi_0)$

ដែល $Q_m = CV_m$ បន្ទុកអតិបរមា គិតជា (C)

⑭. ទំនាក់ទំនងរវាងចរន្តនិងបន្ទុកនៃកុងដង់សាទ័រ៖

$i = \frac{dq}{dt} = -Q_m \omega_0 \sin(\omega_0 t + \phi_0)$


$i = I_m \cos\left(\omega_0 t + \phi_0 + \frac{\pi}{2}\right)$

ដែល $I_m = Q_m \omega_0$ ជាចរន្តអតិបរមា គិតជា (A)

ឧបករណ៍: តាមទំនាក់ទំនងរវាងចរន្តឆ្លងកាត់កុងដង់សាទ័រ និងតង់ស្យុងរវាងគោលនៃកុងដង់សាទ័រឃើញថា ចរន្តលឿនជាងតង់ស្យុង $\frac{\pi}{2}$ rd ។

ក្រាបតាងឲ្យសមីការតង់ស្យុងខណៈគោល

កុងដង់ស៊ីតេនិងចរន្តខណៈ i ខុសជាស្មុគី $\frac{\pi}{2}$ rd ។





មេរៀនទី៤

សៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់

- ①. ចរន្តឆ្លាស់ជាចរន្តអគ្គិសនីខ្ទប់ដែលប្តូរទិសដៅពីរដងក្នុងមួយខ្ទប់។
- ②. ចរន្តឆ្លាស់ផ្តល់ផលបីយ៉ាងគឺ ផលគីមី ផលកម្ដៅ និងផលម៉ាញ៉េទិច។
- ③. អាំងតង់ស៊ីតេប្រសិទ្ធនៃចរន្តឆ្លាស់ ជាអាំងតង់ស៊ីតេនៃចរន្តជាប់ដែលឆ្លងកាត់អង្គធាតុចម្លងអូមតែមួយដូចគ្នាក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា មានកាយបរិមាណកម្ដៅស្មើគ្នា។
- ④. តង់ស្យុងប្រសិទ្ធនៃតង់ស្យុងឆ្លាស់ស្មើនឹងតង់ស្យុងថេរដែលរវាងចុងទាំងពីរនៃអង្គធាតុចម្លងអូមតែមួយដូចគ្នា និងក្នុងរយៈពេលស្មើគ្នា មានកាយបរិមាណកម្ដៅស្មើគ្នា។
- ⑤. ក្នុងសៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់នៅខណៈមួយ អាំងតង់ស៊ីតេចរន្តនិងតង់ស្យុងឱ្យដោយសមីការ៖

✚ ចរន្តខណៈ:

$$i = I_m \sin(\omega t + \phi_i)$$

$$i = I\sqrt{2} \sin(\omega t + \phi_i)$$

✚ តង់ស្យុងខណៈ:

$$v = V_m \sin(\omega t + \phi_v)$$

$$v = V\sqrt{2} \sin(\omega t + \phi_v)$$

ដែល $I_m = I\sqrt{2}$ ជាអំពូលចរន្ត ឬចរន្តអតិបរិមា (A)

I ជាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តប្រសិទ្ធ គិតជា (A)

ϕ_i ផាសដើមរបស់ចរន្ត គិតជា (rd)

$V_m = V\sqrt{2}$ ជាតង់ស្យុងអតិបរិមា (V)

V ជាតង់ស្យុងប្រសិទ្ធ គិតជា (V)

ϕ_v ផាសដើមរបស់តង់ស្យុង គិតជា (rd)

ϕ ផាសដើមរបស់តង់ស្យុង គិតជា (rd)

❗ **ចំណាំ៖** យើងតាង $\phi = \phi_v - \phi_i$ ជាគំលាតផាសរវាងចរន្តនិងតង់ស្យុងគិតជា (rd) នោះ៖

- បើ $\phi_i = \phi_v \Rightarrow \phi = 0$ ចរន្តនិងតង់ស្យុងស្របគ្នា។
- បើ $\phi_i > \phi_v \Rightarrow \phi < 0$ ចរន្តលឿនជាងតង់ស្យុង ឬតង់ស្យុងយឺតជាងចរន្ត។
- បើ $\phi_i < \phi_v \Rightarrow \phi > 0$ ចរន្តយឺតជាងតង់ស្យុង ឬតង់ស្យុងលឿនជាងចរន្ត។

⑥. វិធីធ្វើសំណង់ប្រែប្រួលអាចឱ្យគេរកផលបូកនៃទំហំស៊ីនុយសូអ៊ីតពីរដែលមានពុលសាស្យុងដូចគ្នា។

⑦. អាំងប៉េដង់នៃសៀគ្វីគឺជាផលធៀបរវាងតង់ស្យុងប្រសិទ្ធនិងអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តប្រសិទ្ធ


$$Z = \frac{V}{I} = \frac{V_m}{I_m} \quad (\Omega)$$

❗ **ចំណាំ៖** ការដោះស្រាយសៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់មួយចំនួន៖

⑧. ចំពោះអង្គធាតុចម្លងអូម (R) ចរន្តនិងតង់ស្យុងស្របគ្នា។

- អាំងប៉េដង់ $Z_R = R$


- គំលាតផាស $\phi = 0$ ($\phi_i = \phi_v$)



⑨. ឥទ្ធិពលនៃអាំងឌុចតង់ (L) ឬប៊ីនមានអាំងឌុចតង់សុទ្ធតង់ស្យុងលឿនជាងចរន្ត $\frac{\pi}{2}$ rd ។


- អាំងប៉េដង់ $Z_L = L\omega$

- គំលាតផាស $\phi = \frac{\pi}{2}$ ($\phi_i < \phi_v$)





⑩. ឥទ្ធិពលនៃកាប៉ាស៊ីតេ (C) ក្នុងដង់សាទ័រសុទ្ធតង់ស្យុងយឺតជាងចរន្ត $\frac{\pi}{2}$ rd ។

- អាំងប៉េដង់ $Z_C = \frac{1}{C\omega}$





- គំលាតផាស $\phi = -\frac{\pi}{2}$ ($\phi_i > \phi_v$)




⑪. កំណត់សៀគ្វី RL តជាសេរី៖

- តង់ស្យុងប្រសិទ្ធ $V = \sqrt{V_R^2 + V_L^2}$

- អាំងប៉េដង់ $Z = \sqrt{R^2 + Z_L^2}$

- គំលាតផាស $\tan \phi = \frac{V_L}{V_R} = \frac{Z_L}{R} = \frac{L\omega}{R}$




⑫. កំណត់សៀគ្វី RC តជាសេរី៖

- តង់ស្យុងប្រសិទ្ធ $V = \sqrt{V_R^2 + V_C^2}$

- អាំងប៉េដង់ $Z = \sqrt{R^2 + Z_C^2}$

- គំលាតផាស $\tan \phi = -\frac{V_C}{V_R} = -\frac{Z_C}{R} = -\frac{1}{RC\omega}$



⑬. កំណត់សៀគ្វី LC តជាសេរី៖


- តង់ស្យុងប្រសិទ្ធ $V = |V_L - V_C|$

- អាំងប៉េដង់ $Z = |Z_L - Z_C|$


• $V_L > V_C; Z_L > Z_C \Rightarrow \phi = \frac{\pi}{2} > 0$

- គំលាតផាស

• $V_C > V_L; Z_C > Z_L \Rightarrow \phi = -\frac{\pi}{2} < 0$



⑭. កំណត់សៀគ្វី RLC តជាសេរី៖



- តង់ស្យុងប្រសិទ្ធ $V = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2}$

- អាំងប៉េដង់ $Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}$

- គំលាតផាស $\tan \phi = \frac{V_L - V_C}{V_R} = \frac{Z_L - Z_C}{R}$


- កត្តាអានុភាព $\cos \phi = \frac{R}{Z}$

• បើ $V_L > V_C$ ឬ $Z_L > Z_C$ នោះតង់ស្យុងលឿនផាស ជាងចរន្ត $\phi > 0$ គេបាន ។

• បើ $V_L < V_C$ ឬ $Z_L < Z_C$ នោះតង់ស្យុងយឺតផាស ជាងចរន្ត $\phi < 0$ ។

• បើ $V_L = V_C$ ឬ $Z_L = Z_C$ នោះតង់ស្យុងនិងចរន្ត ស្របផាសគ្នា $\phi = 0$ ។

⑮. កំណត់សៀគ្វី RL តជាខ្ទង់៖




- អាំងតង់ស៊ីតេចរន្តប្រសិទ្ធ $I = \sqrt{I_R^2 + I_L^2}$

- អាំងប៉េដង់ $Z = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R^2} + \frac{1}{Z_L^2}}}$

- គំលាតផាស $\tan \phi = \frac{I_{Lm}}{I_{Rm}} = \frac{R}{Z_L} = \frac{R}{L\omega}$

⑯. កំណត់សៀគ្វី RC តជាខ្ទង់៖




- អាំងតង់ស៊ីតេចរន្តប្រសិទ្ធ $I = \sqrt{I_R^2 + I_C^2}$

- អាំងប៉េដង់ $Z = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R^2} + \frac{1}{Z_C^2}}}$

- គំលាតផាស $\tan \phi = -\frac{I_{Cm}}{I_{Rm}} = -\frac{R}{Z_C} = -RC\omega$



17. កំណត់សៀគ្វី LC តជាខ្ទង៖




- អាំងតង់ស៊ីតេចរន្តប្រសិទ្ធ $I = |I_L - I_C|$

- អាំងប៉េដង់ $Z = \frac{1}{\left| \frac{1}{Z_L} - \frac{1}{Z_C} \right|}$

- កំលាតផាស

- $I_L > I_C; Z_L < Z_C \Rightarrow \phi = \frac{\pi}{2} > 0$
- $I_C > I_L; Z_C > Z_L \Rightarrow \phi = -\frac{\pi}{2} < 0$

18. កំណត់សៀគ្វី RLC តជាខ្ទង៖



- អាំងតង់ស៊ីតេចរន្តប្រសិទ្ធ $I = \sqrt{I_R^2 + (I_L - I_C)^2}$

- អាំងប៉េដង់ $\frac{1}{Z} = \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\frac{1}{Z_L} - \frac{1}{Z_C}\right)^2}$

- កំលាតផាស $\tan \phi = \frac{I_L - I_C}{I_R} = \frac{\frac{1}{Z_L} - \frac{1}{Z_C}}{\frac{1}{R}}$

- កត្តាអានុភាព $\cos \phi = \frac{Z}{R}$

- បើ $I_L > I_C$ ឬ $Z_L < Z_C$ នោះចរន្តយឺតជាសជាងតង់ស្យុង $\phi > 0$ ។
- បើ $I_L < I_C$ ឬ $Z_L > Z_C$ នោះចរន្តលឿនជាសជាងតង់ស្យុង $\phi < 0$ ។
- បើ $I_L = I_C$ ឬ $Z_L = Z_C$ នោះតង់ស្យុងនិងចរន្តស្របជាសគ្នា $\phi = 0$ ។

19. រស្មីណង់អគ្គិសនី សៀគ្វីមួយមានរស្មីណង់អគ្គិសនីកាលណា៖

- $Z_L = Z_C \Leftrightarrow L\omega = \frac{1}{C\omega} \Rightarrow LC\omega^2 = 1$
- ចរន្តនិងតង់ស្យុងស្របជាសគ្នា
- អាំងប៉េដង់មានតម្លៃអប្បបរមា $Z = R$
- អាំងតង់ស៊ីតេចរន្តប្រសិទ្ធមានតម្លៃអតិបរមា
- កត្តាអានុភាព $K = \cos \phi = 1$

20. អានុភាពមធ្យម ជាផលចែករវាងថាមពលក្នុងរយៈពេលមួយនឹងរយៈពេលនោះ។

គេសរសេរ $P = \frac{W}{t} = VI \cos \phi$ គិតជា (W)

ដែល t ជារយៈពេល គិតជា (s)

W ជាថាមពល គិតជា (J)

VI ជាអានុភាពទំនង គិតជា (W)

$\cos \phi$ កត្តាអានុភាព

ឧប្បណ៍៖ អានុភាពមធ្យមក្នុងសៀគ្វីពិសេសមួយចំនួន៖


- ចំពោះរស្មីស្តង់ R កំលាតផាស $\phi = 0 \Rightarrow P = VI$
- ចំពោះអាំងឌុចតង់ស្យុង L កំលាតផាស $\phi = \frac{\pi}{2}$
នាំឱ្យ $P = 0$ ។
- ចំពោះកុងដង់សាទ័រ C កំលាតផាស $\phi = -\frac{\pi}{2}$
នាំឱ្យ $P = 0$ ។
- ចំពោះសៀគ្វី RLC តជាស៊េរី $\cos \phi = \frac{R}{Z}$
នាំឱ្យ $P = RI^2$ ។
- ចំពោះសៀគ្វី RLC តជាខ្ទង $\cos \phi = \frac{Z}{R}$
នាំឱ្យ $P = \frac{V^2}{R}$ ។

ដូចនេះ អានុភាពទាំងអស់ដែលទទួលដោយកំណត់សៀគ្វី RLC មានតម្លៃស្មើអានុភាពស៊េរីដោយរស្មីស្តង់សុទ្ធតែ ឯងគឺសុទ្ធតែក្លាយទៅជាថាមពលកម្ដៅតាមផលស៊ីលទាំងអស់។



- ②១. បង្កើតត្រង់ស្ទូ: ត្រង់ស្ទូឡើងពីស៊ីមីយូយធ្វើពីដែកថែប ឬបន្ទះដែកស្តើងៗដាក់ភ្ជាប់គ្នា ហើយជ្រុងឈមពីរុំដោយ ខ្សែចម្លងបង្កើតបានជាបូមីនពីរដែលបូមីនទី១សម្រាប់ភ្ជាប់ ទៅប្រភពតង់ស្យុងឆ្លាស់ហៅថារប៉ូបម ឯបូមីនទី២ សម្រាប់ភ្ជាប់ទៅសៀគ្វីក្រៅហៅថារប៉ូមធូម។

- ②២. គំនូសតាងត្រង់ស្ទូ:



- ②៣. លក្ខណៈនៃត្រង់ស្ទូ ឬត្រង់ស្ទូម៉ាទ័រ ត្រង់ស្ទូប្រើបានចំពោះតែចរន្តឆ្លាស់ដែល:

- ចរន្តនៅរប៉ូមធូមមានប្រភេទដូចចរន្តនៅរប៉ូបម
- ផលធៀបរវាងតង់ស្យុងប្រសិទ្ធភាពរប៉ូមធូមនិងរប៉ូបម ហៅថាផលធៀបបំបែក វាសមាមាត្រនឹងចំនួនស្លៀបសំបូមីនទាំងពីរ។

គេសរសេរ $\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} = K$

ដែល V_1 ជាតង់ស្យុងប្រសិទ្ធភាពរប៉ូបម (V)

V_2 ជាតង់ស្យុងប្រសិទ្ធភាពរប៉ូមធូម (V)

N_1 ជាចំនួនស្លៀបនៅរប៉ូបម

N_2 ជាចំនួនស្លៀបនៅរប៉ូមធូម

- បើ $K > 1$ ត្រង់ស្ទូប្រើសម្រាប់ដំឡើងតង់ស្យុងហៅថា “ស្ទូកុំរំលើ”
- បើ $K < 1$ ត្រង់ស្ទូប្រើសម្រាប់បន្ថយតង់ស្យុងហៅថា “ស្ទូកុំរំចុះ”

- ②៤. អានុភាពខាតបង់នៃត្រង់ស្ទូ $P_j = P_{e1} - P_{e2}$

ដែល $P_{e1} = V_1 I_1$ អានុភាពច្រកចូល (W)

$P_{e2} = V_2 I_2$ អានុភាពច្រកចេញ (W)

P_j ជាអានុភាពខាតបង់ (W)

- ②៥. ថាមពលខាតបង់ $W_j = P_j \times t$ គិតជា (J)

- ②៦. ត្រង់ស្ទូអ៊ីដេអាល់ ($P_j = 0$) គេបាន $P_{e1} = P_{e2}$

គេបាន $V_1 I_1 = V_2 I_2 \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{I_1}{I_2}$

ដែល I_1 ជាចរន្តប្រសិទ្ធភាពរប៉ូបម (A)

I_2 ជាចរន្តប្រសិទ្ធភាពរប៉ូមធូម (A)

- ②៧. ទិន្នផលត្រង់ស្ទូ ជាផលធៀបរវាងអានុភាពច្រកចេញ


និងអានុភាពច្រកចូល $Rd = \frac{P_{e2}}{P_{e1}}$

- ②៨. ផលប្រយោជន៍នៃត្រង់ស្ទូ: ការប្រើប្រាស់ត្រង់ស្ទូមាន អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរតង់ស្យុងឆ្លាស់ ពីតូចទៅធំ ឬពីធំទៅតូច។

- ②៩. សំទុយចរន្តគឺជាឌីយ៉ូតដើម្បីបំប្លែងពីចរន្តឆ្លាស់ AC ទៅជាចរន្តជាប់ DC។

- ③០. សំទុយចរន្តឆ្លាស់មានពីរប្រភេទគឺ សំទុយចរន្តកន្លះ ខួប និងសំទុយចរន្តពេញមួយខួប។

- ❖ សំទុយចរន្តកន្លះខួបប្រើឌីយ៉ូត១សម្រាប់កំណត់ ទិសដៅចរន្ត។



- ❖ សំទុយចរន្តពេញមួយខួបប្រើឌីយ៉ូត៤គឺជាស្ពានឌីយ៉ូត ដើម្បីឱ្យចរន្តឆ្លងកាត់សៀគ្វីតាមទិសដៅដដែល។

