

[예습] 과제 ALTER 명령문 학습 및 MySQL 실행화면 캡쳐

# [예습] 과제. ALTER 명령문

### 과제 내용

- ALTER 명령문 학습(문법, 예제 조사) 및 MySQL 실행 화면 캡쳐
  - 1. 테이블 이름 변경
  - 2. 칼럼 추가
    - ① 마지막에 추가하는 방법
    - ② 지정 칼럼 뒤에 추가하는 방법
    - ③ 맨앞에 추가하는 방법
  - 3. 칼럼 삭제
  - 4. 칼럼 변경
    - ① 이름 변경
    - ② 이름 및 타입 변경

## [예습] 과제. ALTER 명령문 조사

#### ALTER TABLE clause의 기본 문법

#### ALTER TABLE tbl\_name

[alter\_specification [, alter\_specification] ...] [partition\_options];

- TABLE에 Column(=Field)를 추가, 삭제 또는 Column의 타입을 변경할 때 사용된다.
  - alter\_specification:
  - ❖ table\_options (※ []안의 내용은 생략 가능하다. 이 경우 Default 옵션이 적용된다.)
    - ① ADD [COLUMN] col\_name column\_definition [FIRST | AFTER col\_name]
      - tbl\_name TABLE에 column\_definition에 해당하는 definition(데이터 타입이나 NOT NULL 등)과
        col\_name 이름을 갖는 column을 추가한다.
      - [FIRST | AFTER col\_name] 옵션으로 특정 col\_name의 뒤나 column list의 맨 앞으로 column의 위치를 조정할 수 있다.
        - ✓ Default position은 이미 존재하는 column들의 맨 오른쪽 끝이다.

Ex] ALTER TABLE menu ADD size CHAR(20) AFTER drink\_name;

### [예습] 과제. ALTER 명령문 조사

- ② ADD [COLUMN] (col\_name column\_definition,...)
  - ① 과 동일하게 column을 추가할 수 있으며, ()와 ','를 통해 한 번에 여러 개의 column을 추가할 수 있다. Ex] ALTER TABLE menu ADD(size CHAR(20), memo VARCHAR(255) DEFAULT ' 'NOT NULL,..);
- ③ CHANGE [COLUMN] old\_col\_name new\_col\_name column\_definition [FIRST|AFTER col\_name]
  - old\_col\_name에 해당하는 column을 특정 definition을 갖는 new\_col\_name을 이름으로 하는 column으로 변경할 수 있다.
  - 이 경우 column의 definition과 column의 위치도 변경 가능하며 column의 이름 변경 없이 definition을 변경하기 위해서는 old\_col\_name과 new\_column\_name을 동일한 값을 넣어주면 된다.
  - Ex] ALTER TABLE menu CHANGE memo memo VARCHAR(255) DEFAULT ' 'NOT NULL AFTER price;
- ④ DROP [COLUMN] col\_name
  - tbl\_name TABLE에서 col\_name에 해당하는 column을 삭제한다.
  - Ex] ALTER TABLE menu DROP recomand\_menu;

## [예습] 과제. ALTER 명령문 조사

- ⑤ MODIFY [COLUMN] col\_name column\_definition [FIRST | AFTER col\_name]
  - tbl\_name TABLE에서 col\_name에 해당하는 column의 definition을 column\_definition으로 변경한다.
  - CHANGE 절 처럼 [FIRST | AFTER col\_name] 옵션으로 특정 col\_name의 뒤나 column list의 맨 앞으로 column의 위치를 조정할 수 있다.
    - ✓ Default position은 이미 존재하는 column들의 맨 오른쪽 끝이다.

Ex] ALTER TABLE menu MODIFY memo VARCHAR(255) DEFAULT ' ' NOT NULL AFTER price;

- 6 RENAME COLUMN old\_col\_name TO new\_col\_name
  - old\_col\_name에 해당하는 column의 이름을 new\_col\_name으로 변경한다.
  - 이 경우 RENAME 뒤의 COLUMN을 생략하면 안된다.

Ex] ALTER TABLE menu RENAME COLUMN drink\_name TO menu\_name;

- ⑦ RENAME [TO|AS] new\_tbl\_name
  - 현재 TABLE의 이름을 new\_tbl\_name으로 변경한다.

Ex] ALTER TABLE menu RENAME TO cafe\_for\_engine;