

# Workshop A: Gestion du réseau d'assurance

# Fascicule 2 : Configuration des VLANs et du protocole DTP

# **Contexte**

Après la mise en place des différents équipements réseau et la configuration des commutateurs au niveau de la zone « Banlieue Sud » **ZB**, la société STAR a décidé de créer des différents départements afin d'organiser le trafic et limiter la diffusion.

Pour ce faire, vous, en tant qu'administrateur du réseau de la société STAR, devez proposer une solution qui assure cette séparation.

#### **Objectifs**

A la fin de cette manipulation, en répondant aux tâches demandées, vous serez capables de :

- ✓ Faire la configuration des Réseaux Locaux Virtuels VLANs dans la Zone **ZB**
- ✓ Assurer la configuration du protocole DTP (Dynamic Trunking Protocol).

#### Tâches à réaliser

Pour cette deuxième partie du Workshop, vous êtes amenés à faire les manipulations nécessaires sur la zone **ZB** pour accomplir les tâches suivantes :

- Affichage de la configuration courante des VLANs
- Création des nouveaux VLANs
- Suppression d'un VLAN existant
- Affectation des interfaces au VLAN correspondant
- Suppression d'une interface d'un VLAN
- Configuration d'une liaison trunk 802.1Q entre les commutateurs

2021-2021

# Partie 1 : Affichage de la configuration courante des VLANs

Vous allez commencer par vérifier les différents VLANs déjà créés sur les différents commutateurs.

1- Affichez la liste des VLANs dans tous les commutateurs de la Zone **ZB**. Quelle commande avez-vous utilisé ?

show vlan brief

**2-** Quel est le VLAN par défaut ?

vlan 1

**3-** Quel est l'état du VLAN par défaut ?

activé

4- Quels ports sont attribués au VLAN par défaut?

f0/1-f0/24 g0/1 g0/2

## Partie 2 : Création des VLANs

Vous avez remarqué que le domaine de diffusion de la zone « Banlieue Sud » est assez important ce qui a dégradé les performances du réseau. Vous avez alors décidé de segmenter la zone **ZB** selon les départements. Le directeur de STAR vous a fourni la liste des départements de l'entreprise. Dans cette partie vous allez faire les configurations nécessaires pour accomplir cette tâche.

1- Commencez par choisir des noms significatifs des différents VLANs :

Numéro VLAN	Nom	
21	departement A	
22	departement B	
23	departement C	
24	departement D	

2- Créez et nommez les VLANs déjà mentionnés dans le tableau ci-dessus sur tous les commutateurs de la zone ZB. Quelles commandes avez-vous utilisé pour créer le VLAN
21 sur le commutateur ZB\_Switch3 ?

(type du vlan : gestion)

#### vlan 21

## name DepartementA

end

**3-** Vérifiez la création des VLANs sur les différents commutateurs. Quelle commande vous permet de vérifier la création des VLANs sur **ZB\_Switch4**?

show vlan brief

4- Quel est l'état du VLAN 21 ? Pourquoi ?

# active, par défaut les vlan créé sont activé et permettent de passer le trafic

5- Quels ports sont attribués au VLAN 21?

### aucun port.

# Partie 3: Attribution des ports VLAN

Vous souhaitez maintenant attribuer les différents terminaux de la zone **ZB** selon le plan d'adressage suivant :

VLAN	Adresse réseau
Vlan 21	192.168.21.0/24
Vlan 22	192.168.22.0/24
Vlan 23	192.168.23.0/24
Vlan 24	192.168.24.0/24

- 1- Affectez les différentes interfaces des commutateurs aux VLANs correspondants. les terminaux ( pc ) doivent appartenir au meme reseau que les adresses reseau des vlan. ( le type du vlan : vlan donnée )
- 2- Précisez les commandes utilisées pour associer le **ZB-PC1** au vlan correspondant.

interface fa0/2

switchport mode access

## switchport access vlan 21

**3-** Quelle commande permet de vérifier ce résultat ?

#### show vlan brief

Le résultat sur **ZB\_Switch3** :

VLAN	Name	Status	Ports		
1	default	active	Fa0/1, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14,		
Fa0/15					
			Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18,		
Fa0/	19				
			Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22,		
Fa0/2	23				
			Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2		
21	DepartementA	active	Fa0/2		
22	DepartementB	active	Fa0/3		
23	DepartementC	active	Fa0/4		
24	DepartementD	active			
1002	fddi-default	active			
1003	token-ring-default	active			
1004	fddinet-default	active			
1005	trnet-default	active			
ZB-St	witch3#				

4- Est-ce que l'état du VLAN 21 a été modifié ? Pourquoi ?

# l'affectation des ports ne changent pas le statut du vlan.

# Partie 4: Suppression d'un VLAN

La direction de la société STAR a décidé de supprimer l'un des départements, vous devez faire le nécessaire pour répondre à ce besoin.

- 1- Quelle commande avez-vous utilisé pour supprimer le VLAN en question ? no vlan vlan-id.
- **2-** Comment peut-on vérifier ce résultat ?

### show vlan brief

3- Qu'avez-vous constaté ? Proposez une solution pour corriger le problème.

Le vlan a été supprimé mais les ports affectés à ce vlan ne changent pas.

solution : réaffecter tous les ports de ce vlan avant de le supprimer.

# Partie 5 : Configuration d'un vlan de gestion

Afin d'assurer la configuration à distance des différents commutateurs, vous êtes amenés à configurer leurs interfaces virtuelles de gestion.

- 1- Configurez une adresse IP sur tous les commutateurs pour le VLAN de gestion, VLAN
   99 que vous devez créer et nommer « Gestion ».
- **2-** Quelles sont les commandes nécessaires pour la configuration du VLAN de Gestion sur le commutateur **ZB\_Switch5**:
- 3- (chaque switch lui assigné une ip unique)

```
vlan 99
name Gestion
end
conf t
inter vlan 99
ip address 192.168.99.5 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

ip default-gateway 192.168.99.254

- **4- ZB-PC1** peut-il envoyer une requête ping à **ZB-Laptop1**? Pourquoi ? non parce qu'ils ne sont pas dans le même vlan
- 5- **ZB-PC5** peut-il envoyer une requête ping à **ZB-Printer** ? Pourquoi ? oui, ils sont sur le même vlan.
- **6- ZB-Laptop1** peut-il envoyer une requête ping à **ZB-PC6** ? Pourquoi ? non, parce qu'il n'y a pas de vlan trunk pour assurer la transmission.

#### Partie 6: Configuration d'un trunk 802.1Q entre les commutateurs


Un réseau local virtuel natif est affecté à un port agrégé 802.1Q. Dans la zone **ZB**, le réseau local virtuel natif est le **VLAN 80**. Un port agrégé **802.1Q** prend en charge le trafic provenant de plusieurs réseaux locaux virtuels (trafic étiqueté), ainsi que le trafic ne provenant pas d'un réseau local virtuel (trafic non étiqueté). Le port agrégé 802.1Q place le trafic non étiqueté sur le réseau local virtuel natif. Dans cette partie, vous allez assurer cette configuration.

## A- Configuration manuelle d'une liaison trunk

- a. Créez le VLAN natif, VLAN 80, sur tous les commutateurs de la zone ZB et nommez-le « Natif ».
- b. Configurez toutes les interfaces de ZB-Switch1 de manière à imposer le trunking.
- c. Vous avez constaté qu'avec le mode trunk, tous les VLANs sont autorisés par défaut. Proposez une solution pour limiter l'accès uniquement aux départements existants.

choisir les vlan allowed (ne pas oublier le vlan de gestion et le vlan native)

- **d.** Comment pouvez-vous vérifier la configuration d'une liaison Trunk ? sh run
  - e. Le résultat de la commande sur le commutateur **ZB Switch1**:



f. Affectez les différentes interfaces trunk au VLAN natif. Quelles commandes avez-vous utilisé sur ZB\_Switch1? interface fa0/ switchport mode trunk switchport trunk native vlan 80 switchport trunk allowed vlan 21,22,23,24,80,99 no shutdown end

# B- Configuration dynamique d'une liaison trunk

a. Faites les configurations nécessaires sur **ZB-Switch2** de manière à négocier le mode trunk.

interface fa0/1 switchport mode trunk switchport mode dynamic desirable

- **b.** Comment pouvez-vous vérifier cette configuration?
- c. Le résultat de la commande sur le commutateur ZB\_Switch2:

```
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 80
 switchport mode dynamic desirable
interface FastEthernet0/2
interface FastEthernet0/3
interface FastEthernet0/4
interface FastEthernet0/5
interface FastEthernet0/6
interface FastEthernet0/7
interface FastEthernet0/8
interface FastEthernet0/9
interface FastEthernet0/10
interface FastEthernet0/11
 --More--
```

**d.** Affectez les différentes interfaces trunk au VLAN natif.

Quelles commandes avez-vous utilisé sur **ZB\_Switch 2** ? interface fa0/1

```
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 80
switchport trunk allowed vlan 21,22,23,24,80,99
no shutdown
end
```

**e.** Pourquoi voudriez-vous configurer manuellement une interface en mode trunk au lieu d'utiliser le protocole DTP ?

Pour éviter les problèmes de négociations.

Bon travail