

Active Directory

Veileder for IT-ansvarlige i leietakerbedrifter

KontorLeie AS | Versjon 1.0 | 2025

Om denne veilederen

Denne veilederen er laget for deg som er IT-ansvarlig i en av leietakerbedriftene. Du trenger ikke forkunnskaper om Active Directory fra før. Veilederen forklarer alt du trenger, steg for steg.

Veilederen dekker:

- Hva som må være klart før du begynner (forutsetninger)
- Hva Active Directory er, forklart enkelt
- Hvordan du oppretter en ny bruker
- Hvordan du styrer hvem som har tilgang til hvilke mapper og filer

Del 1: Forutsetninger

Denne delen forklarer hva som må være installert og satt opp på serveren din før du kan begynne å bruke Active Directory. Disse stegene gjøres vanligvis kun en gang, av KontorLeie AS sin IT-avdeling, når du flytter inn.

Hva er Windows Server?

Forklaring

Windows Server er operativsystemet som kjører på bedriftens server. Det ligner på vanlig Windows, men er laget for å styre brukere, nettverk og filer for hele bedriften.

Hva må være installert på serveren

Før Active Directory kan brukes, må følgende være gjort på Windows Server. Hvis du er usikker, ta kontakt med KontorLeie AS sin IT-avdeling.

1. Windows Server er installert

Skjekk at du kan starte opp windows server og at maskinen fungerer som forventet. Dette skal allerede være gjort når du får serveren. Hvis ikke, kontakt KontorLeie AS sin IT-avdeling.

2. Active Directory Domain Services (AD DS) er installert

Hva er AD DS?

AD DS er selve programvaren som lar deg administrere brukere og tilganger. Den må installeres separat, men kommer med din installasjon

Slik sjekker du om AD DS er installert:

1. Klikk på Start-knappen nede til venstre på serveren
2. Klikk på 'Server Manager' (dette er administrasjonsprogrammet for serveren)
3. Se i venstre meny - hvis du ser 'AD DS' i lista, er det installert

Hvis AD DS ikke er installert, må KontorLeie AS sin IT-avdeling installere det. Det installeres slik:

4. Åpne Server Manager
5. Klikk 'Manage' oppe til høyre, deretter 'Add Roles and Features'

6. Klikk Neste tre ganger
7. Huk av 'Active Directory Domain Services' i lista
8. Klikk Neste tre ganger og deretter Installer
9. Når installasjonen er ferdig: klikk på det gule varselet oppe til høyre og velg 'Promote this server to a domain controller'

OBS: Opprettelse av domene (siste steg over) er en avansert operasjon. Kontakt KontorLeie AS sin IT-avdeling hvis dette ikke er gjort fra før.

3. Et domene er opprettet

Hva er et domene?

Et domene er et fellesområde der alle brukere og datamaskiner er samlet under ett navn. Alle PC-er og brukere i bedriften din er registrert her. Domenenavnet ser gjerne slik ut: bedrift1.lokal

Slik sjekker du om domenet er opprettet:

10. Klikk Start på serveren
11. Søk etter 'Active Directory Users and Computers' og åpne programmet
12. Hvis du ser et mappenavn (f.eks. bedrift1.lokal) i venstre panel, er domenet klart

4. PC-ene er koblet til domenet

Hva vil det si å være koblet til domenet?

Når en PC er koblet til domenet, betyr det at den lar brukere logge inn med kontoene du oppretter i Active Directory. En PC som ikke er koblet til domenet, fungerer uavhengig og kjenner ikke til brukerne du lager.

Slik sjekker du om en PC er koblet til domenet (gjøres på den enkelte PC, ikke serveren):

13. Høyreklikk på Start-knappen på PC-en
14. Velg 'System'
15. Se under 'Computer name, domain and workgroup settings'
16. Hvis det står 'Domain: bedrift1.lokal' (eller liknende), er PC-en koblet til domenet

Hvis PC-en ikke er koblet til domenet:

17. Høyreklikk Start > System
18. Klikk 'Advanced system settings'
19. Gå til fanen 'Computer Name' og klikk 'Change'
20. Velg 'Domain' og skriv inn domenenavnet (f.eks. bedrift1.lokal)
21. Skriv inn administrator-brukernavn og passord nar du blir bedt om det
22. Start PC-en på nytt

Tips: Alle PC-er må være koblet til domenet for at brukerne du oppretter i Active Directory skal kunne logge inn.

Sjekkliste - er alt klart?

Gå gjennom denne lista før du fortsetter:

- ☐ Windows Server er installert og startet opp
- ☐ AD DS er installert (vises i Server Manager)
- ☐ Et domene er opprettet (vises i Active Directory Users and Computers)
- ☐ PC-ene er koblet til domenet
- ☐ Du har tilgang til serveren med administratorrettigheter

OBS: Hvis noe av dette ikke er på plass, ta kontakt med KontorLeie AS sin IT-avdeling på kontorutleie@hotmail.no før du fortsetter.

Del 2: Opprette en ny bruker

Hva er en bruker i Active Directory?

Forklaring

En bruker er en konto som en person bruker for å logge inn på PC-en og få tilgang til filer og programmer. Tenk på det som et digitalt ID-kort. Uten en konto kan ikke den ansatte logge inn på noen av bedriftens PC-er.

Steg 1: Apne administrasjonsprogrammet

23. Klikk på Start-knappen på serveren
24. Skriv inn: Active Directory Users and Computers
25. Klikk på programmet når det dukker opp i søkeresultatet

Du ser nå et vindu med en mappestruktur til venstre. Dette er oversikten over alle brukere og grupper i bedriften din.

Tips: Programmet kan også finnes via: Server Manager > Tools > Active Directory Users and Computers

Steg 2: Finn riktig mappe

Hva er en OU (organisasjonsenhet)?

En OU er en mappe inne i Active Directory der du sorterer brukere. Akkurat som du sorterer filer i mapper på PC-en, sorterer du brukere i OU-er. Du bør ha en mappe kalt 'Brukere' under bedriftens navn.

26. Klikk på pilen ved siden av domenenavnet (f.eks. bedrift1.lokal) for å utvide treet
27. Finn mappen som heter 'Brukere' (eller 'Users')
28. Klikk på den mappen så den er markert

Steg 3: Opprett brukeren

29. Høyreklikk på 'Brukere'-mappen

30. **Velg:** New > User

Et nytt vindu åpner seg. Fyll inn:

First name
Last name
Full name
User logon name

31. Klikk Neste når feltene er fylt ut

Steg 4: Sett passord

32. Skriv inn et midlertidig passord i begge passord-feltene

33. **Huk av:** 'User must change password at next logon' (Brukeren må bytte passord ved neste innlogging)

34. Klikk Neste

35. Klikk Fullføre / Finish

Brukerkontoen er nå opprettet. Du kan se den i 'Brukere'-mappen.

OBS: Del aldri passordet på e-post. Gi det muntlig eller ring brukeren direkte.

Steg 5: Legg brukeren i en gruppe

Hva er en gruppe, og hvorfor trenger vi den?

En gruppe er en samling av brukere. I stedet for å gi tilgang til mapper til én og én person, gir du tilgang til en gruppe. Når du legger en bruker i gruppen, får de automatisk de samme tilgangene. Det gjør det mye enklere å administrere tilganger.

Eksempel: Alle vanlige ansatte i Bedrift 1 legges i gruppen 'Ansatt_Bedrift1'. Denne gruppen har tilgang til fellesmappen.

36. Høyreklikk på den nye brukeren du nettopp opprettet

37. Velg 'Properties' (Egenskaper)

38. **Klikk på fanen:** 'Member Of'
39. Klikk 'Add'
40. Skriv inn gruppenavnet, f.eks. Ansatt_Bedrift1
41. Klikk OK, og deretter OK igjen

Tips: Usikker på hvilken gruppe brukeren skal være i? Se oversikten i Del 4 bakerst i veilederen.

Del 3: Gi tilgang til mapper og filer

Slik fungerer tilgangsstyring - enkelt forklart

Tenk deg at filserveren er et kontorbygg med mange rom. Noen rom er åpne for alle ansatte. Andre rom er kun for ledere. Du bestemmer hvem som kommer inn i hvilke rom ved å gi grupper en nøkkel. Når du legger en person i gruppen, får de den nøkkelen automatisk.

I praksis fungerer det i to steg:

- Steg A: Du oppretter en gruppe i Active Directory (f.eks. 'Ansatt_Bedrift1')
- Steg B: Du gir den gruppen tilgang til en mappe på filserveren

Steg A: Opprett en gruppe (hvis den ikke finnes)

42. Åpne Active Directory Users and Computers (søk i Start)
43. Finn mappen 'Grupper' under bedriftens domene. Hvis den ikke finnes, bruk 'Brukere'-mappen
44. Høyreklikk på mappen > New > Group
45. Gi gruppen et navn. Bruk formatet: Rolle_Bedriftsnavn. Eksempel: Ansatt_Bedrift1
46. **Under 'Group type':** velg 'Security'
47. **Under 'Group scope':** velg 'Global'
48. Klikk OK

Tips: Lag separate grupper for ulike roller, f.eks. Ansatt_Bedrift1 og Leder_Bedrift1. Da kan du gi ledere tilgang til ekstra mapper uten å påvirke vanlige ansatte.

Steg B: Gi gruppen tilgang til en mappe

Dette gjøres på filserveren, i Windows Utforsker (File Explorer).

49. Åpne Windows Utforsker på serveren (mappeikonet i oppgavelinjen)
50. Naviger til mappen du vil gi tilgang til
51. Høyreklikk på mappen > velg 'Properties' (Egenskaper)

52. **Klikk på fanen:** 'Security'
53. **Klikk:** 'Edit'
54. **Klikk:** 'Add'
55. Skriv inn gruppenavnet (f.eks. Ansatt_Bedrift1) og klikk OK
56. Velg riktig tilgangsnivå i lista (se tabell nedenfor)
57. Klikk OK, og deretter OK igjen

Hvilken tilgang skal du gi?

Velg tilgangsnivå ut fra hva gruppen trenger å gjøre:

Tilgangsnivå	Kan gjøre	Bruk dette til
Read	Åpne og lese filer	Delte maler, informasjon alle skal se men ikke endre
Modify	Lese, skrive og slette filer	Vanlige ansatte - den vanligste innstillingen
Full Control	Alt - inkludert Å endre tilganger	Kun IT-ansvarlig. Ikke gi dette til vanlige ansatte

OBS: Gi aldri Full Control til vanlige ansatte. Hvis noen utilsiktet sletter eller endrer tilganger, kan det ramme hele bedriften.

Test at tilgangen fungerer

58. Logg inn på en PC med brukerkontoen du nettopp opprettet
59. Åpne Windows Utforsker og naviger til mappen
60. Prøv å åpne en fil - det skal fungere
61. Prøv å åpne en mappe du IKKE skal ha tilgang til - du skal få meldingen 'Access denied' (tilgang nektet)

Tips: Virker ikke tilgangen med en gang? Logg ut og inn igjen. Tilganger oppdateres når brukeren logger inn på nytt.

Del 4: Hurtigreferanse

Nar en ansatt slutter

OBS: Det er viktig å deaktivere kontoen umiddelbart når noen slutter, så de ikke lenger har tilgang til bedriftens systemer.

62. Åpne Active Directory Users and Computers
63. Finn brukeren i 'Brukere'-mappen
64. Høyreklikk på brukeren > velg 'Disable Account' (Deaktiver konto)
65. Brukeren kan ikke lenger logge inn, men kontoen og filene er fortsatt lagret

Tips: Slett ikke kontoen med en gang - vent 30 dager. Da kan du hente tilbake filer eller informasjon om det trengs.

Vanlige problemer og løsninger

Problem	Løsning
Brukeren kan ikke logge inn	Sjekk om kontoen er låst. Høyreklikk brukeren i Active Directory > 'Unlock Account'. Sjekk også at passordet ikke er utløpt.
Brukeren ser ikke mappen på filserveren	Sjekk at brukeren er lagt til i riktig gruppe. Høyreklikk bruker > Properties > Member Of. Logg brukeren ut og inn igjen etterpå.
Brukeren får 'Access denied' på en mappe de skal ha tilgang til	Sjekk NTFS-tillatelsene på mappen: høyreklikk mappe > Properties > Security. Sjekk at gruppen er der og har riktig tilgangsnivå.
Brukeren glemte passordet	Høyreklikk bruker > 'Reset Password'. Sett et nytt midlertidig passord og huk av 'must change at next logon'.
En ny PC kobles ikke til domenet	Pass på at PC-en er koblet til bedriftens nettverk. Kontakt KontorLeie AS sin IT-avdeling for hjelp.

Sjekkliste - ny ansatt

- ☐ Brukerkonto opprettet med fornavn, etternavn og brukernavn
- ☐ Midlertidig passord satt - bruker må bytte ved første innlogging
- ☐ Brukeren er lagt til i riktig gruppe (f.eks. Ansatt_Bedrift1)
- ☐ Tilgang til fellesmapper er testet og fungerer
- ☐ Brukeren har fått sitt brukernavn og midlertidige passord

Kontakt

Trenger du hjelp med noe som ikke er dekket i denne veilederen?

E-post	Kontorutleie@hotmail.com
Telefon	+47 99 99 99 99
Åpningstider	Mandag-fredag 08:00-16:00