

Procesos conceptos avanzados: Sincronización

Universidad Arturo Jauretche Ingeniería Informática

Docentes:

Coordinador: Ing. Jorge Osio

Profesor: Ing. Eduardo Kunysz

Procesos cooperativos

Son aquellos que puede afectar o verse afectado por otros procesos que estén ejecutándose en el sistema.

- Pueden compartir espacio de direcciones
- Compartir datos a través de mensajes

Razones para procesos cooperativos

- Compartir información: varios usuarios pueden estar interesados en compartir información.
- Acelerar cálculos: atomizar tareas y ejecución en paralelo.
- Modularidad: construcción del sistema en forma modular.
- Convivencia: múltiples tareas o procesos ejecutándose al mismo tiempo.

Memoria compartida

• Los procesos **intercambian** información leyendo y escribiendo en **zonas compartidas**.

Es más rápida que el paso de mensajes.
 (tiempos de acceso a memoria).

 Las llamadas al kernel sólo son necesarias para establecer las zonas de memoria compartida.

Productor / Consumidor

Proceso A

Memoria compartida

Proceso B

Kernel

 Un proceso productor genera información que consume un proceso consumidor.

• Debemos tener disponible un **buffer** de elementos que pueda llenar el **productor** y vaciar el **consumidor**.

Deben estar sincronizados para que el consumidor no intente consumir si el productor no escribió aun

Productor / Consumidor Tipo de buffer

 Buffer no limitado: el productor puede escribir todo el tiempo sin esperar por el consumidor

• **Buffer limitado:** el productor tiene que esperar si el buffer está lleno.

Buffer limitado

```
#define BUFFER_SIZE 10

typedef struct {
...
} item;

item
buffer[BUFFER_SIZE];
int in = 0;
int out = 0;
```

in == out

- Se implementa como buffer circular.
- Punteros lógicos:
 - in: apunta a la siguiente posición libre.
 - out: apunta a la primera posición ocupada.



El buffer está vacío

((in+1)%BUFFER_SIZE) == out



El buffer está lleno

Permite tener como máximo BUFFER_SIZE - 1 elementos

Proceso productor

- Se añade variable counter, inicializada en 0.
- counter se incrementa cada vez que se añade elemento al buffer
- counter se decrementa cada vez que se elimina elemento al buffer

```
while (true)
    {
      /* produce un elemento en nextProduced */
      while(counter == BUFFER_SIZE); //no hacer nada
           buffer[in] = nextProduced;
      in = (in + 1) % BUFFER_SIZE;
      counter++;
    }
```

Proceso consumidor

Por separados los dos procesos son correctos, pero **no pueden funcionar concurrentemente**.

Problema concurrencia productor /consumidor

counter++ en lenguaje de máquina

```
registro1 = counter
registro1 = registro1 + 1
counter = registro1
```

Counter-- en lenguaje de máquina

```
registro2 = counter
registro2 = registro2 - 1
counter = registro2
```

Problema concurrencia productor /consumidor

La ejecución concurrente se realiza de forma secuencial:

T0:	productor	registro1 = counter	[registro1 = 5]
T1:	productor	registro1 = registro1 + 1	[registro1 = 6]
T2:	consumidor	registro2 = counter	[registro2 = 5]
T3:	consumidor	registro2 = registro2 - 1	[registro2 = 4]
T4:	productor	counter = registro1	[counter=6]
T5:	consumidor	counter = registro2	[counter = 4]

Se llega al estado incorrecto con counter diferentes. Si cambia el orden de ejecución en T4 y T5 se invertiría el resultado. Este fenómeno se conoce como:

condición de carrera



sincronización

Sección crítica

 Denominamos sección crítica al conjunto de recursos a los que se quiere acceder en exclusión mutua (lo que significa que sólo puede acceder a un recurso un único proceso al mismo tiempo).

<u>Ejemplo</u>: contar el **numero de coches** que pasan por los dos carriles de una autopista.

El problema surge cuando los procesos-contadores intentan acceder a una variable compartida.

Sección crítica

"Cuando un proceso está en su sección crítica, ningún otro puede estar en la suya."

Para ello, adoptamos las restricciones de Djkstra:

- La solución debe ser independiente del HW o del número de procesos.
- No se puede realizar ninguna suposición sobre la velocidad relativa de los procesos.
- Cuando un proceso está fuera de su sección crítica no puede impedir a otros procesos entrar en sus respectivas secciones criticas.
- La selección del proceso que debe entrar en la sección crítica no puede posponerse indefinidamente.


Posibles soluciones al contador de coches

- Asociar una variable booleana libre al acceso al recurso común (la sección crítica). El proceso accede si libre=TRUE
 - No sirve porque si se pierde el control en libre=FALSE, los dos procesos accederán a la vez al recurso => indeterminismo
- 2. Un proceso pasa cuando libre= TRUE y el otro cuando libre = FALSE.
 - Solo funciona si la velocidad de ambos procesos está acompasada: si pasan dos coches por el carril izquierdo, sólo se podrá contar el segundo cuando pase un coche por el carril derecho (y ponga libre=TRUE).
 - Viola la tercera restricción de Djkstra

Posibles soluciones al contador de coches

- 3. Si el segundo proceso quiere acceder a la sección crítica, le dejamos; en caso contrario, accede el primer proceso.
 - Se garantiza exclusión mutua.
 - Es posible que los dos procesos se den el turno el uno al otro y ninguno acceda al recurso común => viola la 4ta restricción de Djkstra.
- 4. La solución válida es el algorítmo de Dekker


- Se tiene tres iglúes:
- Uno arbitro con una pizzarra llamada turno
- Dos (C0 y C1)
 pertenecientes a
 cada proceso.




Cada proceso pondrá en sus pizarra:

Cierto: quiere acceder a la sección critica


Falso: no quiere acceder a la sección crítica



Ninguno quiere entrar en la sección crítica



 C0 mira que C1 dice falso, entonces entra en la sección crítica. Cuando sale pone falso



 En este caso se debe ver el valor del arbitro. C1 en algún momento se enterará que el arbitro dice 0 y tendrá que poner falso

Algoritmo de Peterson

Solución simple y elegante

```
#define FALSE 0
#define TRUE 1
#define N 2 // número de procesos
int turno;  // ¿de quién es el turno?
int interesado[N]; // arranca todos 0 (FALSE)
void entrar region(int proceso); // el proceso es 0 o 1
 int otro;  // número del otro proceso
 otro = 1 - proceso; // el opuesto del proceso
 interesado[proceso] = TRUE; // muestra interés
 turno = proceso; // establece la bandera
 while (turno == proceso && interesado[otro] == TRUE)
void salir region(int proceso) // proceso: sale RC
interesado[proceso] = FALSE; // indica que salió de RC
```

Algoritmo de Peterson

- Cada proceso llama a entrar_region con su propio número como parámetro.
- Esta función hará que espere si es necesario hasta que sea seguro.
- Una vez que termina de utilizar la región, llama a salir_region para indicar que ha terminado.

Herramientas de sincronización

 Funciones primitivas, implementadas de forma SW o HW, que ayudan a controlar la interacción entre procesos concurrentes:

- Sincronización: Los procesos intercambian señales que controlan su avance.
- Comunicación: Los procesos intercambian información.

Características de sincronización

- Características deseables:
 - Desde el punto de vista conceptual:
 - Simplicidad.
 - Generalidad.
 - Verificabilidad.
 - Desde el punto de vista de implementación:
 - Eficiencia.
- Tipos de herramientas de sincronización:
 - Nivel HW: acceso a recursos HW compartidos asegurando uso en exclusión mutua (por ejemplo, memoria y buses).
 - Nivel SW: TSL, XCHG.

La instrucción TSL

- Solución SW con ayuda de hardware
- Instrucción de assembler indivisible

```
TSL registro, candado
```

- «candado»: variable compartida
 - 0: permite paso (cualquiera lo puede poner a 1)
 - 1: bloquea
- En microinstrucciones:

T0: Bloquea el bus de memoria

T1: candado \rightarrow Rx

T2: candado \leftarrow valor \neq 0

Para volverlo a poner a 0 se usa MOVE

Ejemplo de TSL

```
entrar region:
TSL REGISTRO, CANDADO | copia candado Rx y lo fija a 1
CMP REGISTRO,#0
                     | ¿era candado cero?
JNE entrar region | si era distinto de cero, el
                     candado está cerrado, y se repite
RET
                     regresa al llamador; entra a
                     región crítica
salir region:
MOVE CANDADO, #0
                     lalmacena 0 en candado
RET
                     |regresa al llamador
```

La Instrucción XCHG

 Variante a TSL, intercambia el contenido de dos ubicaciones en forma atómica.

```
entrar region:
MOVE REGISTRO, #1
                       |coloca 1 en el registro
XCHG REGISTRO, CANDADO | intercambia el contenido del
                      registro y la variable candado
CMP REGISTRO, #0
                       |¿era candado cero?
JNE entrar region
                       |si era distinto de cero, el
                      candado está cerrado, y se repite
                       regresa al que hizo la llamada;
RET
                      entra a región crítica
salir region:
MOVE CANDADO, #0
                       lalmacena 0 en candado
RET
                       |regresa al que hizo la llamada
```

Semáforos

- Herramienta de sincronización
- Es una variable (S) entera no negativa a la que, aparte de la inicialización, sólo se accede mediante dos operaciones atómicas estándar:
 - Wait(S) → P (Probar): Si S > 0 → S=S 1
 Si S ≤ 0 espera
 - Signal(S) → V (Intercambiar): S=S + 1

Semáforos: propiedades

- Consta de tres partes:
 - Una variable entera interna (S) con un valor máximo N (No accesible para los procesos).
 - Una cola de procesos (no accesible para los procesos)
 - Wait y signal son atómicas
- Semáforos pueden ser:
 - Semáforo contador (dominio no restringido)
 - Semaforo binario $(0 \circ 1) \rightarrow MUTEX$

Implementación de WAIT

```
WAIT(s):
    s := s - 1
    if s < 0 then
           begin
                   estado-proceso = espera;
                   poner-proceso-en-cola_espera_semáforo;
           end;
```

Implementación SIGNAL

```
    SIGNAL(s):
    s := s + 1
    if s ≤ 0 then
    begin
    poner-proceso-en-cola_preparados;
    estado-proceso = activo;
    end;
```

Si $s \le 0 \Rightarrow$ se bloquean todos los procesos; si $s \ge 1 \Rightarrow$ no exclusión mutua.

El valor inicial y máximo de la variable s determinan la funcionalidad del semáforo.

MUTEX

- Semáforos binarios: (0 y 1) .
- Solución al problema de la exclusión mutua:
 - Un semáforo binario con s = 1.
 - Antes de acceder a la sección crítica el proceso ejecuta wait(sem).
 - Al finalizar la sección crítica el proceso ejecuta signal(sem).

Semáforos de Paso

• Permiten implementar grafos de precedencia.

- Para cada punto de sincronización entre dos procesos: semáforo binario con s = 0.
- El proceso que debe esperar ejecuta wait(sem).
- Al alcanzar un punto de sincronización el otro proceso ejecuta signal(sem).

Semáforos enteros y de condición

- N procesos accediendo a la sección crítica:
 - Semáforo con s = N, siendo N el valor máximo permitido.
 - Antes de acceder a la sección crítica el proceso ejecuta wait(sem).
 - Al finalizar la sección crítica el proceso ejecuta signal(sem).

Semáforos enteros y de condición

- Sincronización entre procesos en función de una variable entera:
 - Semáforo cuya variable s está inicializada a N ó O (siendo N el valor máximo).
 - El proceso que debe esperar ejecuta wait(sem).
 - Al alcanzar un punto de sincronización el otro proceso ejecuta signal(sem).
 - Ejemplo clásico: <u>problema del productor-consumidor</u> (con búfer limitado e ilimitado).

Solución Productor-Consumidor con buffer no limitado

 Programa principal que lanza dos procesos hijos y prepara semáforos:

```
PROGRAM P-C;
VAR
 buffer: ARRAY [N] of datos;
  s: SEMAFORO //en exclusión mutua
  vacio: SEMAFORO //de condición
BEGIN
  s=1;
  vacio=0;
  COBEGIN
    P; C;
  COEND
END
```

Solución Productor-Consumidor con buffer no limitado

```
PROCEDURE P;
BEGIN
 REPEAT
  Producir Dato;
  WAIT(s);
  Dejar Dato en Buffer;
  SIGNAL(s);
  SIGNAL (vacio);
 FOREVER;
END;
```

```
PROCEDURE C;
BEGIN
REPEAT
WAIT(vacio);
WAIT(s);
Extraer_Dato_del_Buffer;
SIGNAL(s);
Consumir_Dato;
FOREVER;
END;
```

Solución Productor-Consumidor con buffer limitado (tamaño N)

Programa

 principal que
 lanza dos
 procesos hijos y
 prepara
 semáforos:

```
PROGRAM P-C;
VAR
  buffer: ARRAY [N] of datos;
  s: SEMAFORO //en exclusión mutua
  vacio, lleno: SEMAFORO //de condición
BEGIN
  s=1; // exclusión mutua
  vacio=0; //de condición
  lleno=N; //de condición
  COBEGIN
   P; C;
  COEND
END
```

Solución Productor-Consumidor con buffer limitado (tamaño N)

```
PROCEDURE P;
BEGIN


REPEAT

Producir_Dato;
WAIT(lleno);
WAIT(s);
Dejar_Dato_en_Buffer;
SIGNAL(s);
SIGNAL(vacio);
FOREVER;
END;
```

```
PROCEDURE C;
BEGIN
  REPEAT
   WAIT (vacio);
   WAIT(s);
   Extraer Dato del Buffer;
   SIGNAL(s);
   SIGNAL (lleno);
   Consumir Dato;
  FOREVER;
END;
```

Problema de la cena de los filósofos

- Cinco filósofos chinos, comparten una mesa, cada uno con un plato y un palillo a cada lado.
- Cuando un filósofo piensa, no se relaciona con sus colegas.
- Cuando siente hambre y trata de tomar los palillos mas próximos a el.
- Un filósofo puede tomar solo un palillo a la vez.
- Pueden comer cuando agarran dos palillos
- Cuando termina, coloca de nuevo los palillos sobre la mesa.



Recurso compartido: los palillos

¿Posible? solución al problema de los filósofos

```
PROGRAM CENA-FILOSOFOS;

VAR

palillos: ARRAY [0:4] of SEMAFORO;

BEGIN

for i=0:4 palillos[i]=1; // exclusión mutua

COBEGIN

for i=0:4 FILOSOFO[i];

COEND

END
```

Se lanzan 5 procesos FILOSOFO[i] y se generan 5 semáforos: uno por cada palillo

¿Posible? solución al problema de los filósofos

- Un bloque de varios
 WAIT no es indivisible;
 un solo WAIT sí lo es.
- Solución inválida: 5
 filósofos pueden
 bloquear un solo
 palillo y inadie come!

```
PROCEDURE FILOSOFO[i];
BEGIN
REPEAT
  Pensar;
  WAIT(palillos[i]);
  WAIT(palillos[i+1 mod 5]);
  Servirse y comer;
  SIGNAL(palillos[i]);
  SIGNAL(palillos[i+1 mod 5]);
 FOREVER;
END;
```

Solución correcta:

- «comedor virtual» con 4 comensales (1 filósofo siempre come).
- Semáforos utilizados: en exclusión mutua (palillos, inicializados a 1) y de condición (comedor, inicializado a 4).

Monitores

- Las técnicas vistas hasta ahora de sincronización, tiene riesgos de interbloqueos y errores de condiciones de carrera.
- Un monitor es una colección de procedimientos, variables y estructuras de datos que se agrupan en un tipo especial de módulo o paquete
- Son objetos con características especiales.
 (Programados en alto nivel: Pascal, Modula-2,3).


Monitores: Características

- Las variables locales solo accesibles para procedimientos del monitor y no para procedimientos externos.
- Un proceso entra en el monitor invocando a uno de sus procedimientos.
- Solo un proceso puede invocar al monitor. Los demás quedan suspendidos hasta que el monitor esté disponible

Sintaxis de un monitor

```
monitor ejemplo
      integer i;
      condition c;
      procedure productor();
      end;
      procedure consumidor();
      end;
end monitor;
```

Estructura de monitor



Consideraciones sobre monitores

- Asegura que solo un proceso a la vez puede estar activo dentro del monitor.
- El programador no necesita codificar explícitamente.
- Se agrega el constructor "condition" para sincronizar (es un método y una estructura)

Monitor sencillo Ejemplo: Simulación de semáforos

Monitor simulación de semáforos

```
ocupado : boolean;
no-ocupado : condición;
procedure P (v);
      begin
      if ocupado then Wait (no-ocupado);
      ocupado = V;
      end;
procedure V;
      begin
      ocupado = F;
      Signal (no-ocupado);
      end;
begin (* Cuerpo del monitor *)
      ocupado = F;
end; (* fin monitor *)
```

Monitor sencillo Ejemplo: Simulación de semáforos

```
tarea T1;
      begin
      P;
      Región Crítica;
      V;
      end;
tarea T2;
      begin
      P;
      Región Crítica;
      V;
      end;
Programa-Principal
      Begin;
             cobegin T1, T2; coend
      end.
```

Monitores Ejemplo: Productor Consumidor

```
MAX = \dots;
monitor M;
buffer : Array (0..MAX-1);
in, out, n; enteros;
buff lleno, buff vacío: condición;
procedure Almacenar (v);
      begin
      if n = MAX then Wait (buff vacio);
      buffer (in) = v;
      in = (in + 1) \mod MAX;
      n = n + 1;
      Signal (buff lleno)
      end;
```

Monitores Ejemplo: Productor Consumidor


```
procedure Retirar (v);
begin
      if n = 0 then Wait (buff lleno);
      v = buffer (out);
      out = (out + 1) \mod MAX;
      n = n - 1;
      Signal (buff vacio)
      end;
begin (* Cuerpo del monitor *)
      in, out, n = 0;
end; (* fin monitor *)
```

Monitores Ejemplo: Productor Consumidor

```
procedure Productor;
      begin
      v = "dato producido"
      Almacenar (v)
      end;
procedure Consumidor;
      begin
      Retirar (v);
      Hacer algo con v
      end;
begin Programa-Principal
      Begin;
             cobegin
            Productor;
            Consumidor
            coend
      end.
```

Barreras

- Mecanismo para sincronizar grupos de procesos
- Cuando un proceso llega a la barrera, se bloquea hasta que todos los procesos lleguen



Bibliografía

- Cap 3, 6 Silberschatz "Fundamentos de sistemas operativos"
- Cap 2, Tanembaum "Sistemas Operativos modernos"
- Cap 4, William Stallings "Sistemas Operativos"