创建自定义工具

1. 创建自定义工具

导航至自定义工具

- 在左侧导航栏中，点击“工具箱”，然后选择“自定义工具”按钮。



2. 创建流程

目前，流程分为**手动填写**和**快捷导入**两种方式。建议优先选择快捷导入，尤其是在有接口文档或接口 URL 时，这样可以更快速、更方便地创建工具。手动填写虽然更灵活，但对业务人员来说操作复杂且耗时较长。

2.1 填写工具的基本信息

示例：使用外部手机号归属查询接口：https://api.oioweb.cn/doc/common/teladress

导入工具：支持以下三种导入方式

- **导入文件**
- **导入 URL**
- **导入文本**

导入过程：



导入完成：

- 导入后的信息可能不完全，缺失的必填信息需要手动补充。



2.1.1 请求方式说明

自定义工具支持五种请求方式，具体说明如下：

GET（获取）

- **定义**：GET 请求用于向服务器请求访问某个资源，常用于查询或检索信息。请求参数通过 URL 传递，不会改变服务器状态。
- **使用场景**：如查询用户列表、获取文章详情。
- **示例**：查询某商品价格：`GET https://api.example.com/products/123`。其中`123`是商品ID。

POST（提交）

- **定义**：POST 请求用于向服务器提交数据，常用于创建新资源或处理数据。数据通过请求体传输。
- **使用场景**：如注册新用户、提交表单、上传文件。
- **示例**：创建新用户账户：`POST https://api.example.com/users`，请求体包含用户名、密码等信息。

PUT（替换）

- **定义**：PUT 请求用于替换服务器上的现有资源或创建新资源，要求提供完整的资源数据。
- **使用场景**：如更新用户资料、替换文件内容。
- **示例**：更新用户资料：`PUT https://api.example.com/users/456`，请求体包含用户所有更新后的信息，其中`456`是用户ID。

DELETE（删除）

- **定义**：DELETE 请求用于删除服务器上的指定资源，操作幂等，重复执行结果一致。

- **使用场景**：如删除文件、删除用户账号。
- **示例**：删除一篇博客文章：`DELETE https://api.example.com/blogs/789`，其中`789`是文章ID。

PATCH（局部更新）

- **定义**：PATCH 请求用于对资源进行部分更新，只需提供需要修改的属性，较 PUT 更为灵活。
- **使用场景**：如修改文档的某个字段、更新用户的部分信息。
- **示例**：仅修改文章标题：`PATCH https://api.example.com/articles/1010`，请求体只包含新标题，`1010`是文章ID。

选择请求方式时，请根据实际情况参考接口文档的要求。

2.1.2 鉴权方式说明

在网络请求中，鉴权用于确保请求者有权访问资源。常用的鉴权方式包括 Basic Auth、Bearer Token 和 Custom。具体说明如下：

1. **Basic Auth 鉴权**
   - **定义**：使用用户名和密码的基本身份验证方式。
   - **操作**：将用户名和密码通过冒号连接后进行 Base64 编码，并在请求头中添加`Authorization: Basic <encoded-credentials>`。
   - **示例**：

```
代码块
http
复制代码
Authorization: Basic dXNlcm5hbWU6cGFzc3dvcmQ=
```

2. **Bearer Token 鉴权**
   - **定义**：客户端通过某种方式（如 OAuth2.0 授权）获取令牌，并在请求头中添加`Authorization: Bearer <token>`。
   - **示例**：

```
代码块
http
```

```
复制代码
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9
```

3. **Custom 鉴权**
   - **定义**：允许开发者定义自定义的鉴权方式，通过自定义请求头的键和值进行鉴权。
   - **操作**：在请求头中添加任意的键值对，以满足特殊的鉴权需求。
   - **示例**：

代码块

```
http
复制代码
X-Custom-Auth: my-custom-value
```

在创建自定义工具时，请根据实际需要选择合适的鉴权方式。

2.2 填写对应的入参和出参

参数配置：

目前参数类型支持string、boolean、any类型，若输入和输出未识别出明确的参数类型，则默认为string类型。输出的参数配置需要考虑工具作为编排节点的连接适配，目前编排节点也是支持string、boolean、any三种类型类型。





参数传入方法说明：

传入方法	参数传入方法。可选值： • Query：查询参数 • Header：请求头参数 • Body：请求参数 **form**：表示以表单形式发送请求主体内容，通常用于提交表单数据。这种数据格式通常用于 application/x-www-form-urlencoded 或 multipart/form-data 类型。 **raw**：表示以原始数据形式发送请求主体内容，用户可以直接输入 JSON、XML、文本等格式的原始数据。这种数据格式通常用于 application/json 或 text/plain 类型。

2.3 调试与校验

保存后进入第三步调试，填写对应的输入，请求接口。根据调试成功与否，决定是否可以发布。测试通过则可发布。测试未通过可保存但无法发布。



3. 工具发布

保存并调试后，新建的工具会在列表有对应的记录



列表支持编辑、删除、发布和下架

注意：

调试通过的agent才可发布

发布后的工具可在编排里拖动使用

如果工具下架，工具侧边栏则不可见，但历史的agent使用此工具不影响