# iOS SDK Objective-c 安装文档

一、登陆 OneAPM 后台

登陆 Mi SaaS 平台账号(点击登录)或企业版后台(企业版后台地址请咨询OneAPM工作人员)。

- 二、创建应用项目
  - 1. 在应用程序列表页面,点击"创建"按钮。
  - 2. 输入应用名称,点击保存。

注意:包名不同的应用不可使用同一Token。 应用名称可自定义,中文、英文、数字均可,建议不使用重复的APP名称,可在设置模块对已有的APP名称进行修改。

3. 随后会获取应用的唯一标识 Token 值,用于配置 sdk。


## 三、集成 SDK

1. 准备 iOS SDK。

从官网或OneAPM工作人员取得SDK。

2. 添加 OneAPMUEM.Framework 至 Xcode 项目中


解压 SDK,并将「OneAPMUEM.framework」文件夹从 Finder 中拖拽至 Xcode 项目中(悬停至导航窗口的项目中)。出现提示窗口时,选择「Copy items into destination...」和「Create folder references...」。如下图所示:



## 3. 在 Linker Settings 中添加以下 5 个 Libraries

在项目导航窗口内点击你的 Project,并选中你的App,然后选择「Build Phases」选项卡。 打开「Link Binary with Libraries」列表,点击添加:

- · SystemConfiguration.framework
- · CoreTelephony.framework
- · libz.tbd\ libz.dylib (Xcode6及以前版本)
- · libstdc++.tbd\ libstdc++.dylib (Xcode6及以前版本)
- · WebKit.framework



### 4. 引入SDK

(1) 在项目文件 [app\_name]-Prefix.pch (通常在文件夹「Support Files」中) 或者 main.m 文件中,引入 OneAPM 头文件:

#import <OneAPMUEM/OneAPM.h>

(2) 在 main.m 文件的 main 函数中添加如下代码:

int main(int argc, char \* argv[]) {

@autoreleasepool {

1. OneAPM log 开关设置(可选)

// 可以通过这句话打印OneAPM的Log, 当集成以后出现类似 "OneAPM SDK init succeed." 的Log, 说明集成成功。

[OneAPM setPrintLog:YES];

2. OneAPM 数据压缩 开关设置 (可选)

// 可以通过这句话来选择数据是否经过压缩上报, SDK 默认是压缩后上报数据, 可以通过下面的代码设置成不压缩直接上报数据。

[OneAPM disableZlib];

- 3. 自定义配置用户信息(可选)
- // 为了更好的展示用户访问信息,开发者可以在 SDK 启动代码前通过 setUserName 来自定义设置用户的信息,效果图请参考附录一:

[OneAPM setUserName:@"phonenum"];

#### 注意:

- 1. setUserName 信息用户可自定义,常见配置邮箱、电话等
- 2. 如未设置该项,用户信息默认展示 DeviceID
- 4. 设置 MI dc 服务器
- // 为了更方便的设置 MI dc服务器、端口号以及http / https协议,开发者可以在 SDK 启动代码前通过 setHost、port、withSecurity来自定义设置。
- // setHost 可设置为域名或 IP 地址, 二选一即可。
- // port: 设置为服务器端口号
- // withSecurity ==YES:与服务器的通信使用 https 协议(根据苹果的审核要求,推荐使用 https 协议); withSecurity ==NO:与服务器的通信使用 http 协议;

#### **// 4.1** 不设置端口

[OneAPM setHost:@"mi dc domain or ip address" withSecurity:YES];

#### // 4.2 设置端口


[OneAPM setHost:@"mi dc domain or ip address" port:端口号 withSecurity:YES];

```
5. token 嵌入
        // 5.1 若使用线上服务器, token 嵌入方式如下:
        [OneAPM startWithApplicationToken:@" <use app token created at step 2>"];
         // 5.2 若使用企业级服务器, token 嵌入方式如下:
          ·企业级应用如果需要送审的话,企业级部署时必须提供对 https 的支持,嵌入方式如下:
           [OneAPM setHost:@"mi dc domain or ip address" withSecurity:YES];
           [OneAPM startWithApplicationToken:@" <use app token created at step 2>"];
           ·企业级应用如果不需要送审的话,企业级部署时可以不必提供对 https 的支持,嵌入方式如下:
           [OneAPM setHost:@"mi dc domain or ip address" withSecurity:NO];
           [OneAPM startWithApplicationToken:@" <use app token created at step 2>"];
         return UIApplicationMain(argc, argv, nil, NSStringFromClass([AppDelegate class]));
综合以上步骤, main.m 文件的 main 函数通常配置如下:
int main(int argc, char * argv[]) {
   @autoreleasepool {
        [OneAPM setPrintLog:YES];
        [OneAPM disableZlib];
        [OneAPM setUserName:@"phonenum"];
        [OneAPM setHost:@"mi dc domain or ip address" port:端口号 withSecurity:YES];
        [OneAPM startWithApplicationToken:@" <use app token created at step 2>"];
        return UIApplicationMain(argc, argv, nil, NSStringFromClass([AppDelegate class]));
```

## 5. 运行应用程序并使用

Clean Project,并重新在模拟器或设备中启动应用程序,开始应用性能管理。 请静候1分钟,等待应用程序向 OneAPM 发送应用程序性能数据,即可开始使用 OneAPM 应用性能管理功能。 注意:

开发时若要使用"崩溃统计"功能,请去掉Debug executable选项并在真机上运行,或者断开真机与Mac的连接。



## 6. 符号表 (dSYM) 文件配置

为了正常解析崩溃信息,请按照以下步骤配置 dSYM 文件:

- (1) 手动上传:点击查看上传 dSYM 文件手动上传步骤。
- (2) 自动上传:点击查看上传 dSYM 文件自动上传步骤。