Esercitazione – Istruzioni aritmetiche

Esercizio1 . (addizione)

Scrivere un programma in Assembly che esegua la somma tra due variabili di tipo byte e che memorizzi il risultato nel registro AL e poi nella variabile **ris.**

Modificare i valori delle due variabili come indicato sotto e vedere quali flags vengono modificati.

a) 127 e 1 [MODIFICATI: o=1 perché: , s=1, a=1] 127+1 è una SOMMA DI 2 POSITIVI, POSSO AVERE L'OVERFLOW

RANGE =
$$[-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1] = [-128, 127] = [80, 7F]$$

С	0
Z	0
S	1
0	1
O P	0

b) 128 e 1 [MODIFICATI: o=0 (perché?), s=1, p=1]

128+1=?

SOMMA TRA UN NUMERO NEGATIVO E POSITIVO, non posso

avere overflow

С	0
Z	0
S	1
0	0
Р	1
а	0

Osservazione: 128 è considerato il numero negativo più piccolo; 129 il penultimo numero negativo disposizione circolare dei numeri compresi nell'intervallo

$$[-2^{n-1},2^{n-1}-1] = [-128,127] = [80,7F]$$

c) 128 e -1 [MODIFICATI: o=1(perché?), c=1]

Esercizio 2. Sommare due numeri (es. num1=150d e num2= 200d) e incrementare di 1 il risultato

```
.model small
.stack
.data
num1 db 150
num2 db 200
ris dw?
.code
inizio:
   mov ax,@data
   mov ds,ax
   mov bl.num1
   add bl,num2
   inc bx
   mov ris,bx
   mov ah,4ch
   int 21h
 end inizio
```

Esercizio 4. Sommare due numeri e decrementare di 1 il risultato

Esercizio 5. Scrivere un programma in assembly che esegua la **differenza** fra due numeri (su 16 bit) che si trovano nelle locazioni di memoria (variabili) SOT1(=0A1h) e SOT2 (=42h) e ponga il risultato nella locazione RIS.

Esercizio 6. Scrivere un programma che calcoli l'espressione w=x-2y+3z (usare solo somme e differenze: 2y=y+y; 3z=z+z+z ...). Si supponga che x,y,z e w siano numeri su 16 bit . Ad esempio usare i valori: x=100 (64h), y=45 (2Dh), z=15 (Fh). Risultato w=55 (37h)

Esercizio 7. Scrivere il seguente programma in assembly che esegue moltiplicazioni fra due numeri (su 8 bit) contenuti in due variabili. Con il debug (TD) cercare di capire la differenza tra MUL e IMUL.

```
; programma assembly che MOLTIPLICA due numeri della memoria centrale contenuti in due
;variabili
.model small
.stack
.data
      A Db 20
      M1 Db 5
      M2 DB -5
      Fdw?
.code
 inizio:
   ; prodotto tra due numeri byte senza segno
   mov ax,@data
   mov ds,ax
        mov al, A
        mov bl, M1
        mul bl
        mov F,ax
        ; prodotto tra due numeri con segno --> mul M2 è CONSIDERATO POSITIVO
        mov al, A
        mov bl, M2
        mul bl
        mov F,ax
        ; prodotto tra due numeri con segno --> imul M2 è CONSIDERATO NEGATIVO
        mov al. A
        mov bl, M2
       imul bl
       mov F.ax
        mov ah,4ch
        int 21h
 end inizio
```

Esercizio 8. Rifare l'es.6 usando l'operatore mul.

Esercizio 7. (moltiplicazione a 16 bit) Scrivere un programma in Assembly che esegua la moltiplicazione tra 65535 e 2. Con il debug verificare il risultato 1FFFE (DX=0001 e AX = FFFE)

```
.model small
.stack
.data
.code
inizio:

mov bx,65535
mov ax,2
; FFFF+FFF=1FFE
mul bx
; in debug verificare il risultato in DX:AX = 0001FFFE

mov ah,4ch
int 21h
end inizio
```

Esercizio 7. Scrivere un programma in Assembly che esegua la media tra 10 e 20.

```
MOV AH. 10 ;Iniziamo inserendo nel registro AH il valore 10 ;ed in AL il valore 20 ;ed in AL il valore 30 ;Ed azzeriamo AH, ora in AL sara' presente il valore 30 ;ed in BX il 2 ;E dividiamo il contenuto di AX per il contenuto di BL ;ed infine copiamo il risultato della divisione nella variabile dichiarata sotto. L'eventuale resto della divisione viene conservato nel registro AH in quanto si opera con dati di tipo Byte.
```

Esercizio 10. Eseguire in TD il seguente programma. Osservare che:

✓ mul **num2** viene memorizzato come mul **byte ptr [0005]**

OPERATORE PTR

sintassi: tipo PTR nome

forza l'assemblatore a modificare il tipo di dato avente come identificatore il nome della variabile. In caso di ambiguità (mul può essere un'operazione tra byte o word) bisogna specificare se il dato da manipolare è di tipo WORD (16 bit) o di tipo BYTE (8 bit), usando l'istruzione "PTR". Nel nostro caso **ptr** dice all'assemblatore che il valore della variabile num2 memorizzata nella locazione 0005 è un byte e quindi mul è un'operazione tra byte e non tra word.

✓ Quoto della divisione è posto in AL e il resto della divisione è posto in AH

```
; programma assembler che effettua le seguenti operazioni:
; moltiplicazione, divisione e resto
.model small
.stack
.data
num1 db 50
num2 db 16
prodotto dw?
quoziente db?
resto db?
.code
inizio:
 mov ax,@data
 mov ds,ax
 mov al, num1
 mul num2
 mov prodotto,ax
 mov al, num1
 mov ah,0
 div num2
 mov quoziente, al
 mov resto, ah
 mov ah,4ch
 int 21h
end inizio
```

Esercizio 9. (divisione a 16 bit) Scrivere un programma in Assembly che esegua la divisione tra $0003 \text{ FFFE} : 2 = \dots$ Con il debug verificare il risultato: resto DX=00h e quoto in AX = FFFFh

```
.model small
.stack
.data
.code
inizio:

mov dx,0003h
mov ax,0FFFEh
mov bx,2
dividendo in DX:AX
mov bx,2
divisore
div bx
; dividendo in DX:AX
se la cifra dell'esadecimale è una lettera farla precedere con 0
; divisore
div bx
; in debug verificare il risultato: resto DX=00h e quoto in AX = FFFFh

mov ah,4ch
int 21h
end inizio
```