NFS Gerardo Contreras Vega gcontreras@uv.mx / puntog@gmail.com

NFS

- Network File System.
- Sistema de Archivos en Red.
- Protocolo a nivel de la capa de aplicación utilizado para sistemas de archivos distribuidos en un entorno de red de computadoras de área local.
- Permite que distintos sistemas conectados a una red accedan a archivos remotos como si se trataran de archivos locales.

NFS (2)

- Desarrollado en 1984 por SUN Microsystems.
- Se compone de dos partes: Un servidor y uno o varios clientes.
- Los clientes acceden de forma remota a los datos que se encuentran almacenados en el servidor.
- Las operaciones son síncronas.

NFS (3)

Se pueden compartir dispositivos de almacenamiento como lo son unidades de CDROM, discos flexible, etc.

Se puede utilizar en computadoras personales sin disco duro y diskless.

Se utiliza junto con NIS para tener un servidor centralizado de archivos.

Versiones

- Hay tres versiones en uso
 - Versión 2: Más antigua y soportada por la mayoría de los SO.
 - Versión 3: Manejo de archivos de tamaño variable, informe de errores, no es completamente compatible con NFSv2.
 - Versión 4: Manejo de Kerberos, trabaja con firewalls, permite ACL, no es compatible con las versiones anteriores.
 - El programa nfsstat permite conocer la versión utilizada.

Soporte en el kernel

 Se debe tener soporte en el kernel para utilizarlo.

```
cat /proc/filesystems
vfat
nodev rpc_pipefs
nodev nfs
nodev nfs4
nodev nfsd
```

Instalación

- Servidor
 - apt-get install nfs-kernel-server
 nfs-common rpcbind

- Clientes
 - apt-get install nfs-common rpcbind

Configuración servidor

- Exportar directorios en el servidor
 - Crear directorio a exportar
 - mkdir /export/nfs/tareas
 - Cambiar dueño
 - chown nobody:nogroup /export/nfs/tareas
 - Editar /etc/exports
 - exportfs -ua
 - exportfs -a

Configuración clientes

- Configuración cliente:
 - Crear directorio
 - mkdir -p /mnt/nfs/tareas
 - Montar el directorio remoto de manera local
 - mount -t nfs SERVIDOR:/DirectorioRemoto SistemadeArchivosLocal
 - mount -t nfs
 192.168.0.100:/export/nfs/tareas
 /mnt/nfs/tareas

Configuración clientes

- Si se quiere que se monten cuando inicie la máquina
 - Editar /etc/fstab

```
192.168.0.100:/var/nfs /mnt/nfs/var/nfs nfs rw,sync,hard,intr 0 0
```

Ver Los sistemas de archivos exportados por el servidor

```
showmount -e Servidor
```

Opciones NFS

- ro = Permiso de solo lectura
- rw = Permiso de lectura y escritura
- async = Trabaja de manera asíncrona, mejora el rendimiento.
- sync = Modo síncrono.
- hard = Marca como montado físicamente.
- soft = Monta lógicamente el controlador.
- intr = Permite una señal para interrumpir una llamada NFS.
- no_subtree_check = Desactiva revisión del árbol de directorios a exportar.

Opciones NFS (2)

root_squash : Mapea peticiones de UID/GID 0 al UID/GID anónimo.

no_root_squash : El usuario root de la máquina cliente será root en el sistema de archivos montado

all_squash : Se mapean los UID de cualquier usuario a nobody

anonuid=UID : Mapear las peticiones anónimas al UID especificado

anongid=GID : Mapear las peticiones anónimas al GID especificado

Prácticas NFS (1)

- En el servidor exportar el directorio /export/nfs/basesdedatos para que un cliente pueda leer y escribir y otro cliente solo pueda leer
- Montar el directorio en las dos máquinas clientes, la que solo permite leer y la que tiene accceso total
- Probar

Practicas NFS (2)

- Poner un servidor que comparta el directorio hogar del usuario "chivo".
- Configurar una computadora cliente que tenga la cuenta chivo, pero que su directorio hogar sea el directorio de la máquina servidor.
- Hacer los cambios permanentes