
Objectifs	Mesurer le coefficient de dilatation thermique isobare de l'eau			
Thèmes	Coefficient de dilatation thermique isobare de l'eau – Identités thermodynamiques			
Matériel sur la paillasse prof.	Bidons d'eau au à 0°C			
Matériel sur les paillasses élèves	Ballon bicol, chauffe-ballon Deux bouchons troués	Tube fin et long (~ 40 cm) adapté au trou d'un bouchon	-	
Sécurité & Déchets	Présence d'eau chaude Danger : manipulation d'un tube de verre fin et cassant			

TABLE DES MATIERES



L'objectif du TP est de mesurer le coefficient de dilatation isobare de l'eau liquide (défini plus bas). Pour cela, après une brève étude théorique, on réalisera des mesures de volume sur de l'eau chauffée à différentes températures.

I - PARTIE THÉORIQUE

1.1 - Définition du coefficient de dilatation thermique isobare

Dans le modèle des phases condensées indilatables et incompressibles, on considère que les variations de température et de pression n'ont aucun effet sur le volume. Cette approximation permet de nombreuses simplifications, telles que dH = dU = m c dT.

En réalité, on sait que les phases condensées sont sensibles à la température, même pour des variations sont d'amplitude modérée. Dans les cas où la dilatation thermique ne peut être négligée, on la décrit via le coefficient de dilatation thermique β_T (d'un composé gazeux, liquide ou solide). Ce coefficient thermoélastique s'écrit :

$$\beta_{\mathrm{T}} = \frac{1}{\mathrm{V}} \cdot \frac{\partial \mathrm{V}}{\partial \mathrm{T}} \Big|_{\mathrm{P}}$$

1. Citer deux exemples/phénomènes pour lesquels la dilatation thermique d'un matériau ne peut pas être négligée.

1.2 - Equation d'état concernant la dilatation de l'eau

Pour l'eau, ce coefficient n'est pas constant, mais on peut l'approximer partiellement linéaire (dans une plage de température restreinte) :

$$\beta_T = \frac{1}{V} \cdot \frac{\partial V}{\partial T} \Big|_P \simeq \text{a} \; (T - T_0) \quad \text{à P fix\'e}$$

Le paramètre T_0 est important : on voit que c'est le point auquel le coefficient β_T est nul. On sait qu'a pression $P_0=1$ bar, coefficient de dilatation thermique de l'eau est nul à la température de $T_0\simeq 4$ °C. À cette température précise, le volume de l'eau n'est pas influencé par la température, c'est-à-dire :

$$\beta_{\rm T}(4^{\circ}{\rm C}) = \frac{1}{\rm V} \frac{\partial {\rm V}}{\partial {\rm T}} \Big|_{\rm P} (4^{\circ}{\rm C}) = 0$$
 (à P = P₀)

La nullité de ce coefficient s'explique par le fait qu'à 4° C, une masse donnée d'eau liquide atteint son volume minimal (et donc, au minimum de V(T), la dérivée est nulle). À cette température, le volume d'un kilogramme d'eau est exactement égal à 1 L (donc la masse volumique est maximale, égale à 1000 g. L^{-1}). On pourra prendre ce point comme référence pour certaines intégrations.

2. Dans la zone de variation linéaire, déterminer l'expression de V(T) (on se rappellera qu'on travaille à pression fixée P₀). On pourra intégrer entre un état connu (V_i, T_i) et un état quelconque (V, T).

3. Dans le montage qu'on va réaliser, la température de l'eau va varier de quelques dizaines de degrés. Sachant que le coefficient d'expansion thermique β_T est de l'ordre de 10^{-4} K⁻¹, à quelle variation de volume peut-on s'attendre? Pourrait-on observer la dilatation de l'eau dans un simple verre? Quelle forme de récipient permettrait de voir cette variation de volume?

II - PARTIE EXPÉRIMENTALE

L'idée générale du TP est de remplir un ballon d'un volume d'eau connue, puis de le chauffer à différentes températures pour mesurer les volumes correspondants. Puisque la variation de volume est faible, il est nécessaire qu'elle se dilate dans un récipient de forme particulière. Via un bouchon troué, on lie une ouverture du ballon bicol à un tube en verre fin et long, de sorte à ce qu'une faible variation de volume dans le ballon se traduise par une variation de hauteur conséquente dans le tube.

II.1 - Mesure du diamètre intérieur du tube

Lors de l'expérience, on mesurera la variation de hauteur d'eau dans le tube. Or, ce qui nous intéresse est la différence de volume de l'eau, et non pas de hauteur d'eau. Il est donc nécessaire de connaître le diamètre intérieur du tube.

4. Proposer une expérience permettant de mesurer le diamètre intérieur du long tube sans passer par l'utilisation d'un pied à coulisse (qui serait très imprécise, compte-tenu de l'étroitesse du tube). On suppose la masse volumique de l'eau approximativement connue : $\rho_{eau} \simeq 1000 \text{ g. L}^{-1}$, et la paillasse professeur dispose d'une balance précise à 0,01 g.

Réaliser l'expérience permettant de déterminer le diamètre intérieur du tube

C'est grâce à ce diamètre qu'on pourra remonter à la variation de volume de l'eau via la mesure de la hauteur d'eau dans le tube.

II.2 - Mesure du coefficient de dilatation thermique de l'eau

On remplira un ballon bicol presque à ras-bord, d'une masse m_e d'eau précisément mesurée. L'eau disponible sur la paillasse professeur est à 0°C, ce qui permet de se placer très proche de la température $T_0 = 4$ °C de référence à laquelle la densité de l'eau est parfaitement connue. Via la masse, on peut alors calculer le volume V_i introduit dans le bicol au début de l'expérience. Les deux bouchons troués permettent de faire passer le tube en verre, et la sonde du thermomètre numérique.

Attention: Une fois l'eau versée dans le ballon (sur la balance), il faudra insérer le bouchon et le tube, ainsi que le thermomètre sans perdre d'eau (sinon, il faut peser à nouveau). Une fois le tube introduit, on doit voir la hauteur d'eau dans le tube; c'est la hauteur initiale $h(T_i) = 0$. La mesure de l'écart à cette hauteur permet de connaître l'augmentation du volume d'eau.

Une fois la hauteur $h(T_i)$ repérée, on placera le ballon dans le chauffe-ballon, en veillant à ce que :

- Le montage soit stable (il doit être tenu par une potence et une pince);
- Aucune bulle d'air ne soit présente dans le ballon (on cherche uniquement à mesurer des propriétés de l'eau, pas de l'air).
- Les bouchons soient très bien enfoncés : si une goutte d'eau sort, la mesure du volume n'est plus valable ;

On pourra alors déclencher le chauffage, et relever le couple (h(T), T) pour une quinzaine de points entre T_0 et environ 60°C.

RÉALISER L'EXPÉRIENCE PERMETTANT LA MESURE DE β_T

Parmi toutes les mesures réalisées, on réfléchira à celles qui sont susceptibles de causer le plus d'erreurs : incertitude de la balance ? mesure du diamètre du tube ? thermomètre numérique ? ou autres ? Une fois les mesures obtenues, éteindre le chauffe-ballon, retirer le ballon bicol et vider l'eau (afin que tous les éléments puissent refroidir et que le second groupe soit dans les mêmes conditions que le premier).

Il reste à déterminer la variation de β_T à l'aide d'un logiciel de traitement de données, comme Regressi.

- 5. En utilisant les résultats de la partie théorique, déterminer quelles grandeurs tracer en ordonnée et en abscisse d'un graphique pour déterminer le coefficient a (et donc β_T) par une régression affine.
- 6. La variation linéaire de β_T proposée dans l'énoncé est-elle satisfaisante ?

Attendus de la présentation orale

Rappel du modèle mathématique de variation de volume de l'eau ; Schéma du protocole expérimental ; Graphique présentant les points expérimentaux, sur lequel on affiche l'ajustement affine ; Conclusion quant à la validité du modèle.