

电磁场与电磁波实验

实验一 静电场边值问题研究实验

学	院 :	电子工程学院	
班	级:	2302061	
姓	名:	李达航	
学	号:	23009101011	
理论课	教师:	李龙	
实验课	教师:	徐茵	
同做	者:	无	
实验日	期:	2025年 4月28	日

反	龙绩 :			

实验一 静电场边值问题研究实验

一、 实验目的:

- 1. 通过虚拟仿真,观察平行板电容器与加盖导体槽内部的电场分布。
- 2. 学习用模拟法测量静电场的方法。
- 3. 了解影响实验精度的因素。

二、 实验装置

被测模型有两个:一个用来模拟无边缘效应的平行板电容器中的电位分布;另一个用来模拟有金属盖的无限长接地槽形导体内电位分布。被模拟的平行板电容器,加盖槽形导体及它们对应的模型如图 1 所示。






图 1 被测模型

被测模型是在碳素导电纸上按所需的几何形状,尺寸制成如图 1 所示的金属 "电极"。为保证各被测点位置,采用"网格板"来定位。该"网格板"是用透明塑料薄板,板上沿 X、Y 坐标轴每一厘米打一个小孔,这样就形成了一个正方形网格阵。

三、 实验原理:

对于复杂边界的静电场边值问题,用解析法求解很困难,甚至是不可能的。 在实际求解过程中,直接求出静电场的分布或电位又很困难,其精度也难以保证。 本实验根据静电场与恒定电流场的相似性,用碳素导电纸中形成的恒定电流场来 模拟无源区域的二维静电场,从而测出边界比较复杂的无源区域静电场分布。

在静电场的无源区域中, 电场强度 \vec{E} 电位移矢量 \vec{D} 及电位 φ 满足下列方程:

$$\nabla \times \vec{E}' = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{D}' = 0$$

$$\vec{D}' = \varepsilon \vec{E}'$$

$$\vec{E}' = -\nabla \varphi$$
(1)

式中 ε 为静电场的介电常数。

在恒定电流场中,电场强度 \vec{E} 、电流密度 \vec{J} 及电位 ϕ 满足下列方程:

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{J} = 0$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

$$\vec{E} = -\nabla \phi$$
(2)

式中σ为恒定电流场中导电媒质的电导率。

因为方程组(1)与方程组(2)在形式上完全相似,所以 φ (静电场中的电位分布函数)与 ϕ (恒定电流场中的电位分布函数)应满足同样形式的微分方程。由方程组(1)和方程组(2)很容易求得:

$$\nabla \cdot (\varepsilon \nabla \varphi) = 0 \tag{3}$$

$$\nabla \cdot (\sigma \nabla \phi) = 0 \tag{4}$$

式中 ε 与 σ 处于相应的位置,它们为对偶量。

若 ε 与 σ 在所讨论区域为均匀分布(即其值与坐标无关),则方程(3)、(4)均可简化为拉普拉斯方程:

$$\nabla^2 \varphi = 0$$

$$\nabla^2 \phi = 0$$

电位场解的唯一定理可知:满足相同微分方程的两个电位场,它们具有相同的边界电位值,因此,在保证边界电位值不变的情况下,我们可以用恒定电流场的模型来模拟无源区域的静电场,当静电场中媒质为均匀媒质时,其导电媒质也应为均匀媒质,这样测得的恒定电流场的电位分布就是被模拟的静电场的电位分布,不需要任何改动。

四、 实验内容:

Part A 虚拟仿真平行板电容器与加盖导体槽内的电位分布


使用 Matlab 或其它编程语言,编写程序,对被测模型的电位分布进行仿真。

- 自选仿真软件,自行设定参数,建立模型,对平行板电容器的电位分布 进行虚拟仿真,观察平行板电容器的电位分布趋势,并将仿真结果图记 录到实验报告。
- 自选仿真软件,自行设定参数,建立模型,对加盖导体槽内部的电位分布进行虚拟仿真,观察加盖导体槽内部的电位分布趋势,并将仿真结果
 图记录到实验报告。
- 3. 将程序代码及相应的说明文字和图形附到实验报告的附录中,不够可附页。可以使用 Matlab 的 pdetool 工具箱,利用其图形化界面进行简单设置即可实现建模仿真,请将其设置参数截图与步骤说明记录到附录中。

Part B 模拟法测量平行板电容器与加盖导体槽内的电位分布

- 1. 设置直流稳压电源输出为 12V。
- 2. 依次将两个被测模型连接好电路,如图 2 所示。先测稳压源输出电压并

记入测量数据表头,估算三用表测量误差。注意,加盖导体槽槽盖接电源正极 (+12V),槽体接电源负极 (0V)。







图 2 电路连接图


3. 使用万用表在自制"网格板"上逐点测量各点电位值,并记录到实验报告中。

五、 实验数据:


Part A 虚拟仿真平行板电容器与加盖导体槽内的电位分布

1. 平行板电容器的电位分布仿真图 (12V)





2. 加盖导体槽内的电位分布仿真图 (12V)



Part B 模拟法测量平行板电容器与加盖导体槽内的电位分布

1. 平行板电容器: u =12.0 (v)

	_	_	=	四	五	六	七	八	九	+
1	9. 98	9.79	9.75	9.71	9.71	9.65	9.60	9. 54	9.52	9.52
2	9.09	9.09	9.04	9.02	8. 53	8.82	7. 92	8.67	8.82	8. 75

3	8. 15	8.28	8. 23	8. 15	8.02	8.06	8.03	7. 97	7. 98	7.99
4	7. 26	7.30	7. 37	7.30	7.40	7. 38	7. 27	7. 29	7. 15	7. 26
5	6. 57	6.62	6.46	6.64	6.64	6.50	6.46	6.41	6.41	6.42
6	5. 86	5. 72	5. 87	5. 80	5. 85	5. 80	5. 61	5. 48	5. 55	5. 51
7	4. 95	5.00	4. 87	4. 98	4. 94	4.90	4.84	4.83	4.90	4.88
8	4.02	4.07	4. 12	4. 15	4. 13	4. 23	4. 11	4.10	4.08	3. 51
9	3. 32	3. 38	3.41	3.40	3. 38	3. 38	3. 38	3. 31	3. 37	3. 33
10	2. 56	2. 52	2.62	2.64	2.63	2.65	2.63	2.48	2.55	2. 73

2. 加盖槽形导体: u = 12.0 (v)

	_		Ξ	四	五	六	七	八	九	+
1	6. 18	7. 17	7. 66	8.04	8. 13	8.06	7. 73	7. 34	6. 78	5. 70
2	4. 57	5. 65	6.09	6. 56	6.64	6. 68	6. 29	5. 94	5. 30	4. 25
3	3. 67	4. 55	4.99	5. 37	5. 53	5. 48	5. 28	4. 70	4. 10	3. 36
4	2.91	3. 65	4.03	4. 30	4. 51	4. 50	4. 20	3. 83	3. 26	2. 68
5	2. 23	2.89	3. 26	3. 49	3. 44	3. 62	3.40	3. 13	2.66	2.07
6	1.77	2. 32	2.64	2.85	2.96	2.89	2.76	2. 53	2. 15	1.69
7	1.46	1.85	2.09	2. 20	2. 35	2. 30	2. 23	2.07	1.69	1. 38
8	1.24	1.44	1.66	1. 77	1.88	1.80	1.70	1. 56	1.40	1.16
9	1.03	1. 18	1.34	1. 39	1. 43	1. 35	1. 306	1. 255	1. 12	0.96
10	0.82	0.91	0.95	0.99	1.01	0.95	0. 955	0.906	0.838	0.713


六、 思考题:

本实验方法很简单,但是一个工程上很有效的一种方法。因此,除测出所需点电位分布外,还要深入理解有关的一些问题。在做实验报告时除一般要求内容数据外,还要回答下列问题:

将平行板电容器的被测模型所测的数据画出图,与平行板电容器理论上的距离—电位比较。编写程序,绘制测量数据与理论数据距离—电位曲线图,

并将程序代码附在附录中。

解:理论上在理想平行板中电势从高到低均匀下降,因此理论数据的曲线采用较为简单的绘制方式;由于平行板电容器中间部分受边缘影响较小,因此在每组数据的第三到第八列取平均数来在上述代码中生成 10 个数据点,然后绘图。



(绘图采用的 Python 代码附在文末)

2. 根据所测得的边界条件数据,编程算出加盖模型空间内 X=3、Y=7 (厘米) 点电场的近似值 E (3,7) =? 若要精确求出各点电场值,实验应该如何改进?

解:

A. 可以选择 X=3、Y=7 附近的四个点 (例如, (2,7)、(4,7)、(3,6) 和

(3,8)),然后计算这些点上的电势差来估计电场(具体计算过程附在文末代码中)。


根据计算结果:

目标点的电场总强度 E(3, 7) ≈ 0.415 V/cm

目标点电场在 X 方向的分量 E_x≈ 0.065 V/cm

目标点电场在 X 方向的分量 E_Y≈ -0.410 V/cm

下图是使用 Python 对原始实验数据拟合出来的加盖模型空间内电势分布曲面图(红点表示(3, 7)数据点):



- B. 若要精确求解,在原始数据收集方面,可以多采集电势数据点以便细化网格,便于更精准的逼近目标值;在后期数据处理方面,可采用简单迭代法或者异步迭代法求解差分方程。
- 3. 造成本实验误差的因素有哪些? 应如何克服?

误差因素:

- a. 电压表示数不稳,无法准确取值
- b. 空气的介电常数近似为 1, 但是不等于 1, 存在误差

解决办法:

- a. 多次测量求平均值,减小误差,同时避免在万用表低电量的时候进行实验
- b. 在真空中进行实验
- 4. 如果想要模拟三维边值型静电场, 你认为可以采取什么方法?请简述实验原理与方法。

解:基于有限元方法可以对三维静电场进行分析。模拟三微边值型静电场可以用一个1立方米的立方体场域,设置起边界条件,用来模拟电场分布。

附录:

请在此处附上虚拟仿真程序代码及其他需要附录的文字说明或图,可附页。

A. 平行板电容器电势分布仿真代码 (matlab):

```
function pdemodel
[pde_fig,ax]=pdeinit;
pdetool('appl_cb',5);
set(ax,'DataAspectRatio',[1 1 1]);
set(ax,'PlotBoxAspectRatio',[1.5 1 1]);
set(ax, 'XLim',[-1.5 1.5]);
set(ax,'YLim',[-1 1]);
set(ax,'XTickMode','auto');
set(ax,'YTickMode','auto');
% Geometry description:
pderect([-0.5 0.5 0.5500000000000000 0.5], 'R1');
pderect([-0.5 0.5 -0.5 -0.550000000000000004],'R2');
pderect([-0.75 0.75 0.75 -0.75], 'R3');
set(findobj(get(pde_fig, 'Children'), 'Tag', 'PDEEval'), 'String', 'R3-R2-R1')
% Boundary conditions:
pdetool('changemode',0)
pdesetbd(12,...
'dir',...
1,...
'1',...
'0')
pdesetbd(11,...
'dir',...
1,...
'1',...
'0')
pdesetbd(10,...
'dir',...
1,...
'1',...
'0')
pdesetbd(9,...
'dir',...
1,...
```

```
'1',...
'0')
pdesetbd(8,...
'dir',...
1,...
'1',...
'0')
pdesetbd(7,...
'dir',...
1,...
'1',...
'0')
pdesetbd(6,...
'dir',...
1,...
'1',...
'0')
pdesetbd(5,...
'dir',...
1,...
'1',...
'0')
pdesetbd(4,...
'dir',...
1,...
'1',...
'0')
pdesetbd(3,...
'dir',...
1,...
'1',...
'0')
pdesetbd(2,...
'dir',...
1,...
'1',...
'12')
pdesetbd(1,...
'dir',...
1,...
'1',...
'0')
```

% Mesh generation:

```
setappdata(pde_fig,'Hgrad',1.3);
setappdata(pde_fig,'refinemethod','regular');
setappdata(pde_fig,'jiggle',char('on','mean',''));
setappdata(pde fig, 'MesherVersion', 'preR2013a');
pdetool('initmesh')
pdetool('refine')
pdetool('refine')
% PDE coefficients:
pdeseteq(1,...
'1.0',...
'0.0',...
'0',...
'1.0',...
'0:10',...
'0.0',...
'0.0',...
'[0 100]')
setappdata(pde_fig,'currparam',...
['1.0';...
'0 '])
% Solve parameters:
setappdata(pde_fig,'solveparam',...
char('0','14040','10','pdeadworst',...
'0.5', 'longest', '0', '1E-4', '', 'fixed', 'Inf'))
% Plotflags and user data strings:
setappdata(pde_fig, 'plotflags',[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1]);
setappdata(pde fig, 'colstring', '');
setappdata(pde_fig,'arrowstring','');
setappdata(pde_fig,'deformstring','');
setappdata(pde_fig, 'heightstring', '');
% Solve PDE:
pdetool('solve')
    B. 加盖导体槽电势分布代码 (matlab):
function pdemodel
[pde_fig,ax]=pdeinit;
pdetool('appl_cb',5);
set(ax, 'DataAspectRatio',[1 1 1]);
set(ax,'PlotBoxAspectRatio',[1.5 1 1]);
```

```
set(ax,'XLim',[-1.5 1.5]);
set(ax, 'YLim', [-1 1]);
set(ax,'XTickMode','auto');
set(ax,'YTickMode','auto');
% Geometry description:
pderect([-0.74688279301745486 0.86907730673316763 0.8216957605985038
0.76184538653366562], 'R1');
pderect([-0.7493765586034915 -0.70199501246882812 0.77680798004987528
-0.66209476309226911], 'R2');
pderect([0.82917705735660796 0.8690773067331663 0.76683291770573536
-0.66708229426433885], 'R3');
pderect([-0.74688279301745664 0.86159600997506169 -0.64463840399002503
-0.6745635910224439], 'R4');
pderect([-1.0261845386533668 1.3553615960099745 0.96134663341645865
-0.91396508728179526], 'R5');
set(findobj(get(pde_fig, 'Children'), 'Tag', 'PDEEval'), 'String', 'R5-R1-R2-R3-
R4')
% Boundary conditions:
pdetool('changemode',0)
pdesetbd(20,...
'dir',...
1,...
'1',...
'0')
pdesetbd(19,...
'dir',...
1,...
'1',...
'0')
pdesetbd(18,...
'dir',...
1,...
'1',...
'0')
pdesetbd(17,...
'dir',...
1,...
'1',...
'0')
pdesetbd(16,...
'dir',...
1,...
```

```
'1',...
'0')
pdesetbd(15,...
'dir',...
1,...
'1',...
'0')
pdesetbd(14,...
'dir',...
1,...
'1',...
'0')
pdesetbd(13,...
'dir',...
1,...
'1',...
'0')
pdesetbd(12,...
'dir',...
1,...
'1',...
'0')
pdesetbd(11,...
'dir',...
1,...
'1',...
'12')
pdesetbd(10,...
'dir',...
1,...
'1',...
'0')
pdesetbd(9,...
'dir',...
1,...
'1',...
'0')
pdesetbd(8,...
'dir',...
1,...
'1',...
'0')
pdesetbd(7,...
'dir',...
```

```
1,...
'1',...
'0')
pdesetbd(6,...
'dir',...
1,...
'1',...
'0')
pdesetbd(5,...
'dir',...
1,...
'1',...
'0')
pdesetbd(4,...
'dir',...
1,...
'1',...
'0')
pdesetbd(3,...
'dir',...
1,...
'1',...
'0')
pdesetbd(2,...
'dir',...
1,...
'1',...
'0')
pdesetbd(1,...
'dir',...
1,...
'1',...
'0')
% Mesh generation:
setappdata(pde_fig,'Hgrad',1.3);
setappdata(pde_fig,'refinemethod','regular');
setappdata(pde_fig,'jiggle',char('on','mean',''));
setappdata(pde_fig,'MesherVersion','preR2013a');
pdetool('initmesh')
pdetool('refine')
pdetool('refine')
% PDE coefficients:
```

```
pdeseteq(1,...
'1.0',...
'0.0',...
'1.0',...
'1.0',...
'0:10',...
'0.0',...
'0.0',...
'[0 100]')
setappdata(pde_fig,'currparam',...
['1.0';...
'1.0'])
% Solve parameters:
setappdata(pde_fig,'solveparam',...
char('0','48528','10','pdeadworst',...
'0.5', 'longest', '0', '1E-4', '', 'fixed', 'Inf'))
% Plotflags and user data strings:
setappdata(pde_fig, 'plotflags', [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1]);
setappdata(pde_fig,'colstring','');
setappdata(pde_fig, 'arrowstring', '');
setappdata(pde fig, 'deformstring', '');
setappdata(pde_fig, 'heightstring','');
% Solve PDE:
pdetool('solve')
```

C. 测量数据与理论数据距离—电位曲线图代码 (Python):

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 解决负号显示问题
# 定义距离和电位数据
distance = np.linspace(0, 9, 10) # 距离从0到9
voltage_data = np.array([
      [9.75, 9.71, 9.65, 9.6, 9.54, 9.52, 9.52],
      [9.04, 9.02, 8.82, 7.92, 8.67, 8.82, 8.75],
      [8.23, 8.15, 8.06, 8.03, 7.97, 7.98, 7.99],
      [7.37, 7.3, 7.38, 7.27, 7.29, 7.15, 7.26],
      [6.46, 6.64, 6.5, 6.46, 6.41, 6.41, 6.42],
      [5.87, 5.8, 5.8, 5.61, 5.48, 5.55, 5.51],
```

```
[4.87, 4.98, 4.9, 4.84, 4.83, 4.9, 4.88],
   [4.12, 4.15, 4.23, 4.11, 4.1, 4.08, 3.51],
   [3.41, 3.4, 3.38, 3.38, 3.31, 3.37, 3.33],
   [2.62, 2.64, 2.63, 2.63, 2.48, 2.55, 2.73]
]) #取每组数据的第三到第八列取平均数来在上述代码中生成 10 个数据点,然后绘图
voltage_experimental = np.mean(voltage_data, axis=1)
‡ 定义理想电位分布曲线
voltage_theoretical = 12 - (12/10) * distance
fig, ax1 = plt.subplots()
ax1.plot(distance, voltage_experimental, 'go-', label='实验曲线', color='green')  # 绿色曲
线,带红点
ax1.plot(distance, voltage_theoretical, label='理论曲线', color='orange') # 橘色曲线
# 在曲线上用点标记出数据点
ax1.scatter(distance, voltage_experimental, color='red')
ax1.set_xlabel('距离')
ax1.set_ylabel('电位(10 组数据平均值)',color='green')
ax1.set_title('平行板电容器电位距离曲线图')
#添加图例
ax1.legend(loc='upper right')
ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(distance, voltage_theoretical, label='理想电位分布', color='orange')
ax2.set_ylabel('电位(理论值)', color='orange')
#添加图例
ax2.legend(loc='upper right')
plt.show()
```

D. 根据所测得的边界条件数据,编程算出加盖模型空间内 X=3、Y=7 (厘米) 点电场的近似值 E (3,7) 所用代码(Python):

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.interpolate import griddata
# 原始数据
x = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10])
r = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10])
z = np.array([
   [6.18, 7.17, 7.66, 8.04, 8.13, 8.06, 7.73, 7.34, 6.78, 5.70],
   [4.57, 5.65, 6.09, 6.56, 6.64, 6.68, 6.29, 5.94, 5.30, 4.25],
   [3.67, 4.55, 4.99, 5.23, 5.30, 5.23, 4.87, 4.42, 3.84, 3.08],
   [2.75, 3.31, 3.66, 3.80, 3.85, 3.75, 3.38, 2.98, 2.51, 2.00],
   [2.02, 2.35, 2.56, 2.65, 2.67, 2.56, 2.29, 1.97, 1.65, 1.32],
   [1.50, 1.67, 1.79, 1.85, 1.86, 1.76, 1.56, 1.34, 1.12, 0.91],
   [1.14, 1.22, 1.31, 1.35, 1.36, 1.28, 1.14, 0.99, 0.84, 0.70],
   [0.87, 0.92, 0.97, 0.99, 0.99, 0.93, 0.83, 0.72, 0.61, 0.51],
   [0.67, 0.70, 0.74, 0.75, 0.74, 0.68, 0.60, 0.52, 0.44, 0.37],
   [0.57, 0.58, 0.59, 0.60, 0.59, 0.55, 0.49, 0.43, 0.37, 0.32]
z = z.flatten()
# 创建网格点
xi = np.linspace(x.min(), x.max(), 100)
yi = np.linspace(y.min(), y.max(), 100)
xi, yi = np.meshgrid(xi, yi)
# 将 x 和 y 转换为网格点坐标
xgrid, ygrid = np.meshgrid(x, y)
points = np.vstack((xgrid.flatten(), ygrid.flatten())).T
# 拟合数据
zi = griddata(points, z, (xi, yi), method='linear')
# 计算电场分量
```

dx = xi[1, 0] - xi[0, 0]dy = yi[0, 1] - yi[0, 0]

```
index_x = np.searchsorted(xi[0, :], 3)
index_y = np.searchsorted(yi[:, 0], 7)
E_x = Ex[index_y, index_x]
E_y = Ey[index_y, index_x]
E = np.sqrt(E_x**2 + E_y**2)
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
surf = ax.plot_surface(xi, yi, zi, cmap='viridis', alpha=0.7)
ax.scatter(3, 7, zi[index_y, index_x], color='red', s=10) # 标记红点
plt.xlabel('X axis')
plt.ylabel('Y axis')
plt.title('Surface Plot of Potential Distribution')
plt.show()
x_points = np.array([2, 4, 3, 3])
y_points = np.array([7, 7, 6, 8])
z_2d = z.reshape((10, 10))
index_points = [(np.searchsorted(x, x_point), np.searchsorted(y, y_point)) for x_point,
y_point in zip(x_points, y_points)]
z_points = np.array([z_2d[y_index, x_index] for x_index, y_index in index_points])
E_x_{manual} = (z_{points}[1] - z_{points}[0]) / (4 - 2)
E_y_manual = (z_points[3] - z_points[2]) / (8 - 6)
E_manual = np.sqrt(E_x_manual**2 + E_y_manual**2)
E_manual, E_x_manual, E_y_manual #返回电场强度的总大小和分量
print(E_manual,E_x_manual,E_y_manual)
```

姓名:李达角为 学号:23009/0/0// 班级:230206/ 理论课教师: 李龙

实验一原始数据记录

Part B 模拟法测量平行板电容器与加盖导体槽内的电位分布

1. 平行板电容器: u = 12.0(v)

	_	=	Ξ	四	五	六	七	八	九	+
1	998	9.79			9.11				9.52	
2	9.09	9.09	9.04						8.8Z	8.15
3	8.15	8.28	8.23	8.15	8.02	8.06	8.03	7.97	7.98	7.99
4	7.26		7.37							7.26
5	6.57	6-62	6.46	6.64	6.64	6.50	6.46	6.41	6.91	6.42
6	5.86	5.72	5.87	5.80	5.85	5.80	5.61	5.48	5.55	5.51
7	1	5.00	1.01						4.90	4.88
	1	4.07					4.1		4.08	3.51
9	3. 32	3.38	3.41						3.37	
10	2.56	2.52	2.62	2.64	2.63	2.65	2.63	2.48	2.55	2.73

2. 加盖槽形导体: u = 12.()(v)

	_	=	Ξ	四	五	六	七	八	九	+
1	6.18	7.17	7.66	8.04	8.13	8.06	7.73	7.34	6.18	5.70
2	4.57	5.65	6.09			6.68				
3	3,67	4.55	4.99	5.37	5.53	5.48	5.28	4.10	4.10	3.76
4	2.91	3.65	4.03	4.30	4.51	4.50	4.20	3.83	3.26	2,68
5	2.23	2.89	3,26	3.48	3.49	3.62	3.40	3.13	2.66	7.07
6	1.77	Z. 32	2.64	2.85	2.96	2.89	2.76	2.53	2.15	1.089
7	1.96	1.85	2.09							
			1.66							
			1.34							
10	9.82	0.91	0.95	0.99	1.01	0.95	0.955	0.906	0.838	0.713

徐15.4.18