INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

REDES COMPUTACIONALES

Práctica 1: Archivos de Ordenamiento

Grupo: 3CM3

Equipo: Compilando Conocimiento.com

Integrantes: Morales López Laura Andrea Profesora: Nidia Cortez

Libro de Redes

2CM8 ESCOM-IPN

12 de marzo de 2018


Capítulo 1

Control de enlace de datos: Control de flujo

Permite al receptor frenar al transmisor para evitar ser saturado con datos que aún no pueda procesar. Hay 2 estrategias:

1.1. Parar y Esperar


Solo puede haber una trama en proceso.



Control de eror al parar y esperar

Cuando el ruido, la interferencia, la distorsión y demás fenomenos que afectan a la señal dan como resultado daños en la trama se pueden agrupar en

• Caso 1: La trama se pierde



Si se pierde se tiene un tempoizador mayor a dos veces el tiempo de propagacion y procesamiento que hace que si no llega la trama la reenvía.

- Caso 2 Una trama se daña No la guarda, y manda acuse negativa y el transmisor la reenvía
- Caso 3 Un acuse se pierde Los acuses llevan el número de tram que esperan recibir. Correcto se duplica la trama se pueden numerar secuenciales pues solo se envía de 1 en 1 entonces con un bit podemos etiquetarlo 1, 0 , 1, 0 y si es negativo unicamente se pierde tiempo

Utilización del canal en parar y esperar

U=medida de la eficiencia con la que se esta utilizando el medio de transmisión. $U=((tiempoutil)/(tiempototal))100 \left(\frac{a}{b}\right)$

Para la trama U=((trama)/(trama+2prop+2proces+acuse))100 El tiempo de procesamiento tiende a 0 por los procesadores El tiempo de acuse se desprecia por ser minimo

Sea
$$a = ((prop)/(trama)) U = (1/(1+2a))100$$

Es optimoque el porcentaje sea el 100 %

Calcule la utilización de una linea telefónica de 5000km que emplean 2 computadoras para transmitir tramas Ethernet con un modem de 64kbps

Sabemos que cada trama Ethernet es de 1500 bytes. La velocidad de propagación de un medio guiado es de 2x10(8)s La velocidad de propagación de un medio no guiado es de 3x10(8) Tenemos que la $v_{Prop} = d/t_{Prop}$ Entonces $t_{Prop} = 5x10(6)m/2x10(8) = 0.025s$

Se sigue que el modem tiene una velocidad de 64kb por segundo entonces para obtener 1500 bytes realizamos la regla e 3 tenemos que $t_{Trama}=0.183105s$

Nuestro factor
$$a = t_{Prop}/t_{Trama} = 0.1365$$

Entonces la eficiencia
$$U = (1/1 + 2a)100 = 78.55\%$$

1.2. Ventana Deslizante

1.2.1. Control de flujo

Se le da credito al Tx para enviar hasta k tramas (k es el tamaño de la ventana) sin haber recibido ACK. La finalidad es incrementar la U en casos donde tprop>>trama.

Hay buffer tanto en Tx y Rx

1.2.2. Control de errores

Regresar n

No se reciben fuera de secuencia.

$$k <= 2^{(n)} - 1$$

Rechazo Selectivo

.

- Caso: Una trama se pierde o se daña
- Caso: Un acuse se pierde pero llega el siguiente no pasa a mas
- Caso: todas los acuses se pierden entonces se reenvia todo

k tamaño de ventana y n el numero de bits para el numero de secuencia $k \le 2alan - 1$ En este esquema Rx puede recibir fuera de secuencia.

Garantizamos que la perdida de acuses no sea un problema de duplicación si hacemos que $k=2^{(n)}/2$ Siendo n

Calcule la U para un enlace satelital que emplea un satelite geoestacionario para transmitir tramas HDLC(100 bytes) con número de secuencia de 7 bits con un modem de 64kbps que no es capaz de recibir tramas fuera de secuencia.

Siendo
$$u=\frac{K}{1+2a}x100$$
 Siendo $a=\frac{tprop}{trama}$ $d=36000km$
$$Veldelaluz=3x10^8$$
 $n=7$

Código de linea

El código de linea es la manera coo se codifican los bits en el medio de transmisión. Existen diferentes carácteristicas para su clasificación.

- NRZ: No retorno a cero
- RZ: La señal regresa a cero volts durante la mitad de la duración del bit.
- Unipolar: Emplea una fuente de voltaje por lo regular "1. es voltaje positivo y el "0çomo cero volts.




Figura 1.1: Unipolar NRZ




Figura 1.2: Unipolar RZ

■ Polar: Emplea dos fuentes de voltaje "1"voltaje positivo y "0"voltaje negativo.





Figura 1.3: Polar NRZ

Bipolar: Emplea dos fuentes de voltaje, existen dos variantes opuestas.

• AMI: Inversión de Marcas alternadas. Los "1"se codifican con voltajes positivo y nergativo alternadamente y los "0çon cero volts.



- Pseudoternario: Los ceros se codifican con voltajes positivos y negativos alternadamente y los "1çon cero volts
- Diferenciales: La señal o nivel que representa un bit depende del valor del bit y de la señal anterior que se haya transmitido.






Figura 1.4: Manchester Diferencial

- No Diferencial La señal a utilizar depende solamente del bit a transmitir.
- Manchester





Anexos