

Работа в POI / Работа в POI - 8.0

RU UA

План модуля

1. Терминология.
2. Введение.
3. CHoCH.
4. VSR.
5. Flip.
6. Ликвидность перед POI или Inducement.
7. Risk/conf entry types.
8. Выводы.

1. Терминология

POI (Point of interest) - зона интереса.

VSR - V-образный ценовой разворот в зоне интереса.

Choch (change of character) - термин, заимствованный из системы Ричарда Вайкоффа. Применяется для идентификации смены тренда. Чаще всего используется на младших таймфреймах для более точного входа в позицию.

SD flip/DS flip - событие, при котором происходит изменение контроля потока ордеров, т. е., если цену контролировали быки, в этот момент контроль над ценой перехватывают медведи, и наоборот. Обычно имеет место именно на младших таймфреймах, уточняет точку входа.

D2S (Demand to Supply) - медведи перехватывают контроль над ценой.

S2D (Supply to Demand) - быки перехватывают контроль над ценой.

Inducement - ликвидность перед POI.

2. Введение

Зона интереса, или POI (Point of interest), может содержать в себе множество инструментов для входа. Напомним, что важными факторами определения валидной зоны интереса выступают:

- Съем ликвидности.
- Слом структуры.
- Формирование ценового дисбаланса (imbalance).

Для повышения точности входа в сделку используются различные инструменты, среди которых CHoCH & Flip. Поскольку рынок имеет фрактальную природу, поиск CHoCH помогает найти разворот в его зарождении, тем самым дает возможность уточнить цену входа в сделку. Таким образом уточняется и цена, где будет выставлен стоп-лосс ордер, увеличивается возможный RR будущей сделки. Flip выглядит по-другому и имеет иные параметры идентификации, но несет в себе примерно такую же идею – ценовой разворот. Наша задача научиться грамотно определять разворотные инструменты фрактально в зоне интереса старшего таймфрейма.

3. CHoCH

Смена характера ценового движения выступает возможностью раннего входа в позицию в зоне интереса старшего таймфрейма. Итогом события может выступить слом на 5M или 15M, но основная идея - распознать ранний разворот на 1M / сек таймфрейме еще до слома структуры, в зародыше.

Важно понимать, что смену характера можно синхронизировать в конкретных зонах.


CHoCH - инструмент для точечного открытия позиции, но, в то же время, он является структурным явлением, поэтому часто трейдеры путают CHoCH и Bos не замечая различий.

CHoCH имеет конкретику при формировании, а BOS - общее представление о структурном слома. CHoCH и флип - это то, что часто происходит еще до фактического слома структуры (BOS). Итак, CHoCH в своей наилучшей форме обязан выполнять следующие функции:

1. Снимать ликвидность по левую сторону.
2. Аннулировать предыдущий Demand / Supply.
3. Содержать Imb.
4. Формировать бычье или медвежье поглощение.

Схематический пример ChoCh на нисходящем тренде


Схематический пример ChoCh на нисходящем тренде




Графический пример



Схематический пример CHoCH на восходящем тренде



Графический пример




CHoCH допустимо синхронизировать максимум внутри 15M POI. Мы не можем синхронизировать M1 TF внутри H4 TF. CHoCH должен снимать ликвидность и совершать слом локальной структуры. Поиск данной формации осуществляется ТОЛЬКО внутри старших зон интереса.


4. VSR

СНОСН часто формируется наряду с таким явлением как VSR - V-shape recovery. СНОСН и VSR работают в связке и обозначают силу ценового уровня или POI. Если СНОСН после съема ликвидности, находясь в зоне интереса старшего ТФ, аннулирует несколько зон покупок или продаж за один ход - это признак силы уровня. В таком случае мы можем с большей уверенностью рассматривать СНОСН для точечного открытия позиции.

Схематический пример




Графический пример



5. Flip

Другой инструмент для уточнения входа - Flip. Буквально - это переворот, который происходит между зонами Demand (спрос) и Supply (предложение), контроль над ценой переходит в другие руки. Также обозначается сокращенно, как D2S (Demand to Supply) или S2D (Supply to Demand).

Схематический пример supply - demand flip




Графический пример



Схематический пример Demand - Supply Flip

Схематический пример Demand - Supply Flip




Графический пример



6. Ликвидность перед POI или Inducement

Важным критерием открытия позиции является ликвидность перед POI. Inducement - чаще всего формируется в диапазоне Imbalance, перед основной зоной интереса. Трейдеры воспринимают тест Imb как конечный тест. Чаще всего этот максимум/минимум выступает причиной для доставки цены в основную зону интереса.



1. Отсутствие Inducement чаще всего сигнализирует о продолжении движения.
2. Остановка перед зоной интереса и формирование Inducement - хороший признак валидности зоны.


7. Risk/conf entry types

Возможны разные вариации открытия сделок, мы же рассмотрим вход с повышенным риском и вход после подтверждения (Risk entry/Confirmation entry).

Risk entry

Вход осуществляется лимитным ордером, который выставляется сразу на ценовой уровень после формирования зоны интереса.

Схематический пример



Графический пример






Confirmation entry

Вход осуществляется лимитным ордером или по маркету уже после реакции от POI, возможного CHoCH или Flip. Т.е. после подтверждения ценой возможного разворота.

Схематический пример



Графический пример



8. Выводы

1. CHoCH & Flip мы всегда рассматриваем в связке с HTF POI. Именно оттуда может быть получена сила для того, чтобы развернуть цену и сменить контроль во время изменения силы спроса и предложения. В этой точке начинается поиск TBX.
2. Flip необязательно должен собирать ликвидность. Первое, на что мы обращаем внимание, на то, как одна из сторон перехватывает контроль, после чего мы в моменте понимаем, кто контролирует цену. Не забывайте обращать внимание на контекст HTF.
3. Flip также должен формировать Imbalance, что будет говорить о силе формации.
4. Мы не рассматриваем данные инструменты в воздухе, работаем исключительно внутри POI, либо на захвате ключевой ликвидности.
5. VSR является дополнительным критерием силы ценового уровня.
6. Ликвидность перед POI (inducement) - важный и дополнительный фактор для открытия сделки.