Déploiement de QoS

Riadh DHAOU

INPT/ENSEEIHT

Plan


- Équité
- Qualité de Service
- Ingénierie de Trafic

Discussion: équité ("Fairness")

• L'équité : un concept très subjectif.

- Dépend de la métrique utilisée:
 - Tous les paquets sont égaux?
 - Tous les utilisateurs sont égaux?
 - L'équité dépend-elle du nombre de sauts, de la distance, quantité de trafic concurrent,...?
 - Combien de personnes payent à quel prix?

Exemple 'Fairness'




- Toutes les connexions doivent-elles avoir le même débit
 - Les connexions Rouges obtiennent un certain débit?
 - Les connexions Bleu obtiennent un meilleur débit?
 - Et les connexions Vertes?

Modélisation TCP

• Étant donné un mode de fonctionnement de TCP, peuton prédire les performances que nous obtiendrons?

- Quels sont les facteurs importants
 - Taux de perte (Loss rate) : Affecte la fréquence de réduction de la taille de la fenêtre.
 - RTT (Round Trip Time): Affecte le taux de croissance et le rapport entre le débit et la taille de la fenêtre
 - RTO (Retransmission Timout): Affecte la performance durant la reprise sur erreur
 - MSS (Maximum Segment Size): Affecte le taux de croissance

Calcul du débit TCP



- Quel est le débit moyen ?
 - La taille moyenne de la fenêtre de congestion est ¾ W
 - On obtient le nombre de paquets envoyés par RTT
 - Multiplier par MSS pour obtenir le débit
- Débit = (¾ W * MSS) / RTT
- Mais, quelle est la valeur de W?


Débit fondé sur un modèle de perte simple

- Quelques hypothèses additionnelles
 - RTT constant
 - Pas d'ACKs retardés
- W dépend du taux de perte: on perd un paquet par "fenêtre".
 - Les paquets transférés = $(\frac{3}{4} \text{ W}) * (\frac{W}{2}) = 3\frac{W^2}{8}$
 - 1 paquet perdu
 - \Rightarrow taux de perte p = 8/3W²

$$\bullet \implies W = \sqrt{\frac{8}{3p}} = \frac{4}{3}\sqrt{\frac{3}{2p}}$$

- BW = $\frac{3}{4}$ * W * MSS / RTT $BW = \frac{MSS}{RTT\sqrt{\frac{2p}{3}}}$

Débit TCP



• Est-ce équitable? Bien sur! "RTT fair".

Problèmes d'équité TCP

- De multiples flux TCP partageant un lien du goulot d'étranglement n'obtiennent pas nécessairement le même débit.
 - Facteurs comme RTT, petites différences de timouts, et instants de démarrage...affectent le partage de débit.
 - Spécifiquement le ratio entre les débits se stabilise.
- Modifier l'implantation du mécanisme de contrôle de congestion change l'agressivité de TCP et modifie la part de débit attribuée à chaque source.
 - Affectant l'"équité" relative aux autres sources
 - Changeant les timeouts, en ajoutant ou en diminuant certaines caractéristiques, ...
- Les utilisateurs peuvent prendre plus de débit en utilisant des flux parallèles.
 - Chaque flux obtient un partage du débit, favorisant les utilisateurs utilisant plusieurs flux par rapport à ceux utilisant un seul flux.

Partage équitable Max-Min

- Sur chaque lien, les flux sont divisés en deux groupes.
 - Les flux pour lesquels le goulot d'étrangement se situe sur un autre lien
 - Ceux pour lesquels le goulot d'étrangement se situe sur ce lien
- Le partage équitable max-min du débit R_{fair} d'un réseau est définit comme suit:
 - Les flux contraints par ce lien ont un débit r = R_{fair}
 - Les flux contraints par un autre lien ont un débit r, où
 - $r < R_{fair}$
 - r est le débit max-min de partage équitable du lien goulot d'étranglement
- Utilisé dans ATM:
 - Utilisant un feedback multi-valué binaire
 - L'Algorithme doit être distribué et adaptatif!

Exemple de partage équitable Max-Min

$$r_{\text{fair}} = \frac{C - \sum_{\text{else}} r_i}{n_{\text{here}}}$$

Considérons des liens de 10 Mbs


Plan

- Équité
- Qualité de Service
- Ingénierie de Trafic

Qu'est ce que la QoS?

- Internet actuel supporte un service « best effort » de délivrance de paquets
 - Suffisant pour la plupart des applications, mais quelques applications nécessitent ou peuvent bénéficier de « meilleurs » niveaux de service
- "Meilleure" qualité de service peut signifier la donnée de bornes sur un ou plusieurs paramètres.
 - Débit: transfert rapide de données, vidéo
 - Délais, gigue: téléphonie
 - Perte de paquets, taux d'erreurs binaires: services interactifs
- Peut signifier que l'utilisateur obtienne un "meilleur" traitement.
 - Mais aucune garantie (absolue) n'est donnée

Performance versus Satisfaction




Qualité de Service

- Définition classique de l'équité : traiter tous les utilisateurs pareillement
 - Par exemple, max-min fairness: tous les utilisateurs partageant le même lien goulot d'étranglement obtiennent le même débit.
- QoS: traiter les utilisateurs différemment.
 - Par exemple, quelques utilisateurs obtiennent des garanties de débit, alors que d'autres utilisent un service best effort
- Les deux ne sont pas contradictoires
 - Tout sauf être égal, les utilisateurs sont traités pareillement
 - Un traitement inégal est fondé sur des politiques:
 - Politiques administratives : rang ou position
 - Politiques économiques : payement supplémentaire pour un traitement préférentiel

Comment fournir une QoS?

- Le contrôle d'admission (CAC) limite le nombre d'utilisateurs.
 - On ne peut donner de garanties si le nombre d'utilisateurs partageant les mêmes ressources (débit) est trop important.
 - Par exemple, réseaux téléphoniques commutés tonalité occupé
 - Implique le rejet potentiel de la requête pour un service
- Le renforcement du trafic (Policing) limite la façon avec laquelle les utilisateurs injectent du trafic fondé sur des contraintes prédéfinies
 - S'assurer que les utilisateurs respectent leurs contrats de trafic
 - Les données injectée en dehors du contrat peuvent être rejetées (à l'entrée du réseau) ou peuvent être envoyées avec une priorité plus faible.
- L'ordonnancement (Scheduling) supporté dans les routeurs garantie que les utilisateurs obtiennent le partage du débit
 - Encore une fois, fondé sur des bornes pré négociées

Modèle de réseau à QoS



Déploiement de la QoS

Le déploiement de la QoS nécessite:

- 1. La définition d'architectures à QoS
- 2. La mise en place de mécanismes de QoS
- 3. L'utilisation de protocoles à QoS

Quelques méchanisms simples de QoS

- Classification :
 - Filtres de paquets
- Scheduling:
 - FIFO First In First Out
 - PQ Priority Queue (avec priorité)
 - WFQ Weighted fair Queueing (avec pondération)
- Traffic enforcement :
 - Leaky buckets (sauts percés)
 - Shapers versus meters
- Admission control.


Plan

- Équité
- Qualité de Service
- Ingénierie de Trafic

Ingénierie de trafic

- Gestion exercée à un niveau flux ou agrégat de paquets
- Répartition des flux dans le réseau afin de parvenir à une utilisation efficace des ressources (débit)
- Les algorithmes de plus court chemin pour routage d'un flux donné n'est plus suffisant.
 - Ne tient pas compte des besoins du flux, par exemple, en terme de débit
 - Ne tient pas compte de la concurrence entre différents flux
- Doit tenir compte de demandes agrégées de différent flux

Ingénierie de trafic : Exemple



Shortest path routing congests link 4 to 8 Better flow allocation distributes flows more uniformly

Pourquoi MPLS?

- Les circuits sont (parfois) utiles
 - Le routage IP conventionnel sélectionne un chemin, ne permet pas un choix de route, la commutation est fondée uniquement sur l'adresse de la destination
 - La commutation de label permet une flexibilité au niveau du routage
- L'ingénierie de trafic: établit plusieurs chemins séparés afin de tenir compte des besoins en terme de performance des flux de trafic agrégés
- Les « Labels » permettent une commutation plus rapide


Déploiement de QoS dans une architecture TCP/IP – Cas de l'Internet Actuel

Service de type « Best-Effort »

- Architecture d'Internet classique fondée sur une seule classe de service « best-effort »
 - Même traitement pour tous les paquets (tous les utilisateurs, toutes les applications)
 - Aucune garantie
 - Services fournis = ce que peut fournir le réseau à l'instant T
- Le réseau doit fournir une meilleur qualité de service à certains paquets?
 - Pourquoi?
 - Pourquoi pas?

Qualité de Service (QoS)

- Fournir un service de communication efficace : une vue anticipée
- Catégories de service : Débit, Latence, Gigue, Pertes,...
- Si affectées par la congestion: le service devient Best-effort
- Autres considérations
 - La performance de bout en bout est une accumulation de performances de proche en proche



- Service fournis au niveau flux (Flow Level Based Service)
 - Flux = séquence de paquets partageant les mêmes caractéristiques de service
- Pourquoi pas au niveau paquet?
 - Complexité,
 - Adaptation (des applications, des utilisateurs, ...)
 - Validité des modèles de trafic

Exemple de problème de niveau réseau: congestion

- Comment traiter la congestion ?
 - A quel niveau?
- 3 facteurs importants
 - Performance de l'application
 - Débits requis pour assurer la performance
 - Complexité / Coût des mécanismes nécessaires

Deux visions différentes

| Visions | Conservatrice | Progressiste |
|-----------|---|--|
| Idées | Ne pas changer l'architecture IP | L'architecture réseau doit évoluer |
| Arguments | Les ressources doivent être suffisantes | Il y aura toujours un manque récurrent de ressources réseau → La pénurie doit être gérée |
| Approche | Approche de bout en bout Amélioration du service par les hôtes - Adaptation des applications - Contrôle applicatif | Les protocoles de transport ne suffisent pas. Le réseau doit fournir des services – de délai – de débit |
| Solutions | Dimensionnement du réseau Augmenter la capacité de transfert: Supports, Routeurs Prédire le trafic: Ingénierie de trafic | Gestion des ressources Comment ? IntServ/RSVP DiffServ |
| | Aucur | sont moins coûteuses? ne certitude! vs. « small and smart » |

Comment fournir un meilleur service?

- Routage vs Commutation
- Ordonnancement vs Rejet
 - Ordonnancement avec priorités
 - Les paquets les plus favorisés obtiennent les plus faibles délais
 - Rejet avec priorités
 - Les paquets les plus favorisés obtiennent le plus faible taux de perte
- Service Relatif vs Service Absolu
 - Les mécanismes avec priorités ne peuvent donner des garanties globales (absolues) que si la charge globale est régulée

Du service relatif au service absolu

Service relatif

- Rendre un meilleur service à une classe de trafic signifie dégrader le service pour les autres classes de trafic
- Garantie par classe

Service global


- Garantie à une granularité fine (sur la base de flux)
- Contrôle d'admission par flux requis (réservations)
- Changement philosophique majeur
 - L'admission par flux est un changement drastique de l'Internet


Réservation vs Best-effort


- Question de base: Que devons nous faire?
 - Accepter tous les flux (BE)?
 - Refuser certains flux afin de préserver le service pour les flux acceptés (R)?
- Comment pouvons nous décider ?
 - Lequel des deux choix permet aux applications une meilleur performance?
- La modélisation des performances au niveau Application
 - Ne donne pas de simples fonctions de délai/gigue/perte
 - Dépend de la perception de l'utilisateur: e. x., qualité de l'image, etc.
 - Dépend du comportement adaptif des applications
 - Adaptation du débit d'émission
 - Adaptation du codage (pour masquer les erreurs)
 - Adaptation des points de synchronisation (playback point)
 - Caractérisée par relation de dépendance entre la performance et le débit

Classes d'Applications

- Applications "Elastic": transfert de données
 - Tolérantes aux délais
 - Tolérantes à la perte
- Applications temps réel (RT "Real-Time"): media streaming
 - Rigides
 - Ne peuvent tolérer aux pannes/distorsions
 - Ne peuvent placer des points de synchronisation
 - Adaptatives
 - Tolérantes aux pannes
 - Peuvent déplacer les points de synchronisation
 - Point de synchronisation ou ("playback point")
 - Récepteur prend le temps de traiter le contenu en play back







Quelle est la meilleure approche?

- Deux Options:
 - (1) permettre à tous les flux d'utiliser le lien (BE)
 - (2) limiter les utilisations (R)


- Laquelle est la plus efficace? (la plus utile)
 - Elastic: BE est la meilleure (utilité concave)
 - RT: R est la meilleure (convexe autour de l'origine)
 - Rigide: évident
 - Adaptative: seulement de petites régions de convexité

Comment fournir une QoS?

- Réservation de Ressources en fonction des flux
 - → Absorption de la Congestion
- Mener un ensemble d'actions « salutaires »
 - Garder le flux à gauche du point d'inflexion
 - → Évitement de la congestion
- Pour quelles applications ?
 - Les applications capables de prédire leurs débit d'émission
 - Media Streaming
 - Les applications real-time rigides
 - Soit fonctionnent sans aucun problème durant toute la session soit ne fonctionnent pas du tout

Composants de la QoS (1)

Modèle simple (1)



Solution

- Distinguer les paquets des deux flux
 - → Donner une priorité aux paquets du média continu
- Traiter les paquets en fonction de leur contrainte de service
- Éviter les interactions entre les flux: Isoler les flux

Composants de la QoS (2)


- 1er Composant : Classification
 - Le routeur doit pouvoir distinguer les différentes classes de service
 - Classification faite en fonction d'une marque dans le paquet
- 2^{ième} Composant : Réservation
 - Isoler une classe par rapport à une autre
 - Réservation de débit
 - Descripteur de trafic
 - Sous contrainte
 - Utilisation des ressources le plus efficacement possible

Et si le flux à contrainte temporelle émet plus que prévu ?

- 3^{ième} Composant : Contrôle de trafic (dit « d'accès »)
 - Surveillance et remise en forme
 - A l'entrée du réseau

Composants de la QoS (3)

- Modèle simple (2)
 - Plus assez de débit, la qualité est dégradée pour les deux flux
 - II vaut mieux bloquer un flux



- 4^{ième} Composant : Contrôle d'admission
 - Signalisation des besoins
- Pour une optimisation des ressources : Routage contraint
 - Choix de la route adaptée aux services requis
 - Répartition du trafic dans le réseau

Contrôle en boucle ouverte

Principe

- 2 phases pour chaque flux (établissement de l'appel, transmission des données)
- Signalisation des besoins et des demandes: Plan de contrôle (ex: RSVP, Reservation Protocol)

Établissement de l'appel

- Négociation des ressources entre la source et le réseau
 - Description du trafic de la source: descripteur de flot
- Le réseau accepte ou refuse l'appel: contrôle d'admission
- Établissement du contrat de trafic: réservation
 - Si la source se conforme à ce contrat alors le réseau garantie l'absence de congestion

Transmission des données

- La source émet son trafic dans la limite des paramètres de sa description
- Le réseau contrôle la conformité de flux de la source: Contrôle d'accès
 - Régulation: remise en forme
 - Surveillance: prélèvement ou marquage
- Actions prises par le réseau pour fournir la QoS au flot
 - Traitement des priorités (ordonnancement, discipline d'attente)

DiffServ (Differentiated Services)


- Objectif: offrir différents niveaux de service
 - Organisés autour de domaines
 - « Edge routers » et « core routers »

Edge routers

- Tirent les paquets en classes (fondé sur une variété de facteurs)
- Exercent du « Traffic Policing/shaping »
- Positionnent les bits (DSCP) dans les entêtes de packet


Core routers

Traitent les paquets (PHB) en utilisant DSCP (PHB : Per Hop Behavior)



IntServ (Integrated Services)

- Objectif: supporter une grande variété de services dans une architecture unique
- Les garanties de service sont de bout en bout sur la base du flux
 - Le flux est une abstraction tenant compte de la QoS
- Les réservations sont faites par les terminaux (end-points)
 - Le réseau ne se soucie par des besoins des applications
 - Réservations faites par les récepteurs
- Les routeurs le long de la route maintiennent un état du flux
 - L'état sert à fournir le service adéquat
 - L'état maintenus par les routeurs sont souvent rafraîchis par les terminaux: Soft-state




IntServ

- Chaque source (flux) décrit ses caractéristiques de trafic et ses besoins en QoS (par exemple, délai de bout en bout) en utilisant RSVP
- Chaque routeur à la réception de ce message ajoute les caractéristiques du flux dans une table (pas de réservation)
- Quand le message arrive à destination, le destinataire indique ses contraintes et envoie un message de réservation de ressources
- On essaye alors de réserver dans chaque routeur le débit et la taille mémoire nécessaires pour garantir les contraintes.


IntServ - Exemple

- Délai et Débit garantis par flux
- Allocation de ressources
 - Contrôle d'admission par flux
- État de chaque flux Chemin Stable




IntServ - Exemple

Scheduling et Gestion de buffer par flux



IntServ - Schéma général



IntServ - Classes de Service

Le service peut être vu comme un contrat entre le réseau et le client: Service de bout en bout

3 classes de Service


- Service Garanti (Applications temps réel)
 - Réseau => Client : borne supérieure sur le délai pour chaque paquet
 - Client => Réseau : pas plus de données envoyées que spécifié
 - Contrôle d'Admission : repose sur une analyse du pire cas
 - Classification/Scheduling par flux
- Charge contrôlée (Contraintes de Délai)
 - Réseau => Client : performance ~ à 1 réseau best-effort peu chargé
 - Client => Réseau : pas plus de données envoyées que spécifié
 - Contrôle d'admission : mesures de trafic agrégé
 - Ordonnancement sur une agrégation de flux possible
- Best-Effort (Applications "élastiques")

Message PATH et RESV

- Message PATH
 - Flowspec: Spécification du Trafic (token bucket)
 - Chaque routeur stocke:
 - L'adresse du noeud précédent
 - Émetteur et son Flowspec
- Message RESV
 - Suit le chemin inverse au message PATH
 - Flowspec + QoS désirée (e.g., queueing delay)
 - Routeur déroule :
 - Contrôle d'admission
 - Met à jour la réservation (quantité de ressources)


Spécification: Token Bucket

- 2 paramètres (r, b)
 - r : débit d'arrivée des jetons
 - b : taille de la file des jetons
- Débit d'arrivée <= R bit/s (e.g., R capacité du lien)
- 1 bit est transmis s'il y a un jeton
- Courbe d'arrivée quantité maximale de bits transmis en une durée t




Réservation de bout en bout

- Quand R reçoit le message PATH il connaît
 - Caractéristique de Trafic (tspec): (r,b,R)
 - Nombre de sauts
- R renvoie cette info + le délai pire cas D qu'il peut supporter dans le message RESV
- Chaque routeur le long du chemin fournit un délai garanti (par saut) et forwarde le message RESV données mises à jour



Réservation pour 1 noeud

- Étant donné (b,r,R) et le délai d
- Allouer le débit r_a et la taille mémoire B_a qui garantisse d



"Soft State"

- Un état est associé à une session et une durée de vie
 - l'état est perdu quand la temporisation expire
- L'émetteur et le récepteur rafraîchissent périodiquement l'état en s'envoyant des messages PATH/RESV et en réarmant les temporisations

Avantage

- Les paquets de signalisation peuvent éventuellement être perdus (pas besoin de transmission fiable)
- S'adapter aux changements de routes

RSVP et le routage

- RSVP est prévu pour fonctionner avec de nombreux protocoles de routage
- Service de routage minimal
 - RSVP demande à l'algorithme de routage dans chaque noeud comment router le message PATH
- Routage à QoS
 - Sélection de route RSVP repose sur les paramètres de QoS
- Routage Explicite

IntServ - Récapitulatif

Avantages :

Définition claire de la QoS et du service

• Inconvénients :


- Une source peut avoir du mal à déterminer ses paramètres de token bucket
- Passage à l'échelle (trop nombreux flux à gérer)
- Fournir un "débit" r impose une politique d'ordonnancement compliquée
- Conclusion : difficultés de déploiement à grande échelle

La différentiation de Services : DiffServ

- Objectif : fournir de la QoS de façon "scalable"
- Principe :
 - Agrégation de flots en classes.
 - Per Hop Behavior :
 - EF (Expedited Forwarding) : délai faible. Cette classe est la plus prioritaire
 - AF (Assured Forwarding): divisée en sous-classes, correspond sensiblement à des niveaux de priorités
 - Best Effort
 - Routeurs servent des classes et plus des flux b scalable
 - Pour émettre du trafic, une source établit un SLA (Service Level Agreement) avec un routeur de bordure
 - Routeurs de bordure et fournisseur de Bande Passante (BB) gère la bande passante, assurant par exemple que le trafic EF ne constitue pas plus de 10 % du débit total.

Differentiated Services (Diffserv)

- Découpages en Domaines
- "Edge routers"
 - Lissage et contrôle par agrégat
 - Marque les paquets (champ TOS d'IPv4) => classes
- "Core routers"
 - Traite les paquets en utilisant le marquage (PHB)



DiffServ

- Plusieurs types de service (reposant sur les PHB)
 - Service Assuré (Olympic décliné en 3 niveaux) utilise AF
 - Service Premium utilise EF
 - Best-Effort
- 2 informations binaires
 - Bit P
 - Bit A

Services Assuré et Prémium


Service Assuré

- Définit 1 profil utilisateur i.e. combien de trafic assuré il peut envoyer dans le réseau (toutes destinations confondues)
- Réseau : fournit un taux de perte inférieur au best-effort
 - En cas de congestion, on perd d'abord les paquets Best-Effort
- Usager : Pas plus de paquets 'service assuré' que son profil
 - Sinon le trafic en excès est déclassé en Best Effort

Service Prémium


- "Tuyau virtuel" entre 1 "ingress" et 1 "egress" router
- Réseau : garantit pas de perte ET faible délai
- Utilisateur : n'envoie pas + que la taille du "tuyau"
 - Trafic en excès retardé et supprimé quand la file déborde

Routeur de bordure




Mesure/Marquage

- Service assuré
- Trafic conforme marqué:
 - Bit A positionné
- Trafic non conforme (en excès) n'est pas marqué
 - Bit A effacé (s'il était positionné) dans chaque paquet ;
 trafic traité comme du best effort




Mesure-Marquage-Lissage

- Service Premium
- Trafic conforme marqué (Bit P positionné)
- Trafic non-conforme retardé / supprimé (buffer plein)




Scheduler

- Utilisé par tous les routeurs
- Pour le service Premium priorité stricte
- Pour le service Assuré RIO (RED with In and Out)
 - Suppression en priorité des paquets non-conformes
 - Pour le trafic non-conforme tenir compte de tous les paquets
 - Pour le trafic conforme ne tenir compte que des paquets conformes




Scheduler

- Trafic envoyé avec une priorité haute
- Trafic assuré passe à travers RIO et est envoyé avec une priorité faible



Contrôle du chemin

- Chaque domaine possède un Bandwidth Broker (BB)
 - Allocation de bande passante entre entrée/sortie
- Réalise le contrôle d'admission pour le domaine
- BB pas facile à implanter
 - Connaissance complète du domaine
 - Goulot d'étranglement ("Single point of failure")



Comparaison


| | Best-Effort | Diffserv | Intserv |
|------------------------|--|--|--|
| Service | Pas d'isolation Pas de guaranties | Isolation et garanties par agrégat | Isolation et garanties par flux |
| portée | Bout en bout | Domaine | Bout en bout |
| Complexité | Pas de setup | Setup à long terme | Setup par flux |
| Passage à l'échelle | ++ (les routeurs ne maintiennent que les tables de routage) | + (routeurs de bordure par agrégat, routeurs internes par PHB) | (chaque routeur maintient l'état de chaque flux) |

Signaling protocol: RSVP

- Goal:
 - Performs signaling to set up reservation state for a session
- Signaling on session basis
 - A session is a simplex data flow sent to a unicast or a multicast address, characterized by
 - <IP dest, protocol number, port number>
 - Multiple senders and receivers can be in same session
- Things to notice
 - Receiver initiated reservation
 - Decouple routing from reservation

RSVP: Principe

- La signalisation est constituée d'un flux de messages path et resv
 - Pas de réservation pour ce flux
 - Remise sans garantie et non acquittée




- Chaque routeur RSVP traversé par un flux RSVP mémorise un état de ce flux
- Soft state
 - Notion de contexte applicatif
 - Rafraîchi par les messages resv
 - Après un certain délai L de non réception, l'état est détruit
- Libération immédiate de la réservation
 - Messages teardown (démolition)

PATH and RESV messages

- PATH message
 - specifies source traffic characteristics (Tspec)
 - Use token bucket
 - Set up the path state each router including the address of previous hop
 - Route Pinning
- RESV message
 - Specifies the reservation style, QoS desired (RSpec)
 - Source traffic characteristics (from PATH)
 - Filter specification, i.e., what senders can use reservation
 - Based on these routers perform reservation
 - Set up the reservation state at each router

How it works



En résumé

- Des garanties de services sont fournies si le flot est contraint et que le service assure un niveau minimum
- Un service de QoS fonctionne en boucle ouverte
- Le débit se définit avec une sporadicité
 - Contrôle du débit avec un leacky bucket/token bucket
- Usage pour l'Internet bloqué
 - Contrôle d'admission
 - Complexité des mécanismes
 - Coût des mécanismes par rapport à la bande passante