13 - Analisi di Bilancio - Indici Sintetici

Indice: Index

Economia: Economia

Calcolo di indicatori/indici che interpretano i risultati ottenuti durante l'anno Non riusciamo a capire solo tramite queste voci se l'impresa ha agito in modo corretto e non capiamo cosa andare a migliorare

L'analisi di Stato Patrimoniale e Conto Economico permette di estrarre informazioni sulle capacità reddituale dell'impresa, la sua capacità di ripagare i debiti


Categorie

- Reddituali: capacità dell'azienda di generare reddito in tutti i suoi punti di vista
- Liquidità: dimostra quanto l'impresa è veloce a trasformare le risorse in liquidità
- Finanziari e Patrimoniali: indica la solidità finanziaria e patrimoniale
 Parliamo di indicatori assoluti(valore in euro) e relativi(valore in una frazione, è una percentuale)

Indici Reddituali

Misurano la profittualità dell'impresa

L'indicatore principale è il ROE. Può essere scomposto in vari indici



Return On Equity(ROE)

Capacità dell'impresa di generare profitto per i suoi azionisti

13 - Analisi di Bilancio - Indici Sintetici

$$ROE = \frac{\text{Utile d'esercizio}}{PatrimonioNetto}$$

Fa riferimento a tutte le gestioni dell'impresa e rappresenta la remunerazione percentuale del capitale conferito degli azionisti

Return on Investment (ROI)

$$ROI = rac{EBIT(UtileOperativo)}{CapitaleInvestito} = rac{EBIT}{Debito + Equity}$$

Indicatore della redditività della gestione operativa

Misura la capacità dell'azienda di generare profitti nell'attività di trasformazione degli input in output

Return On Debt(ROD)

$$ROD = r = \frac{|OneriFinanziari|}{DebitoFinanziario}$$

Costo medio del capitale di debito

Indica l'onere percentuale medio che l'impresa paga per reperire capitali presso fonti di finanziamento esterne

Possiamo utilizzare sia solo i debiti finanziari oppure il totale delle passività

Meglio avere un ROD basso perché indica che ho un debito molto alto, non indica la mia capacità di ripagare i miei debiti

Non c'è un' unico modo per il calcolo degli indicatori dunque l'impresa può decidere come calcolarli

Deve essere sempre interpretato con il Rapporto di leva


Rapporto di Leva(D/E)

$$D/E = rac{Debito}{PatrimonioNetto}$$

Rappresenta come sono sbilanciato tra le fonti di bilanciamento

Formula della leva finanziaria(Indica come è composto il ROE)

- Semplificata: ROE = ROI + D/E * (ROI ROD), assumo di non avere tasse e di non avere capitale per gestione straordinaria
- In presenza di tasse: ROE = (1-t) (ROI + D/E (ROI ROD)), assumo di non avere gestione straordinaria, ma (1-t) rappresenta l'onere verso lo stato



Partiamo da una ordinata all'origine poiché quando D/E si annulla rimane solo il ROI, per il resto la formula assume andamento rettilineo

Se ROI - ROD > 0 la retta ha andamento crescente(Effetto Leva positivo)

Se ROI - ROD > 0 la retta ha andamento decrescente(Effetto Leva negativo)

Se D/E aumenta D aumenta/E diminuisce(Anche se mi sto indebitando aumento la mia redditività, non devo esagerare però perché per gli investitori sono rischioso oppure il costo del capitale è elevato e non riesco a ripagare i debiti(La curva si appiattisce o, nel caso peggiore, se il ROD aumenta troppo provoca un crollo vertiginoso del ROE)))

Altri Indici Reddituali: La scomposizione del ROI

$$ROI = ROS + RA$$

Return On Sales(ROS)

$$ROS = \frac{EBIT}{ValoreDellaProduzione}$$

Indicatore dell'efficienza del mio processo produttivo

Misura la percentuale del valore dell'output che non viene consumato dalla remunerazione produttiva(Valore ottenuto che non viene riassorbita dai costi di produzione)

Rotazione dell'Attivo

$$RA = rac{ValoreDellaProduzione}{Debito + Equity}$$

Indica il peso del capitale investito sul valore della produzione, misura la produttività del capitale

Altri indici reddituali: la scomposizione di ROS e RA

Per il ROS controllo quanto un costo va ad incidere sul valore della produzione:

EBIT = Valore della produzione – acquisti materie prime – costi del lavoro – ammortamenti = Valore aggiunto lordo – costi del lavoro – ammortamenti

Stessa cosa vale per il RA: basta scomporre il capitale investito nelle voci dell'attivo(Voci più usate):

Rotazione delle Scorte: capacità di rinnovare il magazzino

- Rotazione delle Immobilizzazioni; capacità di far roteare le risorse materiali
- Tempo medio di Incasso Crediti: tempo concesso ai clienti per pagare i processi finiti(Uso Crediti Commerciali/D+E)

Indici di Liquidità

Possiamo avere indicatori di breve periodo e di lungo periodo(Capacità dell'impresa di ripagare i debiti sul breve/lungo periodo)

Ci concentreremo du due indici di breve periodo

Rapporto Corrente(CR)

$$CR = \frac{Attivit\`{a}Correnti}{Passivit\`{a}Correnti}$$

Se il denominatore è maggiore del numeratore vuol dire che sono capace di ripagare i miei debiti nel breve periodo

- SE CR < 1 è un problema poiché abbiamo più debiti che ricchezze nei 12 mesi(Necessari per ripagare i debiti correnti)
- SE CR > 1 va bene
- Se CR >> 1 no sono troppo lungimirante, potrei fare degli investimenti
 Test Acido

$$AT = rac{Attivit\`{a}Correnti - Rimanenze}{Passivit\`{a}Correnti}$$

Misura più prudente del Rapporto Corrente

Fa capire se ho abbastanza attività correnti senza il magazzino per ripagare le attività correnti

- Se AT < 1 sono insolvente verso i miei debitori
- Se AT > 1 va bene
- SE AT >> 1 (4, 5, 6 etc...) non va bene poiché sto sprecando risorse

Cash Flow

$$CashFLow = Utile + CostiNonCash$$

Indice sul lungo periodo che indica se l'impresa è in grado di autofinanziarsi per coprire i debiti finanziari

Indici di struttura finanziaria

Quoziente di dipendenza finanziaria

$$\frac{Debito}{TotaleAttivo}$$

Ci fa capire quanto i mezzi di terzi finanzia il totale dell'attivo. Più è alto più la quota di debito che mi finanzia è alta

- Se valore < 0.3 significa che il debito come finanziamento è piccolo(Sono Sovracapitalizzato)
- Se 0.3 < valore < 0.6 sono nello stato migliore in cui sto investendo per migliorare la mia azienda senza indebitarmi troppo
- Se valore > 0.6 sono Sottocapitalizzato, cioè le mie ricchezze dipendono da debiti
 Quoziente di autonomia finanziaria

$\frac{PatrimonioNetto}{TotaleAttivo}$

Ci fa capire quanto i mezzi propri finanziano il totale dell'attivo. Più è alto più la quota di debito che mi finanzia è bassa

- Se valore < 0.3 significa che il mio capitale dipende molto dal debito(Sono Sottocapitalizzato)
- Se 0.3 < valore < 0.6 sono nello stato migliore in cui sto investendo per migliorare la mia azienda senza indebitarmi troppo
- Se valore > 0.6 sono Sopracapitalizzato, cioè ho poco debito
 Solidità patrimoniale

$\frac{PatrimonioNetto}{CapitaleSociale}$

Pesa il patrimonio netto rispetto al capitale sociale Può essere >= 1, più si allontana da uno più la mia impresa è grande e sta generando valore

Pro

- Permettono di avere una visione completa su tutte le attività dell'impresa
- Misurabile: abbiamo tutti gli indicatori su cui possiamo fare calcoli

Contro

- Ridotta Tempestività: sono aggiornati ogni 12 mesi
- Basso Orientamento al Lungo Periodo: mi fa ragionare su un lungo periodo che non si esaurisce ai 12 mesi successivi, ma non tiene neanche conto di lassi di tempo di 5-6 anni