AF_XDP 协议

1. 简介

AF_XDP是一个协议族(例如AF_NET),主要用于高性能报文处理。

通过XDP_REDIRECT可以将报文重定向到其他设备发送出去或者重定向到其他的CPU继续进行处理。 而AF_XDP则利用 bpf_redirect_map()函数,实现将报文重定向到用户态一块指定的内存中。

使用普通的 socket() 系统调用创建一个AF_XDP套接字(XSK)。每个XSK都有两个ring:

- RX RING
- TX RING

套接字可以在 RX RING 上接收数据包,并且可以在 TX RING 环上发送数据包。

这些环分别通过 setockopts() 的 XDP_RX_RING 和 XDP_TX_RING 进行注册和调整大小。每个 socket 必须至少有一个这样的环。


RX或TX描述符环指向存储区域(称为UMEM)中的数据缓冲区。RX和TX可以共享同一UMEM,因此不必在RX和TX之间复制数据包。

1.1 UMEM

UMEM有两个 ring:


- FILL RING
- COMPLETION RING

应用程序使用 FILL RING 向内核发送可以承载报文的 addr (该 addr 指向UMEM中某个chunk),以供内核填充RX数据包数据。每当收到数据包,对这些 chunks 的引用就会出现在RX环中。另一方面,COMPLETION RING包含内核已完全传输的 chunks 地址,可以由用户空间再次用于 TX 或 RX。



1.2 Ring

ring是一个固定长度的数组,并且同时拥有一个生产者和一个消费者,生产者向数组中逐个填写数据,消费者从数组中逐个读取生产者填充的数据,生产者和消费者都用数组的下标表示,不断累加,像一个环一样不断重复生产然后消费的动作,因此得名ring。



AF_XDP socket不再通过 send()/recv()等函数实现报文收发,而是通过直接操作ring来实现报文收发。

1. FILL RING

fill_ring 的生产者是用户态程序,消费者是内核态中的XDP程序;

用户态程序通过 fill_ring 将可以用来承载报文的 UMEM frames 传到内核,然后内核消耗 fill_ring 中的元素(后文统一称为 desc),并将报文拷贝到desc中指定地址(该地址即UMEM frame的地址);

2. COMPLETION RING

completion_ring 的生产者是XDP程序,消费者是用户态程序;

当内核完成XDP报文的发送,会通过 completion_ring 来通知用户态程序,哪些报文已经成功发送,然后用户态程序消耗 completion_ring 中 desc(只是更新consumer计数相当于确认);

3. RX RING

rx_ring的生产者是XDP程序,消费者是用户态程序;

XDP程序消耗 fill_ring,获取可以承载报文的 desc并将报文拷贝到desc中指定的地址,然后将desc填充到 rx_ring 中,并通过socket IO机制通知用户态程序从 rx_ring 中接收报文;

4. TX RING

tx_ring的生产者是用户态程序,消费者是XDP程序;

用户态程序将要发送的报文拷贝 tx_ring 中 desc指定的地址中,然后 XDP程序 消耗 tx_ring 中的 desc,将报文发送出去,并通过 completion_ring 将成功发送的报文的desc告诉用户态程序;

2. Code

2.1 UMEM

2.1.1 创建AF_XDP的socket

```
代码块
1 xsk_fd = socket(AF_XDP, SOCK_RAW, 0);
```

2.1.2 为UMEM申请内存

上文提到UMEM是一块包含固定大小chunk的内存,可以通过malloc/mmap/hugepages申请。 下文大部分代码出自kernel samples。

```
代码块

1 bufs = mmap(NULL, NUM_FRAMES * opt_xsk_frame_size,

2 PROT_READ | PROT_WRITE,

3 MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS | opt_mmap_flags, -1, 0);

4

5 if (bufs == MAP_FAILED) {
    printf("ERROR: mmap failed\n");
    exit(EXIT_FAILURE);

8 }
```

2.1.3 向AF XDP socket注册UMEM

```
代码块

1 struct xdp_umem_reg mr;memset(&mr, 0, sizeof(mr));

2 mr.addr = (uintptr_t)umem_area; // umem_area即上面通过mmap申请到内存起始地址
```

```
mr.len = size;
mr.chunk_size = umem->config.frame_size;
mr.headroom = umem->config.frame_headroom;
mr.flags = umem->config.flags;
err = setsockopt(umem->fd, SOL_XDP, XDP_UMEM_REG, &mr, sizeof(mr));
if (err) {
    err = -errno;
    goto out_socket;
}
```

其中xdp_umem_reg结构定义在 usr/include/linux/if_xdp.h中:

```
代码块

1 struct xdp_umem_reg {
2    __u64 addr; /* Start of packet data area */
3    __u64 len; /* Length of packet data area */
4    __u32 chunk_size;
5    __u32 headroom;
6    __u32 flags;
7 };
```

成员解析:

- addr就是UMEM内存的起始地址;
- len是整个UMEM内存的总长度;
- chunk_size就是每个chunk的大小;
- headroom,如果设置了,那么报文数据将不是从每个chunk的起始地址开始存储,而是要预留出headroom大小的内存,再开始存储报文数据,headroom在隧道网络中非常常见,方便封装外层头部;
- flags, UMEM还有一些更复杂的用法,通过flag设置,后面再进一步展开;

2.2 Ring

通过 setsockopt() 设置 FILL/COMPLETION/RX/TX ring的大小

这个过程相当于创建,不设置大小的ring是没有办法使用的

FILL RING 和 COMPLETION RING是UMEM必须,RX和TX则是 AF_XDP socket二选一的,例如 AF XDP socket只收包那么只需要设置RX RING的大小即可。

```
代码块
1 err = setsockopt(umem->fd, SOL_XDP, XDP_UMEM_FILL_RING,
```

```
&umem->config.fill_size,
                  sizeof(umem->config.fill_size));
3
    if (err) {
 4
 5
         err = -errno;
         goto out_socket;
 7
    err = setsockopt(umem->fd, SOL_XDP, XDP_UMEM_COMPLETION_RING,
 8
                  &umem->config.comp_size,
9
10
                  sizeof(umem->config.comp_size));
11
    if (err) {
         err = -errno;
12
         goto out_socket;
13
    }
14
```

上述操作相当于创建了 FILL RING 和 和 COMPLETION RING,创建ring的过程主要是初始化 producer 和 consumer 的下标,以及创建ring数组。

问题来了:

上文提到,用户态程序是 FILL RING 的生产者和 CONPLETION RING 的消费者,上面2个 ring 的创建是在内核中创建了 ring 并初始化了其相关成员。那么用户态程序如何操作这两个位于内核中的 ring 呢?所以接下来我们需要将整个 ring 映射到用户态空间。

2.2.1 FILL RING

第一步是获取内核中ring结构各成员的偏移,因为从5.4版本开始后,ring结构中除了 producer、consumer、desc外,又新增了一个flag成员。

所以用户态程序需要先获取 ring 结构中各成员的准确便宜,才能在mmap() 之后准确识别内存中各成员位置。

```
代码块

1    err = xsk_get_mmap_offsets(umem->fd, &off);

2    if (err) {
        err = -errno;
        goto out_socket;
    }
```

xsk_get_mmap_offsets() 函数主要是通过getsockopt函数实现这一功能:

```
代码块

1 err = getsockopt(fd, SOL_XDP, XDP_MMAP_OFFSETS, off, &optlen);if (err)return err;
```

一切就绪,开始将内核中的 FILL RING 映射到用户态程序中:

```
代码块
     map = mmap(NULL, off.fr.desc + umem->config.fill_size * sizeof(__u64),
                PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED | MAP_POPULATE, umem->fd,
 2
                XDP_UMEM_PGOFF_FILL_RING); if (map == MAP_FAILED) {
 3
             err = -errno;
 5
             goto out_socket;
 6
    umem->fill = fill;
 7
    fill->mask = umem->config.fill_size - 1;
 8
 9
    fill->size = umem->config.fill_size;
10
    fill->producer = map + off.fr.producer;
    fill->consumer = map + off.fr.consumer;
11
12
    fill->flags = map + off.fr.flags;
    fill->ring = map + off.fr.desc;
13
    fill->cached_cons = umem->config.fill_size;
14
```

上面代码需要关注的一点是 mmap() 函数中指定内存的长度——off.fr.desc + umem->config.fill_size * sizeof(__u64), umem->config.fill_size * sizeof(__u64)没什么好说的,就是ring数组的长度,而 off.fr.desc 则是ring结构体的长度,我们先看下内核中ring结构的定义:

这是没有flag的定义,无伤大雅。这里desc的地址其实就是ring数组的起始地址了。而off.fr.desc是 desc相对 ring 结构体起始地址的偏移,相当于结构体长度。

用一张图来看下ring所在内存的结构分布:



umem->fill 是用户态程序自定义的一个结构体,其成员 producer、consumer、flags、ring都是指针,分别指向实际ring结构中的对应成员,umem->fill中的其他成员主要在后面报文收发时用到,起辅助作用。

2.2.2 COMPLETION RING

跟上面 FILL RING 的映射一样

```
代码块
     map = mmap(NULL, off.cr.desc + umem->config.comp_size * sizeof(__u64),
 1
 2
                        PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED | MAP_POPULATE, umem->fd,
 3
                        XDP_UMEM_PGOFF_COMPLETION_RING);
     if (map == MAP FAILED) {
 4
 5
             err = -errno;
 6
             goto out_mmap;
 7
     }
 8
 9
     umem->comp = comp;
     comp->mask = umem->config.comp_size - 1;
10
11
     comp->size = umem->config.comp_size;
     comp->producer = map + off.cr.producer;
12
     comp->consumer = map + off.cr.consumer;
13
     comp->flags = map + off.cr.flags;
14
15
     comp->ring = map + off.cr.desc;
```

2.2.3 RX/TX Ring

这里和 FILL RING 以及 COMPLETION RING的做法基本完全一致:

```
代码块
    if (rx) {
             err = setsockopt(xsk->fd, SOL_XDP, XDP_RX_RING,
 2
                              &xsk->config.rx_size, sizeof(xsk->config.rx_size));if
 3
     (err) {
 4
                     err = -errno;
 5
                     goto out_socket;
 6
 7
     }if (tx) {
             err = setsockopt(xsk->fd, SOL_XDP, XDP_TX_RING,
 8
                              &xsk->config.tx_size, sizeof(xsk->config.tx_size));if
 9
     (err) {
10
                     err = -errno;
11
                     goto out_socket;
12
             }
13
     err = xsk_get_mmap_offsets(xsk->fd, &off);if (err) {
14
15
          err = -errno;
             goto out_socket;
16
17
     }
18
     if (rx) {
             rx_map = mmap(NULL, off.rx.desc +
19
                           xsk->config.rx_size * sizeof(struct xdp_desc),
20
21
                           PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED | MAP_POPULATE,
```

```
22
                            xsk->fd, XDP_PGOFF_RX_RING);if (rx_map == MAP_FAILED) {
23
                     err = -errno;
                     goto out_socket;
24
25
             rx->mask = xsk->config.rx size - 1;
26
             rx->size = xsk->config.rx_size;
27
             rx->producer = rx_map + off.rx.producer;
28
29
             rx->consumer = rx_map + off.rx.consumer;
30
             rx->flags = rx_map + off.rx.flags;
31
             rx->ring = rx_map + off.rx.desc;
32
     xsk->rx = rx;
33
     if (tx) {
34
             tx_map = mmap(NULL, off.tx.desc +
35
                            xsk->config.tx_size * sizeof(struct xdp_desc),
36
37
                            PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED | MAP_POPULATE,
38
                           xsk->fd, XDP_PGOFF_TX_RING);if (tx_map == MAP_FAILED) {
39
                     err = -errno;
                     goto out_mmap_rx;
40
41
42
             tx->mask = xsk->config.tx_size - 1;
             tx->size = xsk->config.tx size;
43
             tx->producer = tx_map + off.tx.producer;
44
45
             tx->consumer = tx_map + off.tx.consumer;
             tx->flags = tx_map + off.tx.flags;
46
             tx->ring = tx_map + off.tx.desc;
47
             tx->cached_cons = xsk->config.tx_size;
48
49
     xsk->tx = tx;
50
```

调用bind()将AF_XDP socket绑定的指定设备的某一队列

```
代码块
            sxdp.sxdp_family = PF_XDP;
1
2
            sxdp.sxdp_ifindex = xsk->ifindex;
            sxdp.sxdp_queue_id = xsk->queue_id;
3
4
            sxdp.sxdp_flags = xsk->config.bind_flags;
            err = bind(xsk->fd, (struct sockaddr *)&sxdp, sizeof(sxdp));if (err) {
5
6
                    err = -errno;
7
                    goto out_mmap_tx;
            }
8
```

2.3 内核态

相比用户态程序的一堆操作,内核态XDP程序看起来要简单的多。

XDP程序利用 bpf_reditrct() 函数可以将报文重定向到其他设备发送出去或者重定向到其他CPU继续处理,后来又发展出了bpf_redirect_map()函数,可以将重定向的目的地保存在map中。AF_XDP 正是利用了 bpf_redirect_map() 函数以及 BPF_MAP_TYPE_XSKMAP 类型的 map 实现将报文重定向到用户态程序。

2.1 创建BPF_MAP_TYPE_XSKMAP类型的map

该类型map的key是网口设备的queue_id,value则是该queue上绑定的AF_XDP socket fd,所以通常需要为每个网口设备各自创建独立的map,并在用户态将对应的queue_id->xsk_fd存储到map中。

bpf_create_map_name参数详解:

- BPF_MAP_TYPE_XSKMAP, map类型
- "xsks_map",map的名字
- sizeof(int),分别指定key和vlue的size
- max_queues, map大小
- 0, map_flags

2.2 XDP程序代码

```
代码块

1  /* This is the C-program:

2  * SEC("xdp_sock") int xdp_sock_prog(struct xdp_md *ctx)

3  * {

4  * int index = ctx->rx_queue_index;

5  *

6  * // A set entry here means that the correspnding queue_id

7  * // has an active AF_XDP socket bound to it.

8  * if (bpf_map_lookup_elem(&xsks_map, &index, 0);

9  * return bpf_redirect_map(&xsks_map, index, 0);
```

```
10 MR 1887 *

11 * return XDP_PASS;

12 * }

13 */

Sphinx SHI MR 1887

Sphinx SHI MR 1887
```

是不是非常的简单,真正的redirect操作只有一行代码。

2.3 XDP程序的加载

```
代码块
     static int xsk_load_xdp_prog(struct xsk_socket *xsk)
 2
     {
 3
         static const int log_buf_size = 16 * 1024;
         char log_buf[log_buf_size];
 4
         int err, prog_fd;
 5
         /* This is the C-program:
 6
         * SEC("xdp_sock") int xdp_sock_prog(struct xdp_md *ctx)
 7
 8
 9
               int index = ctx->rx_queue_index;
10
               // A set entry here means that the corresponding queue id
11
               // has an active AF_XDP socket bound to it.
12
               if (bpf map lookup elem(&xsks map, &index))
13
                   return bpf_redirect_map(&xsks_map, index, 0);
14
15
               return XDP PASS;
16
17
         *507
18
         struct bpf_insn prog[] = {/* r1 = *(u32 *)(r1 + 16) */}
19
20
                 BPF_LDX_MEM(BPF_W, BPF_REG_1, BPF_REG_1, 16), /* *(u32 *)(r10 - 4)
     = r1 */
                 BPF_STX_MEM(BPF_W, BPF_REG_10, BPF_REG_1, -4),
21
                 BPF_MOV64_REG(BPF_REG_2, BPF_REG_10),
22
                 BPF_ALU64_IMM(BPF_ADD, BPF_REG_2, -4),
23
24
                 BPF_LD_MAP_FD(BPF_REG_1, xsk->xsks_map_fd),
25
                 BPF_EMIT_CALL(BPF_FUNC_map_lookup_elem),
                 BPF_MOV64_REG(BPF_REG_1, BPF_REG_0),
26
                 BPF_MOV32_IMM(BPF_REG_0, 2), /* if r1 == 0 goto +5 */
27
                 BPF_JMP_IMM(BPF_JEQ, BPF_REG_1, 0, 5), /* r2 = *(u32 *)(r10 - 4) */
28
                 BPF_LD_MAP_FD(BPF_REG_1, xsk->xsks_map_fd),
29
                 BPF_LDX_MEM(BPF_W, BPF_REG_2, BPF_REG_10, -4),
30
                 BPF_MOV32_IMM(BPF_REG_3, 0),
31
32
                 BPF_EMIT_CALL(BPF_FUNC_redirect_map), /* The jumps are to this
     instruction */
33
                 BPF_EXIT_INSN(),
```

```
34
         };
35
         size_t insns_cnt = sizeof(prog) / sizeof(struct bpf_insn);
36
         prog_fd = bpf_load_program(BPF_PROG_TYPE_XDP, prog, insns_cnt,
37
                                       "LGPL-2.1 or BSD-2-Clause", 0, log_buf,
38
39
                                         log_buf_size);
         if (prog fd < 0) {</pre>
40
                 pr_warning("BPF log buffer:\n%s", log_buf);return prog_fd;
41
42
43
         err = bpf_set_link_xdp_fd(xsk->ifindex, prog_fd, xsk->config.xdp_flags);
44
         if (err) {
                 close(prog_fd);
45
46
                  return err;
47
         xsk->prog_fd = prog_fd;
48
49
50
         return 0;
51
     }
```

XDP程序的load

调用函数 bpf_load_program() 之前的代码不用关心。

通常 eBPF 程序使用 C 语言的一个子集(restricted C)编写,然后通过 LLVM 编译成字节码注入到内核执行。

由于本例中XDP程序代码比较简单,功力深厚的作者直接将其编写为 eBPF(JIT)可识别的字节码,然后直接调用 bpf_load_program() 函数将字节码程序加载到内核中。

XDP程序的attach

XDP程序加载成功会返回对应的fd(后面统称为prog_fd),但是此时XDP程序还不会被执行(所有的eBPF都需要经过load和attach两步才能被触发执行,load只是将程序加载到内核中,attach将程序添加到hook点后,程序才能真正被触发执行)。

调用函数 bpf_set_link_xdp_fd() 函数将XDP程序attach到指定网口设备的驱动中的hook点。

注意: AF_XDP socket是跟指定网口设备的队列绑定,而XDP程序则是跟指定的网口设备绑定(attach)。

2.4 用户态

经过前面两步,AF_XDP socket、UMEM、FILL/COMPLETION/RX/TX RING 都创建设置好了, XSKMAP 和XDP PROG 也都加载好了。但是要想让XDP程序把报文传到用户态程序,还得再进行两步操作。

2.4.1 将AF_XDP socket存储到XSKMAP中

2.4.2 Ring

前面介绍过4种ring,分别对应收发包两个场景

- 收包:
 - FILL
 - RX ring,
- 发包:
 - TX
 - COMPLETION RING

2.4.2.1 收包



收包过程是由XDP程序触发的,但是XDP程序收包,需要依赖用户态程序填充FILL RING,将可以承载报文的desc告诉XDP程序。所以在用户态程序初始化阶段,需要先填充FILL RING,直接看代码:

三个经过封装的函数

1. xsk_ring_prod__reserve

```
代码块

1 static inline size_t xsk_ring_prod__reserve(struct xsk_ring_prod *prod,size_t nb, __u32 *idx){if (xsk_prod_nb_free(prod, nb) < nb)return 0;

2 *idx = prod->cached_prod;

3 prod->cached_prod += nb;

4 return nb;

5 }
```

这个函数前面先判断一下:现在想生产nb个数据,ring里有没有足够的地方放啊?没有的话直接退出,等会再试试。

vhostuser里再这块有个BUG,前端程序想发包发现ring里空间不够了,而后端驱动处理又由于有有问题的判断,导致报文已发的报文一直不被处理,结果造成死锁。

如果有足够的空间,那么会将生产者当前下标(cached_prog)赋值给idx,因为退出函数后会根据从这个idx指向的位置开始生产desc,最后cached_prod + nb。

为什么要有个cached_prog呢?

因为生产数据这个过程需要分几步完成,所以这个应该为了多线程同步吧。

2. xsk_ring_prod__fill_addr

```
代码块

1 static inline __u64 *xsk_ring_prod__fill_addr(struct xsk_ring_prod *fill,

2 __u32 idx)

3 {

4 __u64 *addrs = (_u64 *)fill->ring;

5 return &addrs[idx & fill->mask];

6 }
```

看这段代码前,我们先看下ring中元素xdp_desc的成员结构:

成员解析

- addr指向UMEM中某个帧的具体位置,并且不是真正的虚拟内存地址,而是相对UMEM内存起始地 址的偏移。
- len则是指报文的具体的长度,当XDP程序向desc填充报文的时候需要设置len,但是用户态程序向 FILL RING中填充desc则不用关心len。

所以上面xsk_ring_prod__fill_addr的功能就好理解了,返回的ring中下标为idx处的desc中addr的指针;并且在函数返回后对addr进行了赋值,再看下这块代码,可以看到赋值给addr是个偏移量:

```
代码块

1 for (i = 0; i < XSK_RING_PROD__DEFAULT_NUM_DESCS; i++)

2 *xsk_ring_prod__fill_addr(&xsk->umem->fq, idx++) = i * opt_xsk_frame_size;
```

3. xsk_ring_prod__submit

```
代码块

1 static inline void xsk_ring_prod__submit(struct xsk_ring_prod *prod, size_t nb)
{/* Make sure everything has been written to the ring before indicating

2 * this to the kernel by writing the producer pointer.

3 */libbpf_smp_wmb();


4 *prod->producer += nb;

5 }
```

数据填充完毕,更新生产者下标。

说明:下标永远指向下一个可填充数据位置。

收包流程解析



AF_XDP socket毕竟也是socket,所以select/poll/epoll这些函数都能用的。

看具体从一个AF XDP socket收包的过程:

```
代码块
    static void rx_drop(struct xsk_socket_info *xsk, struct pollfd *fds)
 2
             unsigned int rcvd, i;u32 idx_rx = 0, idx_fq = 0;
 3
             int ret;
 4
             rcvd = xsk_ring_cons__peek(&xsk->rx, BATCH_SIZE, &idx_rx);if (!rcvd)
 5
     {if (xsk_ring_prod__needs_wakeup(&xsk->umem->fq))
 6
                             ret = poll(fds, num_socks, opt_timeout);return;
 7
             ret = xsk_ring_prod__reserve(&xsk->umem->fq, rcvd, &idx_fq);while (ret
 8
     != rcvd) {if (ret < 0)exit_with_error(-ret);if
     (xsk_ring_prod__needs_wakeup(&xsk->umem->fq))
 9
                             ret = poll(fds, num_socks, opt_timeout);
10
                     ret = xsk_ring_prod__reserve(&xsk->umem->fq, rcvd, &idx_fq);
11
     for (i = 0; i < rcvd; i++) {u64 addr = xsk_ring_cons__rx_desc(&xsk->rx,
12
     idx_rx)->addr;u32 len = xsk_ring_cons__rx_desc(&xsk->rx, idx_rx++)->len;u64
     orig = xsk_umem__extract_addr(addr);
                     addr = xsk umem add offset to addr(addr);char *pkt =
13
     xsk_umem__get_data(xsk->umem->buffer, addr);
14
    hex_dump(pkt, len, addr);
15
                     *xsk_ring_prod__fill_addr(&xsk->umem->fq, idx_fq++) = orig;
16
17
     xsk_ring_prod__submit(&xsk->umem->fq, rcvd);xsk_ring_cons__release(&xsk->rx,
     rcvd);
18
             xsk->rx_npkts += rcvd;
19
```

该函数并没有对报文做什么复杂处理,只是hex_dump了一下,整个收发包分五个步骤:

1. xsk_ring_cons__peek()

开始对RX RING进行消费,返回消费者下标和消费个数,并累加cached cons;

2. xsk_ring_prod__reserve

开始对FILL RING进行生产,返回生产者下标和生产个数,并累加cached_prod;

3. 报文处理

处理从RX RING中收到的报文,并回填到FILL RING中;

```
代码块

for (i = 0; i < rcvd; i++) {u64 addr = xsk_ring_cons__rx_desc(&xsk-
>rx, idx_rx)->addr;u32 len = xsk_ring_cons__rx_desc(&xsk->rx, idx_rx++)-
>len;u64 orig = xsk_umem__extract_addr(addr);

addr = xsk_umem__add_offset_to_addr(addr);char *pkt =
xsk_umem__get_data(xsk->umem->buffer, addr);

hex_dump(pkt, len, addr);

*xsk_ring_prod__fill_addr(&xsk->umem->fq, idx_fq++) = orig;
}
```

从desc中读取addr,并通过 xsk_umem__get_data() 函数得到报文真正的虚拟地址,然后 hex_dump()下。

```
代码块

1 static inline void *xsk_umem__get_data(void *umem_area, __u64 addr){return & ((char *)umem_area)[addr];

2 }
```

然后将处理完报文所在的 UMEM 帧回填到FILL RING中:

```
代码块

1 *xsk_ring_prod__fill_addr(&xsk->umem->fq, idx_fq++) = orig;
```

4. xsk_ring_prod__submit(&xsk->umem->fq, rcvd)

完成对RX RING的消费,更新消费者下标;

5. xsk_ring_cons__release(&xsk->rx, rcvd)

完成对FILL RING的生产,更新生产者下标;

2.4.2.2 发包



发包真的没啥好说的。初始化的时候不用管,想发包的时候直接就发啦。

Refs

https://colobu.com/2023/04/17/use-af-xdp-socket/

https://rexrock.github.io/post/xdp1/