IPv4路由

可以使用部分在特定接口上定义静态IPv4路由 route。对于别名,多个部分可以附加到接口。

一个最小的例子如下所示:

config'route''name_your_route'

选项'interface''lan'

选项'target''172.16.123.0'

选项'netmask''255.255.255.0'

选项'gateway''172.16.123.100'

- lan 是父界面的逻辑接口名称
- 172.16.123.0 是路由的网络地址
- 255.255.255.0 指定路由网络掩码

IPv4路由的 合法选项有:

名称	类型	需要	默认	描述
interface	串	是	(没有)	指定该路由所属的父(或主)接口的逻辑接口名称;必须参考其中一个定义的 interface 部分
target	IP 地 址	是	(没有)	网络地址
netmask	子网掩码	没有	(没有)	路由网络掩码 如果省略, 255.255.255.255 假设这使得 target 一个主机地址
gateway	IP 地 址	没有	(没有)	网络网关。如果省略, gateway 则从父界面获取; 如果设置为 0.0.0.0 没有网关将指定路由
metric	数	没有	0	指定要使用的路由度量
mtu	数	没 有	接口 MTU	定义此路由的特定MTU
table	路由表	没有	(没有)	定义要用于路由的表ID。ID可以是从0到65535的数字表索引或在/etc/iproute2/rt_tables中声明的符号别名。特殊别名本地(255),主(254)和默认(253)也被识别
source	IP 地 址	没有	(没有)	发送到目标覆盖的目的地时的首选源地址

onlink	布尔	没 有	0	启用网关即使网关与任何接口前缀不匹配(Barrier Breaker及更高版本)
type	串	没 有	unicast	下面的"路由类型"表中列出的类型之一("障碍断路器"和"仅后续")

要快速禁用路由,该选项 enabled 不可用。只需重写 route Config部分, disabled_route 就像:

```
config'disabled_route''name_your_route'
... 行
```

并且它将被uci解析器识别,但不被 /etc/init.d/network 脚本应用。

① 看来,在openwrt 12.09上,如果使用网关已定义的地址空间中的网关定义了路由,则不会添加。像lan有网关192.168.1.1,我们想要通过网关192.168.1.5到界面lan中的1.2.3.4,它不会被添加。可以通过 ip route 命令加强添加。

IPv6路由

也可以通过定义一个或多个 route6 部分来指定IPv6路由。

一个最小的例子如下所示:

```
config'route6'
选项'interface''lan'
option'target''2001: 0DB8: 100: F00: BA3 :: 1/64'
option'gateway''2001: 0DB8: 99 :: 1'
```

- lan 是父界面的逻辑接口名称
- 2001:0DB8:100:F00:BA3::1/64 是CIDR符号中路由的IPv6子网
- 2001:0DB8:99::1 指定此路由的IPv6网关

IPv6路由的 合法选项有:

名称	类型	需要	默认	描述
interface	串	是	(没有)	指定该路由所属的父(或主)接口的逻辑接口名称;必须参考 其中一个定义的 interface 部分
target	ipv6 地 址	是	(没有)	IPv6网络地址
gateway	ipv6 地 址	没有	(没有)	IPv6网关 如果省略, gateway 则从父界面获取
metric	数	没 有	0	指定要使用的路由度量
mtu	数	没 有	接口 MTU	定义此路由的特定MTU

table	路由表	没有	(没有)	定义要用于路由的表ID。ID可以是从0到65535的数字表索引或在/etc/iproute2/rt_tables中声明的符号别名。特殊别名本地(255),主(254)和默认(253)也被识别
source	IP 地 址	没有	(没有)	发送到目标覆盖的目的地时的首选源地址
onlink	布尔	没有	0	启用网关即使网关与任何接口前缀不匹配(Barrier Breaker及 更高版本)
type	串	没有	unicast	下面的"路由类型"表中列出的类型之一("障碍断路器"和"仅后续")

路由类型

类型	描述
unicast	路由条目描述了到路由前缀覆盖的目的地的实际路径。
local	目的地被分配给该主机。数据包被环回并在本地传送。
broadcast	目的地是广播地址。分组作为链路广播发送。
multicast	一种用于组播路由的特殊类型。它在普通路由表中不存在。
unreachable	这些目的地是不可达的。数据包被丢弃,ICMP消息主机不可达。本地发件人收到 EHOSTUNREACH错误。
prohibit	这些目的地是不可达的。丢弃报文,并生成管理禁止的ICMP消息通信。本地发件 人收到EACCES错误。
blackhole	这些目的地是不可达的。数据包静默地丢弃。本地发件人收到EINVAL错误。
anycast	目的地是分配给该主机的任播地址。它们主要等价于本地的一个区别: 当用作任何数据包的源地址时,这些地址无效。

■最后修改: 2016/10/21 14:38 通过bobafetthotmail

除非另有说明,本维基的内容将根据以下许可证获得许可: CC Attribution-Share Alike 4.0 International (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)