## 在您的网络中集成LEDE网络设备

如果您想拥有一个LEDE供电的网络基础设施,您将需要重新配置(或更换)ISP给您访问Internet的设备的良好机会。如果你想知道什么是ISP,那么这是您为互联网访问支付的公司。

主要原因是菊花链路由器不是一个好主意。根据您所拥有或已经由ISP提供的互联网接入设备的类型,您可能会遇到称为双NAT的情况,这不太好。

虽然双NAT通常不会对运行中的网络连接(Web浏览,电子邮件,即时消息等)产生任何不良影响,但当您需要远程访问您的设备时,这可能是一个主要障碍网络,阻止您连接到您的LEDE设备的网络接口,ssh,VPN,ftp,http,Nextcloud,Seafile,以及您可能想要在设备上安装的任何其他服务,以便您可以从本地网络外部访问。

双NAT还可以拧紧连接到上游设备的设备(由ISP提供的设备)和下游设备(LEDE路由器)之间的通信。

## 什么是NAT

在典型的家庭网络中,您由ISP分配单个公共IP地址,当您将其插入ISP提供的网关设备(例如电缆或DSL调制解调器)时,该地址将被发送到路由器。路由器的广域网(WAN)端口获取公共IP地址,连接到LAN (Local Area Network)端口(或通过Wi-Fi)的PC和其他设备成为专用网络的一部分,通常在192.168.xx地址范围内。NAT管理公共Internet和私有网络之间的连接,UPnP或手动端口转发确保来自Internet(即远程访问请求)的传入连接可以通过NAT到达适当的专用网络PC或其他设备。

## 什么是双NAT

当NAT不仅在您的路由器上执行NAT,而且还在另一个连接上游的设备(通常在其WAN端口/接口上)时,您有双NAT。在这种情况下,您的路由器上不存在公共/专用网络边界 - 它位于另一个设备上,这意味着路由器的WAN和LAN (Local Area Network)侧都是专用网络。

您在LEDE路由器上启用的任何UPnP和/或端口转发都是无意义的,因为传入的远程访问请求永远不会使其远离 - 它们到达上游设备上的公共IP地址,并迅速丢弃。

## 上游NAT

如果双NAT在您自己的网络中发生,您通常可以修复它或至少回避它。但是许多ISP在他们的网络基础设施中使用NAT,所以它们不会浪费公共IP地址,在这种情况下,解决它的唯一方法是调用它们(并支付)一个公共IP。它通常便宜,每月少于10美元。

要检查上游网络上的双NAT,请登录到您的ISP设备并查找其WAN端口的IP地址。如果您在10.xxx,172.16.xx或192.168.xx范围(这些是根据IPv4标准的私有IP范围)中看到一个地址,则表示您的路由器的WAN端口连接的设备正在进行NAT,因此,重新处理双NAT。

另外,另一种方法是查看其WAN端口的IP地址,并连接到一个站点,告诉您您的pubblic IP地址,例如whatismyipaddress.com (http://whatismyipaddress.com/),如果两个IP地址不同...是的,你猜到了,你的ISP正在使用NAT。

对于Linux用户,还可以运行CLI命令,可以提供路由器的WAN IP地址,然后将其与网站所显示的IP进行比较。从这里 (https://www.cyberciti.biz/faq/how-to-find-my-public-ip-address-from-command-line-on-a-linux/)

dig +short myip.opendns.com @resolver1.opendns.com

基于Joe Moran的 外部文章 (http://www.practicallynetworked.com/networking/fixing\_double\_nat.htm)

除非另有说明,本维基的内容将根据以下许可证获得许可: CC Attribution-Share Alike 4.0 International (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)