

CRYPTOGRAPHIE À CLÉ SECRÈTE

OLFA BESBES

olfa.besbes@isitc.u-sousse.tn

3^{ÈME} LICENCE

A.U. 2022-2023

1


Plan

- ☐ Principe du chiffrement à clé secrète
- Cryptographie classique
- ☐ Chiffrement par bloc
- Système DES
- Système AES
- ☐ Cryptanalyse des systèmes à clé secrète
- ☐ Chiffrement par flot

Principe du chiffrement à clé secrète

☐ Le chiffrement et le déchiffrement se basent sur une clé secrète partagée entre les parties impliquées dans la communication.





Le chiffrement est réversible : $P = D_K(E_K(P))$


3

Caractéristiques du chiffrement symétrique

- Crypto-systèmes rapides en implantation matérielle.
- Clés relativement courtes : 128 bits 256 bits.
- Gestion des clés difficiles (plusieurs clés)
- ─ Partage délicat à gérer de la clé secrète ! ==> Confidentialité des messages vs.
 Confidentialités des clés secrètes.

Cryptographie classique (1/3)

- ☐ Transposition : Changer l'ordre des mots selon un système sur lequel les parties impliquées se sont préalablement entendues.
 - \circ Chiffrement de César : K_e définie le décalage à droite des lettres de l'alphabet.
 - o 26 clés possibles => Très facile à casser!



5

Cryptographie classique (2/3)

Cryptographie classique (3/3)

- ☐ Chiffrement par transposition ===> Nombre de clés possibles est faible (César).
- ☐ Chiffrement par substitution ===> Analyse des fréquences des lettres dans le cryptogramme.
 - ===> Cryptanalyse basée sur les statistiques (Vigenère).
- ☐ Faiblesse de ces systèmes classiques : **Taille** et **réutilisation** de la clé secrète.
- □ Chiffrement de Verman ou Masque Jetable: Chiffrement de Vigenère mais la taille de la clé est de <u>même</u>


 <u>taille</u> que le texte en clair. Ses caractères sont choisis d'une <u>façon aléatoire</u>. Elle <u>ne doit pas être réutilisée</u>.
- □ Conclusion : César et Vigenère sont peu sûrs ; Verman est théoriquement incassable mais peu pratique.
 - ==> Comment construire des crypto-systèmes à la fois sûrs et pratiques ?

7

Principe de construction

- ☐ Théorie de Shannon : La combinaison de confusion et diffusion permet d'obtenir une sécurité convenable. Un bon algorithme de chiffrement doit satisfaire les deux propriétés :
 - Confusion: Masquer la relation entre message en clair et massage chiffré (pour éviter les attaques par analyses statistiques) ==> Substitution
 - Diffusion: Éparpiller la redondance du message (ex. deux lettres redondantes ne doivent pas être proche) ==> Transposition


Chiffrement symétrique moderne




9

Modes de chiffrement par bloc

■ Mode ECB (Electronic Code Book) :




☐ Mode CBC (Cipher-Block Chaining) :



Construction d'un chiffrement par bloc

- Principe : Chaque texte clair est découpé en blocs de même longueur et chiffré bloc par bloc.
- □Construction des **tours** dont chacun utilise une **sous-clé**.
- ☐ Construction itérative : Application itérée d'une transformation à chaque tour.
- Combinaison de transformations élémentaires : Ex. substitution, transposition, opérations linéaires et arithmétiques.
- ☐ Chaque transformation de tour dépend d'une sous-clé.
- Les sous-clés sont générées à partir d'une clé maître.



11


Schéma de Feistel

- □ Un **chiffrement itératif par blocs** transformant un message $P = (L_0, R_0)$ en un message chiffré $C = (L_r, R_r)$ par un procédé de r > 1 tours.
- □ Chaque tour transforme $(L_{i-1}, R_{i-1}) \rightarrow (L_i, R_i)$ en utilisant une sous-clé K_i et une fonction de confusion F:

$$L_i = R_{i-1} \quad \text{ et } \quad R_i = L_{i-1} \oplus F(R_{i-1}, K_i)$$

Le procédé est réversible :

$$R_{i-1} = L_i$$
 et $L_{i-1} = R_i \oplus F(L_i, K_i)$



CHIFFREMENT

DÉCHIFFREMENT




Schéma de Feistel

13

Exercice

Soit ce chiffrement de Fiestel à 3 tours.

Q1- Exprimer L_i et R_i en fonction de L_{i-1} , R_{i-1} et f_{ski} pour i=1,2,3.

Q2- Soit le message en clair M = 11011111010

$$sk1 = 10101, sk2 = 11001 \text{ et } sk3 = 10111.$$


$$f_{sk}(x) = \bar{x} \oplus sk$$


Déterminer le chiffré de M.

Q3- Représenter le schéma de son déchiffrement.

Q4- Exprimer pour le déchiffrement L_{i-1} et R_{i-1} en fonction de L_i , R_i et f_{ski} pour i=1,2,3.

Q5- Déchiffré le message chiffré C=1100110011






15

Permutation Initiale

58	50	42	34	26	18	10	2	
60	52	44	36	28	20	12	4	Le bit numéro 21 de la sortie
62	54	46	38	30	22	14	6	
64	56	48	40	32	24	16	8	provient du bit numéro 30 de
57	49	41	33	25	17	9	1	l'entrée
59	51	43	35	27	19	11	3	
61	53	45	37	29	21	13	5	
63	55	47	39	31	23	15	7	

Fonction F du DES

- \square Dans DES, la fonction $F \colon 32 \ bits \to 32 \ bits$ est constituée de :
 - Une **expansion** du message : $32\ bits \rightarrow 48\ bits$ (duplication de certain bits).
 - Un XOR de 48 bits avec la sous clé.
 - La substitution par concaténation de 8 sous-fonctions S_i : $6\ bits \rightarrow 4\ bits$ appelées boîtes pour assurer la non-linéarité.
 - Une permutation P aléatoire des 32 bits de sortie pour assurer la diffusion.



17

Expansion (32 \rightarrow 48)

32	1	2	3	4	5
4	5	6	7	8	9
8	9	10)	11	12	13
12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21
20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29
28	29	30	31	32	1

Le bit numéro 15 de la sortie

provient du bit numéro 10 de l'entrée

Certains bits de l'entrée sont dupliqués (ex: bit 32)

S-Boîte: Table de substitution

- ☐ **Principe**: On divise les 6 bits en deux parties :
 - Les deux bits aux extrémités indiquent la ligne.
 - Les quatre bits centraux donnent la colonne correspondante.
- **Exemple**:
 - Pour une entrée "011011", on divise en "0 1101 1". Ce qui donne pour la ligne "01" et pour la colonne "1101". La sortie de la table est alors "1001".



19

L'utilité des S-Boites

- DES sans les S-boites revient à une fonction XOR en plus des permutations linéaires.
- ☐ Ces fonctions linéaires peuvent être prédites, transformées, reversées d'une façon algorithmique.

===> Les S-boites permettent de casser la linéarité de la structure de chiffrement et d'assurer la non-linéarité.

Permutation (32 \rightarrow 32)

16	7	20	21	
29	12	28	17	Le bit numéro 11 de
1	15	23	26	
5	18	31	10	provient du bit numéro 23 de
2	8	24	14	l'entrée
32	27	3	9	
19	13	30	6	
22	11	4	25	

21

Triple DES

Limites du DES :

- Taille des clés : La recherche exhaustive des clés (2⁵⁶) devient possible.
- Taille de blocs: 64 bits est devenu court et présente des risques d'attaques.
- → DES est cassé par recherche exhaustive (AES en 2000).
- Solution : Le Triple DES qui applique successivement 3 DES chacun avec une clé différente. → Recherche exhaustive des 2^{56×3} clés.

Limites du Triple DES :

- Taille de blocs de 64 bits.
- 3 fois plus lent que le DES .

