前提: 已经配置好 JDK 环境变量

- 1. 上传 zookeeper 安装包到 linux 中/usr/local/temp 中(目录随意,对安装无影响)
- 2. 解压 zookeeper 压缩包

tar zxvf /usr/local/temp/zookeeper-3.4.8.tar.gz

3. 复制 zookeeper 解压后的文件夹到/usr/local 下并起名为 zookpper(复制后名称任意,对安装 无影响)

cp -r /usr/local/temp/zookeeper-3.4.8 /usr/local/zookeeper

- 4. 进入到 zookeeper 文件夹中
- # cd /usr/local/zookeeper
- 5. 在 zookeeper 中新建 data 文件夹,做为 zookeeper 数据存储文件夹
- # mkdir data
- 6. 进入到 conf 文件夹
- # cd conf
- 7. 复制 zoo_sample.cfg,并给新起名的 zoo.cfg

#cp zoo sample.cfg zoo.cfg

8. 修改 zoo.cfg 中 dataDir 属性值为新建 data 文件夹的路径

vim zoo.cfg

修改后的效果

do not use /tmp for storage, /tmp here is ju

example sakes.

dataDir=/usr/local/zookeeper/data

- # the port at which the clients will connect
- 9. 进入到 zookeeper/bin 文件夹,使用 zkServer.sh 启动 zookeeper

cd ../bin

./zkServer.sh start

启动成功效果图

[root@localhost bin]# ./zkServer.sh start
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /usr/local/zookeeper/bin/../conf/zoo.cfg
Starting zookeeper ... STARTED

- 10. 查看状态,其中 Mode: standalone 表示单机版
- # ./zkServer.sh status

[root@localhost bin]# ./zkServer.sh status
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /usr/local/zookeeper/bin/../conf/zoo.cfg
Mode: standalone

11. 为了外部能访问,需要在防火墙中放行 2181 端口