Packet Tracer - Propager une route par défaut dans OSPFv2

Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IPv4	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
R1	G0/0	172.16.1.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	172.16.3.1	255.255.255.252	
	S0/0/1	192.168.10.5	255.255.255.252	
R2	G0/0	172.16.2.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	172.16.3.2	255.255.255.252	
	S0/0/1	192.168.10.9	255.255.255.252	
	S0/1/0	209.165.200.225	255.255.255.224	
R3	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	192.168.10.6	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	192.168.10.10	255.255.255.252	
PC1	Carte réseau	172.16.1.2	255.255.255.0	172.16.1.1
PC2	Carte réseau	172.16.2.2	255.255.255.0	172.16.2.1
PC3	Carte réseau	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
Serveur web	Carte réseau	64.100.1.2	255.255.255.0	64.100.1.1

Objectifs

Partie 1: Propager une route par défaut

Partie 2: Vérifier la connectivité

Contexte

Au cours de cet exercice, vous allez configurer une route par défaut IPv4 sur Internet et propager cette route par défaut aux autres routeurs OSPF. Vous vérifierez ensuite que la route par défaut est présente dans les tables de routage en aval et que les hôtes peuvent désormais accéder à un serveur web sur Internet.

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Instructions

Partie 1: Propager une route par défaut

Étape 1: Testez la connectivité au serveur web.

a. À partir de PC1, PC2 et PC3, essayez d'effectuer un ping sur l'adresse IP du serveur Web, 64.100.1.2.

Certains des pings ont-ils réussi ?

Quel message avez-vous reçu et quel appareil a émis le message?

b. Examinez les tables de routage sur les routeurs R1, R2 et R3.

Quelle instruction est présente dans les tables de routage qui indique que les pings vers le serveur Web échoueront?

Étape 2: Configurez une route par défaut sur R2.

Configurez **R2** avec une route par défaut connectée directement à l'internet.

```
R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/1/0
```

Remarque: Le routeur avertit que si cette interface n'est pas une connexion point à point, elle peut avoir un impact sur les performances. Vous pouvez ignorer cet avertissement car il s'agit d'une connexion point à point.

Étape 3: Propagez la route dans OSPF.

Configurez OSPF de manière à propager la route par défaut dans les mises à jour du routage OSPF.

```
R2(config)# router ospf 1
R2(config-router)# default-information originate
```

Étape 4: Examinez les tables de routage sur R1 et R3.

Examinez les tables de routage de **R1** et de **R3** afin de vérifier que la route a été propagée.

```
R1> show ip route
<output omitted>
Gateway of last resort is 172.16.3.2 to network 0.0.0.0
<output omitted>
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 172.16.3.2, 00:00:08, Serial0/0/0
!------------------
R3> show ip route
<output omitted>
Gateway of last resort is 192.168.10.9 to network 0.0.0.0
<output omitted>
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.10.9, 00:08:15, Serial0/0/1
```

Partie 2: Vérification de la connectivité

Vérifiez que **PC1**, **PC2**, et **PC3** peuvent envoyer des requêtes ping au serveur web.

© 2013 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

www.netacad.com