Fuerzas

A. Solana D. Garcés M. Guijarro L. García M. Gómez



Combinación



- □ Hasta ahora una fuerza → Gravedad
- Normalmente varias fuerzas actúan
 - Fuerzas de campos
 - Fuerzas de restauración
 - Fuerzas de fricción
 - Fuerzas viscosas
- Se pueden combinar en una resultante
- La fuerza resultante es la suma de todas las fuerzas

$$f = \sum_{i} f_{i}$$



- Es necesario modelar de una forma sencilla las fuerzas que aparezca en nuestro sistema:
 - ☐ Fuerzas de campos
 - Fuerzas de restauración
 - Fuerzas de fricción
 - Fuerzas viscosas



- Generadas por campos gravitacionales, eléctricos, magnéticos,...
 - ☐ Formulación matemática que depende de:
 - ☐ Posición, velocidad
 - Masa, carga, dipolo, ...
 - Ctes. universales
 - Versiones Simplificadas
 - $\square R_e = 6.38*10^6 \text{m y M}_e = 5.98*10^{24} \text{kg}$
 - □ Para h=0 obtenemos que $F_a/m=g=9.8$ m/s²


$$|F_a| = (G \cdot m_1 \cdot m_2) / r^2$$

 $G = 6.673 * 10-11 (N \cdot m^2) / kg^2$

$$F_a = Peso = m \cdot g$$







Leyes de fricción empíricas:

- La dirección de la fuerza de **fricción estática** entre cualesquiera dos superficies en contacto se <u>oponen a la dirección de cualquier fuerza aplicada</u> y puede tener valores:
- ☐ La dirección de la fuerza de **fricción cinética** que actúa sobre un objeto es opuesta a la dirección de su movimiento y está dada por:

$$F_c = \mu_c$$
'n μ_c es el coeficiente de fricción cinética.






Los coeficientes de fricción son prácticamente independientes del área de contacto.

Dependen de los materiales	με	μα
Acero sobre acero	0.74	0.57
Aluminio sobre acero	0.61	0.47
Cobre sobre cobre	0.53	0.36
Tela sobre cemento	1.0	0.8
Madera sobre madera	0.25 - 0.5	0.2
Vidrio sobre vidrio	0.94	0.4
Madera encerada sobre nieve húmeda	0.14	0.1
Madera encerada sobre nieve seca		0.04
Metal sobre metal (lubricados)	0.15	0.06
Hielo sobre hielo	0.1	0.03
Teflón sobre teflón	0.04	0.04
Articulaciones sinoviales en humanos	0.01	0.003



Fuerzas viscosas en fluidos

Las fuerzas de fricción en fluidos pueden ser idealizadas utilizando un coeficiente de arrastre, C_D , que tendría en cuenta el tipo de superficie, la densidad y la viscosidad del fluido.






Fuerza de Restauración y Amortiguación

☐ La ley de Hook idealiza el comportamiento de los muelles, los modela utilizando una ley lineal.

$$F_s = -k_s \cdot x$$

■ Muchos sistemas físicos se modelan utilizando una fuerza de restauración (muelle/spring) y una de fricción proporcional a la velocidad (amortiguadordamper) $F_{d} = -k_{d} \cdot \dot{x}$




 Añadiendo la inercia de la masa podremos representar el sistema mediante una ODE

$$m \cdot \ddot{x} = -k_s \cdot x - k_d \cdot \dot{x} + F_{ext} \Longrightarrow$$

$$m \cdot \ddot{x} + k_d \cdot \dot{x} + k_s \cdot x = F_{ext}$$



- ☐ La fuerza resultante es la suma de todas las fuerzas
 - Cada fuerza es un vector
 - Magnitud y dirección
 - ☐ La fuerza resultante es también un vector





```
class Particle
{
    // Previous code

    // Accumulated force
    Vector3 force;

    // Clears accumulated force
    void clearForce();

    // Add force to apply in next integration only
    void addForce(const Vector3& f);
};
```



```
void Particle::clearForce()
{
   force.clear();
}

void Particle::addForce(const Vector3& f)
{
   force += f;
}
```



```
void Particle::integrate(float t)
  // Trivial case, infinite mass --> do nothing
  if (inverse_mass <= 0.0f) return;</pre>
  // Update position
  p += v * t;
  Vector3 totalAcceleration = a;
  a += force * inverse_mass;
  // Update linear velocity
  v += totalAcceleration * t;
  // Impose drag (damping)
  v *= powf(damping, t);
  clearForce();
```



Generadores

Fields



- Las fuerzas aplicadas solo tienen efecto un frame
 - ☐ Se borra el acumulador al final de la integración
- Hay que volver a aplicar la fuerza en cada frame
- ☐ Para fuerzas continuas resulta muy poco práctico





- Muchas fuerzas
- Con orígenes distintos
- Gravedad
- □ Por el comportamiento objeto
 - Rozamiento
- Por el entorno
 - Viento
 - Explosión
- Relación con otros objetos
- Otros tipos
 - ☐ Fuerza de aceleración de un tanque
 - Turbinas de un avión



- Comportamiento de fuerzas distinto
- Fuerza de gravedad fácil
 - Es constante
- La mayor parte están continuamente cambiando
 - Rozamiento cambia según el movimiento
 - Resistencia del aire aumenta cuando más rápido te mueves
 - ☐ La onda expansiva de la explosión va decayendo



- ☐ Solución genérica:
- Abstraer todo tipo de generadores de fuerzas
 - Tratarlos todos por igual
 - Simplifica el código para gestionarlos
 - Favorece crear nuevas fuerzas cambiando el menor código posible
- Registro de fuerzas
 - Se registran fuerzas en él
 - Se encarga de reaplicar el generador a las partículas cada frame

Generadores de fuerzas

Interfaz	(genérico)
111601162	(901101100)

- Cada generador será una clase derivada del interfaz. Uno (particular) por cada tipo de fuerza que exista.
 - Gravedad
 - Drag
 - Viento
 - **...**
- El generador aplicará la fuerza correspondiente en cada frame
- No requiere conocimiento específico por parte del cliente





```
class ParticleForceGenerator
{
    public:
        // Overload to provide functionality
        virtual void updateForce(Particle* particle, float t) = 0;
};
```





```
class ParticleForceRegistry
protected:
  // Storage for generator-particle entry
  struct ParticleForceRegistration
     Particle* particle;
    ParticleForceGenerator* fg;
  };
  typedef std::vector<ParticleForceRegistration> Registry;
  Registry registrations;
public:
  // Associate generator with a particle
  void add(Particle* particle, ParticleForceGenerator* fg);
  // Remove association
  void remove(Particle* particle, ParticleForceGenerator* fg);
  // Removes all associations. Particle and Generators won't be deleted
  void clear();
  // Update all the generators in the registry
  void updateForces(float t);
};
```



```
void ParticleForceRegistry::updateForces(float t)
{
   for (auto it = registrations.begin(), it != registrations.end(); ++it)
   {
      it->fg->updateForce(it->particle, t);
   }
}
```





- Generador de gravedad
 - ☐ En lugar de incrustarlo en el update de la partícula
- Generador de drag
 - Resistencia aerodinámica
 - ☐ Más resistencia cuanta más velocidad lleve el objeto



```
class ParticleGravity: public ParticleForceGenerator
  // Acceleration for gravity
  Vector3 g;
public:
  ParticleGravity(const Vector3& gravity) : g(gravity) {}
  virtual void updateForce(Particle* particle, float t);
};
void ParticleGravity::updateForce(Particle* particle, float t)
  if (!particle->hasFiniteMass()) return;
  particle->addForce(g * particle->getMass());
```



$$f_{drag} = -\boldsymbol{v} \left(k_1 |\widehat{\boldsymbol{v}}| + k_2 |\widehat{\boldsymbol{v}}|^2 \right)$$

```
class ParticleDrag: public ParticleForceGenerator
{
    // Coefficient for velocity
    float k1;

    // Coefficient for squared velocity
    float k2;

public:
    ParticleDrag(float _k1, float _k2): k1(_k1), k2(_k2) {}

    virtual void updateForce(Particle* particle, float t);
};
```



```
void ParticleDrag::updateForce(Particle* particle, float t)
{
    Vector3 f;
    particle->getVelocity(&f);

// Drag coeffient
    float dragCoeff = f.normalize();
    dragCoeff = k1 * dragCoeff + k2 * dragCoeff * dragCoeff;

// Final force
    f *= -dragCoeff;
    particle->addForce(f);
}
```