Configuration DHCP sur un routeur :

(config)# ip dhcp excluded-address adresse_IP_à_exclure
(config)# ip dhcp pool nom_plage_adresse
(dhcp-config)# network adresse_réseau masque
(dhcp-config)# default-router adresse_IP_passerelle
(dhcp-config)# dns-server adresse_IP_serveur_DNS
(dhcp-config)# domain-name nom_de_domaine

Pour utiliser un agent de relais DHCP (sur un routeur) :

L'agent de relais dans un routeur de passerelle permet de relier les clients de son réseau avec le serveur DHCP placé dans un autre réseau.

(config)# interface nom_interface_numéro

(config-if)# ip helper-address adresse_ip_serveur_DHCP

Pour visualiser les informations des clients connectés au service DHCP

Pour supprimer les liaisons des machines avec le serveur DHCP

clear ip dhcp binding *

show ip dhcp binding

Pour supprimer la liaison d'une machine avec le serveur DHCP

clear ip dhcp binding adresse_ip

Pour visualiser la base de données des "pools" configurés

show ip dhcp pool

Pour supprimer un "pool"

(config)# no ip dhcp pool Nom

Commandes de routage dynamique avec RIP: (config)# router rip (config-router)# version 2 (config-router)# network adresse_réseau_voisin (config-router)# no network adresse_réseau_voisin #show ip rip database Commandes de routage dynamique avec EIGRP: (config)# router eigrp n° (config-router)# network adresse_réseau_voisin masque_générique Commandes de routage dynamique avec OSPF: (config)# router ospf n° (config-router)# network adresse_réseau_voisin masque_générique area n° Redistribution entre les protocoles de routage (EIGRP avec RIP) (config)# router eigrp n° (config-router)# redistribute rip metric 100000 10 255 255 1500 Commandes de routage : Pour afficher le protocole de routage utilisé : #show ip protocols Pour afficher la table de routage : # show ip route Pour afficher uniquement la table de routage : # show ip route | begin Gateway Pour effacer la table de routage : # clear ip route *