
# 效率与优化

PHPChina PCTP 课程 主讲人 SOHU 互动产品技术主管

## 效率与优化


- 效率与优化的概述
- O PHP 安装的优化
- apache 的优化
- O PHP 开发的细节优化
- 系统的优化
- 数据库的优化
- CACHE 的优化

## 效率与优化 一一 运行的方式



- This cycle happens for every include file, not just for the "main" script.
- Compilation can easily consume more time than execution.

## 编译和缓存的优化




 Each PHP script is compiled only once for each revision.

 Reduced File IO, opcodes are being read from memory instead of being parsed from disk.

Opcodes can optimised for faster execution.

# 不同 CACHE 的效果



APC, PHP Accelerator, Turck MM Cache / eAccelerator, Zend Performance Suite,

#### 编译和优化

○ 优化的最大话, 编译的时候最好和硬件相配合

编译的时候使用 -03 这个参数

- 按照不同的 CPU 加参数 -march -mcpu
- 用 CPU 特殊的特性 -msse -mmmx -mfpmath=sse
- export CFLAGS="-03 -msse -mmmx -march=pentium3 \
- -mcpu=pentium3 -funroll-loops -mfpmath=sse"

# Apache/PHP 的联合编译

- 把 PHP 用静态方式编译到 APACHE 里面去能够提高 30 %的效率 如何编译
- # PHP
- ./configure --withapache=/path/to/apache\_source
- # Apache
- ./configure --activatemodule=src/modules/php4/libphp4.a
- 在 4.3.11+或者更高的帮本中
- --prefer-non-pic is default.

#### APACHE 的优化

- How to compile PHP statically into Apache?
- # PHP
- ./configure --withapache=/path/to/apache\_source
- # Apache
- ./configure --activatemodule=src/modules/php4/libphp4. a
- Or use PHP 4.3.11+ where
- --prefer-non-pic is default.

## APACHE httpd.conf 配置优化

- 不要放太多的文件数在 DirectoryIndex 这个列表参数
- o 如果不需要 LOG 文件, 就把他禁止掉
- 如果确实需要, 就只要一个文件
- O HostnameLookups. 不要开启
- O ServerSignature 关闭

# Apache: KeepAlive 这个参数

- O KeepAlive 这个设计的目地是为了能快点 查看页面
- 如果打开这个参数 KeepAliveTimeout 要设置尽可能的小 一般是设置成为 10

为啥不设置成为零? 推荐是关闭这个参数 设置为 OFF

#### 其他的 WEB 服务器

动态的来说, APACHE 还是最快的

- lighttpd
- Boa
- Tux
- Thttpd

静态他们比 apache 要快 3 倍 一 4 倍

为什么 apache 是最流行的服务器?

## 内容的压缩

○ 针对 APACHE

现在所有的浏览器都支持自动解压缩,所以可以 把内容在服务器端压缩了再输出

- Apache 1 (mod\_gzip)
- OApache 2 (mod deflate)
- PHP
  - From PHP configuration
    zlib.output compression=1
  - From inside the script
    ob\_start("ob\_gzhandler")
- 会消耗 3%-5% of CPU.

#### **Tuning PHP Configuration**

- register\_globals = Off \*\*
- o magic\_quotes\_gpc = Off
- o expose\_php = Off
- o register\_argc\_argv = Off
- always\_populate\_raw\_post\_data = Off \*\*
- o session.use\_trans\_sid = Off \*\*
- o session.auto start = Off \*\*
- session.gc\_divisor = 1000 or 10000
- output\_buffering = 4096

#### Ab14 -c 1000 -n 3000

```
Server Software:
                                   Apache
                            localhost
    Server Hostname:
0
0
    Server Port:
                       80
0
    Document Path:
                                   /php.php
    Document Length:
                            46844 bytes
0
0
    Concurrency Level:
                                    10
    Time taken for tests: 0.265 seconds
0
    Complete requests:
0
                                    100
    Failed requests:
0
                                    0
0
    Broken pipe errors:
0
    Total transferred:
                        5077082 bytes
    HTML transferred:
                          5061168 bytes
0
    Requests per second:
                                    377.36 [#/sec] (mean)
0
    Time per request:
                                    26.50 [ms] (mean)
                                    2.65 [ms] (mean, across all concurrent requests)
0
    Time per request:
0
    Transfer rate:
                        19158.80 [Kbytes/sec] received
    Connection Times (ms) min mean[+/-sd] median max
0
    Connect:
0
                0
                    8
                        5.2
                                 20
    Processing: 22 16 5.2
    Waiting:
                3 14 5.5
0
    Total:
              22 24 3.2
                             24 44
```

#### 程序的优化

不好

```
<?php include "file.php"; ?>
绝对或者相对地址
<?php
include "/path/to/file.php";
// or
include "./file.php";
?>
```

# 正确的硬件驱动

- ○提高整个速度
- 调整硬件的设置参数

#### 内存硬盘

- 把文件和尽量的放在内存中间
- 再 linux 中间使用 tmpfs.

```
# Speed Up /tmp Directory
mount --bind -ttmpfs /tmp /tmp

# Accelerate Scripts Directory
mount --bind -ttmpfs /home/webroot /home/webroot
```

## 尽量利用现成的函数

## 了解一些原理能使工作更快

```
$a = "abc";
// 比较慢一点的
function a($str) { return $str . "d"; }
$a = a($a);

// 比较高效的
function b(&$str) { $str .= "d"; }
b($a);
```

#### 说到这里? 系统的级别优化还有很多

- Mount nodirtime noatime
- Ulimit -c 65536
- 可以使用 ICC 代替 GCC

. . . . .

这些是不是我们优化的主要方向?

## 数据库的优化

- MYSQL 的编译优化
- 数据库 SQL 优化
- 数据库设计优化
- 数据库索引优化
- 数据库架构优化

#### MYSQL 的编译优化

```
尽量的使用 MYSQL 4.0 以上的, 但不推荐 5.0 my.cnf 的配置
0
   skip-locking
0
   skip-innodb
0
   set-variable
                = back log=400 ?
0
0
   set-variable
                = key buffer=128M
   set-variable
                = max allowed packet=1M
0
                = table cache=1024 ?
   set-variable
0
   set-variable
                = sort buffer=2M ?
0
   set-variable
                = record buffer=2M ?
0
                = thread cache=16
0
   set-variable
   set-variable
                = long query time=10
0
0
   set-variable
                = wait timeout=15
   query cache size = 8M ?
0
   query cache type = 1
0
   query cache limit = 2M
0
   set-variable
                = thread concurrency=8
0
                = myisam sort buffer size=2M
0
   set-variable
   set-variable
                = max connections=400
0
0
   set-variable
                = max connect errors=100000
```

#### 先检查你的 SQL

#### **SLOW**

#### quick

## 数据库设计和索引优化

- o 尽量的使用单表, 少用复合查询
- o 对最多的 where , 进行特殊的优化 符合索引的使用, 索引采用左对齐的方式 如 (id, sid) 这样的两个

当

where id=1' and sid=2'where id=1'

where sid =  $^2$ 

## 当访问量非常大的时候

ORACLE 的集群

一般来说,一个再强的机器和再强的数据库
 每秒种他处理的请求数也不会超过 1000分成不同机器来进行分担
 MYSQL 数据库的主从表

#### 但数据库优化是有限的

- 当你的访问量超过 2000 万的时候,需要考虑自己写 CACHE 了
- o 这种 CACHE 不是简单意义上的文件缓存
- 他需要专门的内存进行 CACHE
- 需要针对不同的情况进行特殊的设计

#### CACHE 设计的重点

数据结构: 散列表和数组

单纯的散列表例子,有很好的成型的产品

#### MEM CACHED BARKELY DB

如:我们的新闻

数组

常见的如用户表

#### 算法

- 二分法查找
- o 如查 IP 地址对应的地域
- 0 二叉树的动态排序
- 0 快排

这些速度都远远优于 数据库的 WHERE

#### Cache 的设计问题?

- CACHE 的稳定!
- CACHE 的同步
- CACHE 的设置和监控

都是需要考虑,如果太麻烦,会触动另外一个效率 开发的效率

#### 开发的效率

- 良好的文档的管理
- 请写的代码大部分人能看懂,不要高效到什么人都看不懂
- OO 的编程方式
- 良好的架构设计
- 良好的可维护性

#### 总结

开发是一种艺术,希望每个工程师都能理解开发的特点,不要做的特别过,效率, 开发的可维护,都是适可,做到能够自己能理解,能控制,就是好程序,好产品