Heartbeat+MySQL+DRBD 构建高可用 MySQL


文件状态:	官方网址:	http://www.linuxtone.org
[]草稿	当前版本:	V1. 0
[✓]正式发布	作者:	NetSeek
[]正在修改	完成日期:	2010年11月20日

一、DRBD 原理及架构

1、原理简述

DRBD 是一种块设备,可以被用于高可用(HA)之中. 它类似于一个网络 RAID-1 功能. 当你将数据写入本地 文件系统时,数据还将会被发送到网络中另一台主机上. 以相同的形式记录在一个文件系统中. 本地(主节点)与远程主机(备节点)的数据可以保证实时同步. 当本地系统出现故障时,远程主机上还会保留有一份相同的数据,可以继续使用.

2、架构图



Mysq12:	192. 168. 3. 12
Mysq13:	192. 168. 3. 13
VIP:	192. 168. 3. 7
DRBD 资源目录:	/data

优点:安全性、稳定性高,出现故障系统将自动切换,从而保证服务的连续性,相对

mysql+heartbeat+存储来说对大优点是节约了存储这个硬件设备。

缺点: mysql 主机宕机,切换到备机,备机接管服务,待主机修复完配置 failback 机制的话会发生脑裂情况,需要手工执行命令进行主机接管。

二、Heartbeat+DRBD+MySQL 安装

1、定义主机名

vi /etc/hosts

```
192. 168. 3. 12 mysq12
192. 168. 3. 13 mysq13
```

2、利用 yum 安装 drbd、heartbeat (基于 CentOS x86_64 平台)

```
yum install -y drbd83 kmod-drbd83
yum install -y heartbeat heartbeat-ldirectord heartbeat-pils heartbeat-stonith
```

3、配置 DRBD

Master Node:

vi /etc/drbd.conf

```
# please have a a look at the example configuration file in
# /usr/share/doc/drbd83/drbd.conf
global { usage-count yes; }
common { syncer { rate 100M; } }
resource r0 {
        protocol C;
        startup {
        disk {
                on-io-error detach;
                #size 1G;
        net {
        on mysq112 {
                device
                          /dev/drbd0;
                disk
                          /dev/sda5;
                         192. 168. 3. 12:7898;
                address
                meta-disk internal;
```

```
on mysql13 {
        device
                   /dev/drbd0;
        disk
                   /dev/sda5;
        address
                  192. 168. 3. 13:7898;
        meta-disk internal;
```

Slave Node:

vi /etc/drbd.conf

```
# please have a a look at the example configuration file in
# /usr/share/doc/drbd83/drbd.conf
global { usage-count yes; }
common { syncer { rate 100M; } }
resource r0 {
        protocol C;
        startup {
        }
        disk {
                on-io-error
                               detach;
                #size 1G:
        net {
        on {\tt mysq112} {
                device
                           /dev/drbd0;
                disk
                           /dev/sda5;
                          192. 168. 3. 12:7898;
                address
                meta-disk internal;
        on mysq113 {
                device
                           /dev/drbd0;
                disk
                           /dev/sda5;
                           192. 168. 3. 13:7898;
                address
                meta-disk internal;
```

在两台主机上执行:

mkfs.ext3 /dev/sda5

dd if=/dev/zero of=/dev/sda5 bs=1M count=1;sync

在两台主机上同时执行:

/etc/init.d/drbd restart

查看是状态:

watch -n 1 cat /proc/drbd

在主节点主机上执行:

设置当前节点为主节点并进行格式化:

- # drbdadm -- --overwrite-data-of-peer primary all
- # mkfs.ext3 /dev/drbd0
- # mount /dev/drbd0 /data

继续查看状态:

watch -n 1 cat /proc/drbd

4、节点切换

1) 主节点切换:切换主从节点前,要注意 umount

主从切换: drbdadm primary all;drbdadm secondary all

2) 从节点切换:

drbdadm primary all

再 mount /dev/drbd0 /data

即可以切换过数据过来

5、配置 heartbeat ldirectord

1)配置 authkeys

vi /etc/ha.d/authkeys

auth 3

#1 crc

#2 sha1 HI!

3 md5 Hellomysql

chmod 600 vi /etc/ha.d/authkeys

2)配置 ha. cf

vi /etc/ha.d/ha.cf

debugfile /var/log/ha-debug

logfile /var/log/ha-log

```
logfacility
                loca10
keepalive 2
deadtime 20
warntime 10
initdead 60
udpport 693
ucast ethl 192.168.3.13 #slave 节点配置 ucast ethl 192.168.3.12
ping_group group1 192.168.3.12 192.168.3.13
auto_failback off
node
       mysq112
       mysq113
node
#respawn hacluster /usr/lib/heartbeat/ipfail
#apiauth ipfail gid=haclient uid=hacluster
hopfudge 1
```

3)配置 haresources

vi /etc/ha.d/haresources

mysql12 IPaddr::192.168.3.7/24/eth1:0 drbddisk::r0 Filesystem::/dev/drbd0::/data::ext3 mysql

- 4) Slave 节点配置基本类似以上.
- 5) 安装迁移 MySQL

编译安装 MySQL 只将数据库目录存放在 DRBD 目录, 我们要镜像的是 MySQL 数据库目录

6)设置自动启动服务

chkconfig mysqld off

chkconfig --add heartbeat

chkconfig heartbeat on

三、常见问题处理

设置一个节点为主节点

通过 cat /prod/drbd 查看是否开始复制,以及两节点的状态。此时开始同步两个节点的磁盘,需要一定时间,在同步完成前,请不要重启,否则会重新同步。

同步完成后,如果两个节点都是 Secondary/Secondary, 并且已经 UpToDate 了,可以挑一个节点设置为主节点:

drbdadm primary all

DRDB 的一些常规操作:

切换主从节点前,要注意 umount

主从切换: drbdadm primary all, drbdadm secondary all

节点间连接: drbdadm connect disconnect all

DRBD 脑裂后的处理:

脑裂后,两个节点间数据不同步,主从关系失效,需要按下面的步骤修复:

- a. 在从节点如下操作:
- # drbdadm secondary r0
- # drbdadm -- --discard-my-data connect r0
- b. 在主节点上,通过 watch -n 1 cat /proc/drbd 查看状态,如果不是 WFConnection 状态,需要再手动连接:
- # drbdadm connect r0

1). DRBD 协议(A B C)

协议说明

- A 数据一旦写入磁盘并发送到网络中就认为完成了写入操作.
- B 收到接收确认就认为完成了写入操作.
- C 收到写入确认就认为完成了写入操作.

2). drbd 设备的三个进程

每个 drbd 设备会有三个进程:

drbd0_worker 是 drbd0 的主要进城,

drbd0 asender 是 primary 上 drbd0 的数据发送进程,

drbd0 receiver 是 secondary 上 drbd0 的数据接收进程

3). 几点注意的地方:

- 1. mount drbd 设备以前必须把设备切换到 primary 状态。
- 2. 两个节点中,同一时刻只能有一台处于 primary 状态,另一台处于 secondary 状态。
- 3. 处于 secondary 状态的服务器上不能加载 drbd 设备。
- 4. 主备服务器同步的两个分区大小最好相同,这样不至于浪费磁盘空间,因为 drbd 磁盘镜像相当于网络 raid 1
- 4). 使用 DRBD 方案的时候建议用使用 INNODB 存储引擎

据说 MyISAM 在 DRBD 上容易造成数据丢失,或表文件损坏,所以此模式下最好用 InnoDB,打开 Binlog,同 时,innodb_flush_log_at_trx_commit=1 可以保证数据完整,但会严重影响性能。设置为 2 的话性能约有 10 倍提升,不过故障 时可能会丢失 1 秒的数据。

四、参考文档

- 1. http://www.alidba.net/index.php/archives/65
- 2. http://www.eit.name/blog/read.php?472
- 3. http://blog.thinklet.net/joeyue/tag/drbd/ 【资料管理脚本】

【期待你的加入】LinuxTone 注册邀请码:

http://bbs.linuxtone.org/home.php?mod=invite&u=1&c=81fa8b4dea5eb4b0

