


一 准静态过程(理想化的过程) 从一个平衡态到另一平衡态所经过的每 一中间状态均可近似当作平衡态的过程.






二功(过程量)

1 功是能量传递和转换的量度,它引起系统热运动状态的变化.

2 准静态过程功的计算







$$dW = Fdl = pSdl$$
$$dW = pdV$$


$$W=\int_{V_1}^{V_2} p\mathrm{d}V$$

注意:

作功与过程有关.

功的几何意义(pV图): 过程曲线下面的面积





A-c-B过程

功=W+S


B-d-A过程

功=-S

A-c-B-d-A过程

功=(W+S)-S=W





指出每一循环过程所做的功是正的、负的,还是零.



计算多方**过程**的功。

$$pV^n = C$$
 $p = CV^{-n}$

$$p = CV^{-1}$$

$$W = \int p dV = \int CV^{-n} dV = \frac{1}{-n+1} \int dV^{-n+1}$$

$$W = \frac{C}{1-n} (V_f^{1-n} - V_i^{1-n}) \qquad C = p_f V_f^n = p_i V_i^n$$

$$W = -\frac{1}{n-1}(p_f V_f - p_i V_i) \qquad pV = \nu RT$$


$$W = -\frac{vR}{n-1}\Delta T$$

$$\frac{dW}{\text{$\frac{dW}{g+\equiv \hat{p} \text{ $\frac{k}{2}$}}} = v\frac{R}{1-n}dT$$



三 热量(过程量)

通过传热方式传递能量的量度,系统和外界之间存在温差而发生的能量传递.





功与热量的异同

- (1) 都是过程量: 与过程有关;
- (2) 等效性: 改变系统热运动状态作用相同;

1 cal = 4.18 J, 1 J = 0.24 cal

(3) 功与热量的物理本质不同.



热容量(过程量)

$$C_n = \left(\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}\right)_n$$

比热容
$$c = \frac{\mathrm{d}Q}{m'\mathrm{d}T} = \frac{C}{m'}$$

摩尔热容
$$C_{n,m} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T} \right)_{n}$$

 $dQ = CdT = \nu C_m dT = m'cdT_m$





一 内能 (状态函数)

实验证明系统从状态A 变化到状态B,可以采用做功和传热的方法,不管经过什么过程,只要始末状态确定,做功和传热之和保持不变.










$$W_{A1B} + Q_{A1B} = W_{A2B} + Q_{A2B}$$
$$W_{A1B2A} + Q_{A1B2A} = 0$$



13-2 热力学第一定律 内能





内能 (状态函数)

实验证明系统从状态A 变化到状态B,可以采用各种做功的方法,不管经过什么过程,只要始末状态确定,绝热功是一样的.

$$dE = (dW)$$
 绝热

◆ 系统内能的增量只与系统的初态和末 态有关,与系统所经历的过程无关.



内能: 把系统处于某状态而具有的能量称为系统的内能

◆ 理想气体内能:


表征系统状态的单值函数,理想气体的内能仅是温度的函数.


$$E = E(T)$$

$$E = N \cdot i \cdot \frac{1}{2} kT = \nu \frac{i}{2} RT = \frac{i}{2} pV$$



◆ 系统内能的增量只与系统的初态和末态有关,与系统所经历的过程无关.






$$\Delta E_{AB} = C$$

$$\Delta E_{A1B2A} = 0$$

13-2 热力学第一定律 内能

Ex13-2 一定量的理想气体,由平衡态 A → B,则 无论经过什么过程,系统必然:

- A) 对外作正功; B) 内能增加;
- C) 从外界吸热: D) 向外界放热。




功和热量都是过程量,始末状态确定后,不同过程,功和热量是不同的;而内能是状态量只决定于始末状态,与过程无关.



二热力学第一定律

$$Q = E_2 - E_1 + W$$

系统从外界吸收的热量,一部分使系统的内能增加,另一部分使系统对外外外,



$$Q = E_2 - E_1 + W = \Delta E + W$$



准静态过程

$$Q = \Delta E + \int_{V_1}^{V_2} p \mathrm{d}V$$

微变过程

$$dQ = dE + dW = dE + pdV$$



$$Q = E_2 - E_1 + W = \Delta E + W$$

第一定律的符号规定

	Q	ΔE	$oldsymbol{W}$
+	系统吸热	内能增加	系统对外界做功
-	系统放热	内能减少	外界对系统做功




物理意义

- (1) 能量转换和守恒定律. 第一类永动机是不可能制成的.
 - (2) 实验经验总结,自然界的普遍规律.

13-2 热力学第一定律 内能

Ex13-1判断理想气体下图过程中,各过程 Q的正负。



$$Q_{AB}=0$$

$$W_{AB} = -\Delta E_{AB} > 0$$

$$Q_{A1B} = \Delta E_{AB} + W_{A1B} = W_{A1B} - W_{AB}$$

$$\therefore W_{A1B} < W_{AB} \quad \therefore Q_{A1B} < 0$$

A—2—B
$$Q_{A2B} = \Delta E_{AB} + W_{A2B} = W_{A2B} - W_{AB}$$


$$: W_{A2B} > W_{AB} \quad \therefore Q_{A2B} > 0$$

第十三章 热力学基础



13-2 热力学第一定律 内能

13-4 气体经历如图所示的循环过程,在这个循环过程中,外界传给气体的净热量是 $(A) 3.2 \times 10^4 \, J$ $(B) 1.8 \times 10^4 \, J$ $(C) 2.4 \times 10^4 \, J$ $(D) 0 \, J$



习题 13-4 图



计算各等值过程的热量、功和内能的 理论基础.

(1) $pV = \nu RT$ (理想气体的共性)



(3) E = E(T) (理想气体的状态函数)

$$E = N \cdot i \cdot \frac{1}{2} kT = v \frac{i}{2} RT = \frac{i}{2} pV$$

(4) 各等值过程的特性.



一 等体过程 摩尔定体热容


特性 V = 常量

过程方程 $PT^{-1} = 常量$

$$dV = 0$$
 $dW = 0$

由热力学第一定律

$$dQ_V = dE$$







$$dQ_V = \nu C_{V,m} dT$$
 $Q_V = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1) = E_2 - E_1$


$$dE = v \frac{i}{2} R dT \qquad C_{V,m} = \frac{i}{2} R$$


$$dE = \nu C_{V,m} dT$$
















二 等压过程 摩尔定压热容

特性 p = 常量

过程方程 VT^{-1} =常量功 $W = p(V_2 - V_1)$

由热力学第一定律

$$dQ_p = dE + dW$$





$$C_{p,m} = \frac{\mathrm{d}Q_p}{\nu \mathrm{d}T}$$

$$dQ_p = \nu C_{p,m} dT$$

$$dE = \nu C_{V,m} dT$$

$$pV = \nu RT$$

$$pdV = vRdT$$

$$\nu C_{p,m} dT = \nu C_{V,m} dT + \nu R dT$$

◆ 可得摩尔定压热容和摩尔定体热容的关系

$$C_{p,\mathrm{m}} = C_{V,\mathrm{m}} + R$$

$$C_p = C_V + \nu R$$

◆ 摩尔热容比

$$\gamma = C_{p,m}/C_{V,m}$$

等压过程的三个量的比例关系

$$Q_p = \nu C_{p,m} (T_2 - T_1)$$


$$\Delta E = E_2 - E_1 = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1)$$


$$W = p(V_2 - V_1) = \nu R(T_2 - T_1)$$


$$Q_p : \Delta E : W = C_{p,m} : C_{V,m} : R$$


$$= \frac{i+2}{2} : \frac{i}{2} : 1 = (i+2) : i : 2$$













讨论: 直线过程

$$\frac{p}{p_0} = -\frac{V}{V_0} + 4$$

$$y = -x + 4$$

