计算机通信与网络实验

2020年春季学期

M

一、实验注意事项

- ■按时到课
- ■遵守课堂纪律
- ■爱惜实验设备
- ■正确操作各种软硬件设备
- ■按时交实验报告

公司人-打一件.

实验报告内容

- □实验目的、要求及实验设备名称、型号、数量等;
- □有详细的拓扑结构图,图中应标明每个子网的IP;
- □ 有设备配置清单,拷贝有用的配置命令、配置结果及 调试信息,用黑体字显示,并加以说明;
- □记录每一功能的安装、创建、配置的要点,并完成该功能的数据、文本、图形等信息的采集和加工;
- □心得体会,及对本实验的意见和建议;
- □实验完成后一周内交,未交实验报告,实验分数为0。
- □ 实验报告手写,加拓扑图,加结果截图。注明批次及 实验地点
- □ 提交报告时间: 待定



西安电子科技大学↓

9-				_ 课	程实	程实验报告↓	
实验名称				به			
81							
22	学院		班		-D	læ.	
姓名	学号	10	<u></u> (a		权	線.	
同作者_							
实验目期	年	月	<u> </u>				
实验地点		***************************************		50.7		· ·	
7	Ot 50						
指导数师	评语:						A
91							
31							
.1							
9			推馬	数师:	56		
					<u>#</u> _	月	_ Ħ .,
	实验报	各内容基	本要求	及参考:	格式。	10100	a
一、实验目	1 的						
二、实验》	用仪器(或实	验环境),					
- 41164	- 医球节上腺	(或方變设	计及理论计	堂)			
二、大概定	多个小在从少水						
	5本原程及少数 5括记录(或仿:	英 及軟件设					



- ■实验目的
 - □学习访问交换机和路由器的方法;
 - □熟悉网络连接设备及附件的使用;
 - □学习交换机和路由器的指令。



- ■设备需求
 - □ Cisco路由器和交换机各1台;
 - □ PC机2台; Windows 98/NT/2000/XP操作系统, 装有 超级终端仿真软件;
 - □如果本机没有安装超级终端仿真软件,请自行安装:控制面板→添加或删除程序→添加或删除组件→附件和工具(详细信息)→通讯→(勾选)超级终端
 - □ Console控制台电缆1根。



- 访问Cisco路由器和交换机的主要方法有以下几种:
 - □通过Console端口运行超级终端仿真软件;
 - □通过Telnet程序;
 - □通过AUX端口接MODEM,通过电话线与远方的终端运 行超级终端仿真软件;
 - □通过浏览器来访问;
 - □通过网管软件;



- 实验内容
- 1. 通过Console电缆实现路由器和交换机与PC机的连接;
- 2. 正确配置PC机超级终端程序的串口参数;
- 3. 熟悉Cisco路由器和交换机的开机自检过程和输出界面;
- 4. 学会处理实验中出现的异常问题。

- ■实验步骤
 - □ 电缆连接及配置说明: 连接如图1所示
 - □超级终端配置连接时串口的缺省参数如下:
 - 端口速率: 9600bit/s;
 - 数据位: 8;
 - 奇偶校验: 无;
 - 停止位: 1;
 - 流控: 无。



图1-1 实验一的设备连接图

□在配置PC机时只有与上述参数相匹配,才能成功地访问到交换机和路由器。使用的操作系统是Win2000中文专业版。



- ■实验配置与结果检测
 - □打开超级终端程序,启动Win2000下【开始】→【程序】
 - →【附件】→【通讯】下的"超级终端"程序,屏幕 上依次出现如图所示的对话窗口



9

实验一访问Cisco网络设备

- ■交换机初始化过程
 - □完成配置后,打开交换机电源;
 - □进入如下界面:

% Please answer 'yes' or 'no'.

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n

Switch>enable (进入特权模式指令)

Switch#

若已打开交换机时间很长,界面不出现任何字符时,敲回车键后,出现:

Press RETURN to get started! (直接敲回车键出现下列信息)

Switch>enable

(进入特权模式指令)

Switch#

(可以输入其它特权指令)

M

实验一访问Cisco网络设备

交换机常用SHOW命令

- # show version 显示系统硬件配置、软件版本信息及最近一次启动以来连续运行的时间等
- # show running-config 显示设备运行配置信息
- # show running-config int f0/13 显示某个端口的配置信息
- #show vlan 显示所有VLAN信息
- # show interface f0/13 显示设备所有或指定接口的状态信息
- # show interface description 显示所有端口的描述信息
- # show int status 显示所有端口的状态信息
- ? 更多查看命令

- ■路由器初始化过程 (具体指令见实验教程P5)
 - □完成配置后,打开路由器电源
 - □进入界面如下:

Router> (用户执行模式提示符)

Router>enable (进入特权模式,如有口令,需输入口令)

Router#configure terminal

(特权模式提示符)

Router(config)#interface FastEthernet0/1

Router(config-if)#exit

注:1、有的路由器需要输入口令,默认口令为cisco,输入时不显示任何信息,只要输入正确即可进入;

- 2、请不要自行修改实验室内任何设备的口令;
- 3、参照附录,熟悉Cisco交换机和路由器的指令;

м

实验一访问Cisco网络设备

路由器常用SHOW命令


- #show version 查看版本及引导信息
- #show running-config 查看运行设置
- #show startup-config 查看开机设置
- #show interface *f0/1* 显示端口信息
- #show ip route 显示路由信息
- ? 更多查看命令



网线的做法

- 平行线排序: (两端——对应,实际1236能连通即可)
 - □白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕


在568B标准的基础上,



一般双绞线接法 (平行线)



- □ 网线的做法
 - 交叉线排序: (13、26交叉)
 - □ 白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕(568B)
 - □ 白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕(568A)



交叉双绞线接法



- 由于实验室设备可能已经保存有以前实验配置参数,因此在开始新做网络实验时应该清除原有配置,操作方法如下:
 - 1、清除Cisco 交换机初始配置

```
1 Switch>enable (进入特权模式)
2 Switch#delete flash:/vlan.dat (清除VLAN配置)
3 Switch#erase startup-config (清除初始配置)
4 Switch#reload (重启交换机)
```

■ 2、清除Cisco 路由器初始配置

```
    1
    Router>enable
    (进入特权模式)

    2
    Router#erase startup-config
    (清除初始配置)

    3
    Router#reload
```



- 3、清除Cisco 交换机密码的方法:
- 如果现有交换机修改了密码,可用下面方法清除
- (1) PC机用Console线和交换机连接
- (2)按住交换机"Mode"键同时打开交换机电源,
- 出现switch: 时松开
- (3)键入下面命令序列:
- switch: flash init
- switch: rename flash:config.text flash:config.text.old
- switch: boot
- (4) 等待提示,出现switch>即可



- 3、清除Cisco 路由器密码的方法:
- 如果现有路由器修改了密码,可用下面方法清除
- (1) PC机用Console线和路由器连接
- (2) 打开路由器电源,在启动60S内按Ctrl+<Break>键进入ROM Monitor模式,出现如下提示符:
- rommon1:>
- (3)键入下面命令序列:
- rommon1:>confreg 0x42 (cisco 2600)
- 或: rommon1:>confreg 0x2142 (cisco 2800)
- rommon2:>reset
- 在启动设置过程中的所有问题都回答"n"
- (4) 等待提示,出现Router>时即可进行正常操作



实验一作业要求:

- 1、熟悉Cicso交换机和路由器连接方法,
- 2、熟练使用常用的操作指令
- 3、在仿真环境中添加一台交换机和一台终端
- 4、要求终端设置IP地址
- 5、在终端可以ping自己的IP地址
- 6、作业中提交实验报告,结果截图



- ■实验目的
 - □学习交换机的基本设置方法
 - □理解交换机的端口属性
 - □掌握VLAN的划分和配置命令



- ■设备需求
 - □ 交换机1台;
 - □ PC机4台;
 - □ RJ45双交线;
 - □ Console控制台电缆1根。



- VLAN的概念
 - □ VLAN (Virtual Local Area Network) 的中文名为"虚拟局域网";
 - □ VLAN是一种将局域网设备从逻辑上划分(注意,不是从物理上划分)成一个网段,从而实现虚拟工作组的数据交换技术;
 - □ VLAN的优点:
 - 增加了网络连接的灵活性
 - 控制网络上的广播
 - ■增加网络的安全性



- □交换机的工作模式
 - ■用户执行模式 (>)
 - 特权模式 (#)
 - ■配置模式 (config#)
 - ■接口配置模式 (config-if)#

默认登录模式

基本操作模式

全局配置

接口、vlan配置

enable configure terminal Interface fo/*
用户模式 特权模式 全局配置模式 接口配置模式 exit exit

M

实验二 交换机VLAN实验


- □ 查看vlan信息命令为:
- ☐ Switch#show vlan

(结果如下图所示)

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gi0/1, Gi0/2
1003 1004	fddi-default token-ring-default fddinet-default trnet-default	act/unsup act/unsup act/unsup act/unsup	



- 实验内容: 在同一个交换机上配置不同的vlan
 - □ 在交换机上添加两个vlan;
 - □ 给新添加的vlan各加入3个端口;
 - □用ping命令测试同一个vlan中连接的计算机是否连通。



实验一

网络与通信实验

■ 由于实验室设备可能已经保存有以前实验配置参数,因此在开始新做 网络实验时应该清除原有配置,操作方法如下:

■ 恢复Cisco 交换机初始配置

```
1 Switch>enable (进入特权模式)
2 Switch#delete flash:/vlan.dat (清除VLAN配置)
3 Switch#erase startup-config (清除初始配置)
4 Switch#reload (重启交换机)
```



■ 设置交换机模式: 交换机是server模式,才能创建新的vlan

设置和察看终端状态指令:

Swith#vlan database

Swith(vlan)#vtp server 设置为server模式

Swith(vlan)#exit

Swith#show vtp status 执行结果如下:

```
Switch(vlan)#vtp server
    Setting device to VTP SERVER mode.
    Switch(vlan)#exit
    APPLY completed.
    Exiting....
    Switch#show vtp status
    VTP Version
    Configuration Revision
    Maximum VLANs supported locally : 1005
    Number of existing VLANs
    VTP Operating Mode
                                       Server
    VTP Domain Name
                                     : test
    VTP Pruning Mode
                                       Disabled
    VTP V2 Mode
                                       Disabled
    VTP Traps Generation
                                       Disabled
                                       0xE1 0x03 0x6C 0xF0 0xD8 0xF4 0x97 0x63
2020-MD5 digest
```

м

实验二 交换机VLAN实验

■创建VLAN

交换机是server模式,才能创建新的vlan, server和client模式都可以给vlan添加端口

用下列指令即可创建一个vlan:

Switch>enable

Switch#vlan database

Switch(vlan)#vlan 2 name test2

Switch(vlan)#no vlan 2

Switch(vlan)#exit

Switch#show vlan

进入特权模式指令 进入配置模式 2是序号,表示第二个vlan 删除第二个vlan 退出配置模式

查看vlan信息

v

实验二 交换机VLAN实验

■ 给创建的VLAN添加端口(在server和client上)

Switch#config terminal
Switch(config)#interface f0/6
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
Switch(config-if)#exit
Switch#show vlan

进入端口6的配置模式 设置端口为静态vlan访问模式 把端口6分配给相信的vlan 2

查看vlan配置信息

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
1003 1004	vlan2 fddi-default token-ring-default fddinet-default trnet-default	active act/unsup act/unsup act/unsup act/unsup	Fa0/6

网络与通信实验

W

实验二 交换机VLAN实验

例如:

Switch#vlan database

Switch(vlan)#vlan 2

Switch(vlan)#vlan 3 name E508

Switch#configure terminal

Switch(config)#interface Fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 2

(将端口Fa0/1添加到vlan 2)

Switch(config)#interface Fa0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 2

同样的方法,把Fa0/23和Fa0/24添加到vlan 3

网络与通信实验

添加vlan 2, 自动命名

添加vlan 3,命名为E508

■ 查看vlan信息,结果如下

查看vlan信息

Switch#show vlan

2020-4-14

VLAN	Name	Status	Ports	
1	default	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6	
			Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10	
			Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14	
			Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18	
			Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22	
2	VLAN0002	active	Fa0/1, Fa0/2	
3	E508	active	Fa0/23, Fa0/24	
1002	fddi-default	act/unsup		
1003	token-ring-default	act/unsup		
1004	fddinet-default	act/unsup		
1005	trnet-default	act/unsu	p	

将PC1和PC2连接到端口Fa0/1和Fa0/2 将PC3和PC4连接到端口Fa0/23和Fa0/24

网络与通信实验




- 用网线将PC机连接到相应的端口,配置PC 机IP地址
- ■用Ipconfig查询当前PC机的IP地址
- ■交换机端口工作状态:
 - □初始状态下所有的端口都在default中(vlan 1), 所有的端口都可以连通:
 - □端口指示灯**橘红色**表示正在初始化,变为**绿色**表示正常工作。



■结果测试

在CMD>下,用ping命令测试。

同一vlan中端口连接的PC可以连通,不同VLAN中的PC机不能连通表示实验成功。




.

实验二 配置跨交换机的VLAN


■ VTP协议

□VTP协议可以在一组交换机之间进行vlan通信,VTP从一个中心控制点开始,维护整个企业网上vlan的添加、删除和重命名工作,确保配置的一致性,将进行变动时可能出现的配置一致性降至最低。



实验二 配置跨交换机的VLAN

- ■实验二
 - 交换机1作为**服务器**,交换机2作为**客户端**;
 - 服务器执行vtp协议,通过Trunk口将vlan信息自动广播到客户端。(连接Trunk线的端口都放在VLAN 1中)



M

实验二 配置跨交换机的VLAN

■配置交换机1(服务器端)

(在断开级联线的情况下设置)

用到的配置命令:

Switch>enable
Switch#vlan database
Switch(vlan)#vtp server
Switch(vlan)#vtp domain vtpserver
Switch(vlan)#vtp pruning
Switch(vlan)#exit
Switch#show vtp status

(进入特权模式)

(进入VLAN配置子模式)

(设置本交换机为Server模式)

(设置域名)

(启动修剪功能)

实验二 配置跨交换机的VLAN



- 配置交换机1(服务器端)
 - □ 用cisco3550作为服务器,它可以自动识别交叉线,自动将连接交叉线的端口设置成Trunk口,如果用2950作为服务器,需要完成下面命令:

Switch#config terminal
Switch(config)#interface fa0/X

Switch(config-if)#switchport mode trunk

设置郊

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan all

进入端口X的配置模式 设置端口为Trunk访问模式 |an all

设置允许从该端口交换数据的vlan

Switch(config-if)#end

м

实验二 配置跨交换机的VLAN

- ■配置交换机2(客户端)
 - □客户端自动接收vlan信息(不需要自己建立vlan), 只需将端口加入到相应的vlan中。

用到的配置命令:

Switch>enable
Switch#vlan database
Switch(vlan)#vtp client
Switch(vlan)#vtp domain vtpserver
Swithc(vlan)#exit
Swithc#show vlan

(进入特权模式) (进入VLAN配置子模式) (设置本交换机为Client模式) (域名必须与服务器域名一致)



实验二 配置跨交换机的VLAN

 添加端口到vlan中 查看vlan信息,确保客户端vlan信息与服务 器vlan信息一致,可以在服务器端添加或删 除vlan,查看客户端变化。

在服务器端和客户端分别添加端口到已经划分好的vlan中

w

实验二 配置跨交换机的VLAN

- ■结果测试
 - □配置PC机IP地址,用平行双绞线将PC机分别连接到服务器交换机和客户端交换机的相应端口,用ping命令测试,同一vlan连接的机器可以连通,不同VLAN中的PC机不能连通,则表示实验成功。

w

实验二 配置跨交换机的VLAN

- ■实验报告
 - □实验目的、内容及实验中所用各设备名称、型号、 数量等;
 - □有详细的拓扑结构设计图,图中应标明每个子网的IP;
 - □有交换机配置清单,交换机配置清单拷贝下来并整理,将有用的配置命令、配置结果及调试信息用黑体字显示,并加以说明;

实验二交换机和VLAN划分

实验二作业要求:

- 1、熟悉Cicso交换机VLAN概念和使用方法
- 2、熟练使用常用的操作指令
- 3、画拓扑图,需要标注每一台终端的IP地址
- 4、要求终端设置IP地址
- 5、在终端可以ping通同一个VLAN中的其他机器
- 6、作业中提交实验报告,结果截图

实验三 路由器基本配置



- ■实验目的
 - □掌握路由器的基本配置及常用命令;
 - □理解网络地址规划的原则及方法。



■设备需求

□ 路由器 1台

□ 交换机 2台

□ PC机 4台

□ RJ45双交线 4+2根


□ Concole控制电缆 1根



■实验内容

- □ 直连路由:用2个交换机组建两个LAN,用路由器将两个LAN连接;
- □基于三层交换机的VLAN间路由:用1个三层交换机组 建两个LAN,用三层交换机的端口路由功能实现VLAN间 的路由。
- □ 单臂路由:用1个二层交换机组建两个LAN,用路由器将两个LAN连接;(选作,有些设备不支持)
- □ 规划设置PC机的IP地址和掩码。

- ■实验内容
 - □ 直连路由:用2个交换机组建两个LAN,用路由器将两个LAN连接;



拓扑结构示意(I)

注:路由器的两个端口之间可以直接转发数据包,所以可以连通不同的局域网



- ■实验步骤:
 - □用Console电缆连接计算机和路由器;
 - □用双绞线连接路由器和交换机;
 - □打开电源,查看路由器连接口的指示灯是否正常工作;
 - □打开超级终端,进入工作界面;

■ 由于实验室设备可能已经保存有以前实验配置参数,因此在开始新做网络实验时应该清除原有配置,操作方法如下: (仿真不需要这步) 1、清除Cisco 交换机初始配置

```
1 Switch>enable (进入特权模式)
2 Switch#delete flash:/vlan.dat (清除VLAN配置)
3 Switch#erase startup-config (清除初始配置)
4 Switch#reload (重启交换机)
```

■ 2、清除Cisco 路由器初始配置

```
    1
    Router>enable
    (进入特权模式)

    2
    Router#erase startup-config
    (清除初始配置)

    3
    Router#reload
```



实验四 路由器配置

- ■路由器配置
 - ■路由器也有特权模式和配置模式;
 - ■常用路由器命令:

(用户执行模式提示符) Router>

(进入特权模式) Router>enable

(特权模式提示符) Router#

Router#config terminal (进入配置模式)

Router(config)#interface Fa0/0

Router(config-if)#

Router(config-if)#exit

Router(config)#exit

Router#show ip route

Router#show running-config

(进入接口配置子模式)

(接口配置子模式提示符)

(退出接口配置子模式)

(退出配置模式)

(查看路由表)

(查看端口ip及状态)

注:1、有的路由器需要输入口令,默认口令为cisco,输入时不显示 任何信息,只要输入正确即可进入

实验三 路由器配置和子网交换

- ■配置路由器端口
 - □路由器连接交换机的两个端口处于不同的局 域网内,需要配置IP地址
 - □路由器的ip就是对应网络的网关
 - □端口配置命令:

Router>enable

Router#

Router#config terminal

Router(config)#interface Fa0/0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 配置端口0的IP地址

(进入配置模式)

(进入端口0配置子模式)


端口激活命令

Router(config-if)#exit

Router(config)#exit

Router#


- 网络地址的划分
 - □ 设置路由器的两个以太网端口(f0/0, f0/1)的lp地址和掩码
 - □ 通过路由器将两个LAN互连,两个LAN之间的PC机互相能Ping通



路由器的IP地址如何设置?



- 实验内容二
 - □ 三层交换路由: 用1个三层交换机组建两个LAN, 用交换机的端口路由功能实现两个LAN连接; (P124)



1

实验三 路由器配置

- 实验内容二
 - □ 三层交换路由: 用1个三层交换机组建两个LAN, 用交换机的端口路由功能实现两个LAN连接; (P124)

主要配置命令:

SW(config)#interface vlan 1

SW(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 (VLAN1 的网关)

SW(config-if)#no shutdown

SW(config)#interface vlan 2

SW(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 (VLAN2 的网关)


SW(config-if)#no shutdown

SW(config)#ip routing

×

实验三 路由器配置

- ■实验内容三
 - □ 单臂路由:用1个二层交换机组建两个LAN,用路由器将两个LAN连接;
 - □ (选做)



M

实验三 路由器配置

- 实验内容
 - □ 单臂路由:用1个交换机组建两个LAN,用路由器将两个LAN连接; 主要配置命令:

R(config)#inter f0/0

R(config-if)#no shutdown

R(config-if)# inter f0/0.1

R(config-subif)# encapsulation dot1q 1

R(config-subif)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

R(config-if)# inter f0/0.2

R(config-subif)# encapsulation dot1q 2

R(config-subif)# ip address 192.168.2.1 255.255.25.0

w

实验三 路由器配置

- ■测试结果
 - □若路由器连接的两个不同网络的主机可以相互 连通,则表示实验结果正确;
 - □用Ping命令测试。

```
PC>ping 192.168.0.1

Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=47ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=62ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=62ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=63ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 47ms, Maximum = 63ms, Average = 58ms
```

实验三 本章重点

实验三作业要求:

- 1、熟练掌握路由器基本配置,熟悉三层交换机的概念
- 2、熟练使用路由器常用的操作指令
- 3、画拓扑图,需要标注每一台终端的IP地址
- 4、要求终端设置IP地址
- 5、在终端可以ping通同一个VLAN中的其他机器
- 6、作业中提交实验报告,结果截图

实验四 路由协议配置



实验四 路由协议配置

- ■实验目的
 - □掌握路由原理
 - □理解动态路由和静态路由的概念
 - □学习路由配置方法



■设备需求

□ 路由器 2台

□ 交换机 3台

□ PC机 8台


□ RJ45双交线 8根

□ Concole控制电缆 1根

w

实验四 静态路由配置

- ■实验拓扑
 - □两个或多个小组之间,通过配置静态路由表信息来实 现子网间的通信。





- ■实验步骤
 - □根据实际需要规划网络ID和ip地址;
 - □根据网络拓扑图连接硬件设备,打开电源;
 - □配置计算机ip地址、子网掩码和网关;
 - □配置路由器ip地址和路由表;
 - □测试网络连接。




■ 静态路由配置命令:

Route (config) #

#ip route <u>network-address</u> subnet-mask <u>IP-address</u> 其中:

network-address---目标网络地址 如: 192.168.1.0 subnet-mask—目标网络的子网掩码,如: 255.255.255.0 IP-address—将数据包转发到目标网络时,下一跳的IP地址


■ 静态路由配置示例 网络拓扑如下:



配置路由器R1:

- R1 (config) #interface f0/0
- R1 (config-if) #ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
- R1 (config-if) #no shutdown
- R1 (config-if) #exit
- R1 (config) #interface f0/1
- R1 (config-if) #ip address 172.16.12.1 255.255.255.0
- R1 (config-if) #no shutdown
- R1 (config-if) #exit
- R1 (config) #ip route 172.16.4.0 255.255.255.0 172.16.12.2
- R1 (config) #ip route 172.16.34.0 255.255.255.0 172.16.12.2
- R1 (config) #ip route 172.16.23.0 255.255.255.0 172.16.12.2


■ 静态路由配置示例 网络拓扑如下:



配置路由器R2:

- R2 (config) #interface f0/0
- R2 (config-if) #ip address 172.16.12.2 255.255.255.0
- R2 (config-if) #no shutdown
- R2 (config-if) #exit
- R2 (config) #interface f0/1
- R2 (config-if) #ip address 172.16.23.2 255.255.255.0
- R2 (config-if) #no shutdown
- R2 (config-if) #exit
- R2 (config) #ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.12.1
- R2 (config) #ip route 172.16.4.0 255.255.255.0 172.16.23.3
- R2 (config) #ip route 172.16.34.0 255.255.255.0 172.16.23.3


■ 静态路由配置示例 网络拓扑如下:



配置路由器R3:

- R3 (config) #interface f0/0
- R3 (config-if) #ip address 172.16.23.3 255.255.255.0
- R3 (config-if) #no shutdown
- R3 (config-if) #exit
- R3 (config) #interface f0/1
- R3 (config-if) #ip address 172.16.34.3 255.255.255.0
- R3 (config-if) #no shutdown
- R3 (config-if) #exit
- R3 (config) #ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.23.2
- R3 (config) #ip route 172.16.12.0 255.255.255.0 172.16.23.2
- R3 (config) #ip route 172.16.4.0 255.255.255.0 172.16.34.4


■ 静态路由配置示例 网络拓扑如下:



配置路由器R4:

- R4 (config) #interface f0/0
- R4 (config-if) #ip address 172.16.34.4 255.255.255.0
- R4 (config-if) #no shutdown
- R4 (config-if) #exit
- R4 (config) #interface f0/1
- R4 (config-if) #ip address 172.16.4.4 255.255.255.0
- R4 (config-if) #no shutdown
- R4 (config-if) #exit
- R4 (config) #ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.34.3
- R4 (config) #ip route 172.16.12.0 255.255.255.0 172.16.34.3
- R4 (config) #ip route 172.16.23.0 255.255.255.0 172.16.34.3

- ■网络拓扑图
 - □路由器的ip就是对应网络的网关



拓扑结构示意(II)

Ip route 192.168.2.0(目标网段) 255.255.255.0 192.168.1.3(跳点)

×

实验四 静态路由配置

■ 实际用到的命令 (路由器1的配置,路由器2参照此命令配置)

Router>enable

Router#config terminal

Router(config)#interface fa0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

设置ip

Router(config)#interface fa0/1

Router(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.3 设置路由表



```
查看路由器信息命令:
Router#show ip route
Router#show running-config
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
ip classless
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.3
```

(查看路由信息) (查看当前配置信息)

- ■结果测试
 - □Ping命令的使用
 - Dos方式下ping命令从网卡发送和接收数据。

```
PC>ping 192.168.0.1

Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=47ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=62ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=62ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=63ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 47ms, Maximum = 63ms, Average = 58ms
```

■控制台方式下ping命令从console电缆发送。

Router#ping 192.168.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, time out is 2 seconds:

Success rate is 100 percent(5/5), round-trip min/avg/nax=4/4/4 ms





实验四 动态RIP协议配置(作业)

- ■实验目的
 - □学习动态路由原理
 - □掌握动态路由RIP的配置方法

w

实验四 动态RIP协议配置

- ■RIP路由协议
 - □RIP是距离矢量路由选择协议的一种。它选用 跳数作为唯一的路由选择度量标准;允许最大 跳数值为15;缺省情况下每30秒广播一次路由 更新数据

实验五 动态RIP协议配置

■配置RIP协议指令(路由器1可依次设置)

Router (config)#ip routing

(需要进行RIP协议设置)

Router (config)#router rip

(进入RIP配置模式)

Router (config-router)#network 192.168.0.0 段,端口所在的网段)

(设置路由器工作的网

Router (config-router)#network 192.168.1.0

(中间网络)

Router (config-router)#version 2

(设置RIP协议版本)


Router (config-router)#exit (参考P80), 学习思科仿真软件的使用方法。





实验五 动态路由RIP配置

- ■实验内容
 - □参考下图,软件仿真配置RIP协议



实验四本章重点

- 1、熟练掌握Cicso路由静态协议划分,熟悉RIP协议 的工作原理
 - 2、熟悉网段名称和具体IP地址的区别
 - 3、画拓扑图,需要标注每一台终端的IP地址
 - 4、要求终端设置IP地址
 - 5、熟悉RIP协议的工作方式
 - 6、作业中提交实验报告,结果截图

实验结束了!