OpenVPN-DCO MPTCP

AUTHOR Версия

Оглавление

Table of contents

Список файлов

Файлы

Полный список документированных файлов.	
mptcp.c (Реализация поддержки MPTCP для OpenVPN DCO)	3
mptcp.h (Заголовочный файл для поддержки MPTCP в OpenVPN DCO)	

Файлы

Файл mptcp.c

Реализация поддержки MPTCP для OpenVPN DCO.

```
#include "main.h"
#include "ovpnstruct.h"
#include "ovpn.h"
#include "peer.h"
#include "proto.h"
#include "skb.h"
#include "tcp.h"
#include <linux/ptr_ring.h>
#include <linux/skbuff.h>
#include <net/tcp.h>
#include <net/mptcp.h>
#include <net/route.h>
```

Функции

- void ovpn_mptcp_socket_detach (struct socket *sock) Отсоединяет сокет MPTCP от пира.
- void **ovpn_queue_mptcp_skb** (struct ovpn_peer *peer, struct sk_buff *skb) Помещает пакет в очередь передачи TCP и планирует его обработку.
- int ovpn_mptcp_socket_attach (struct socket *sock, struct ovpn_peer *peer) Присоединяет сокет MPTCP к пиру и устанавливает колбэки.
- int __init ovpn_mptcp_init (void)
 Инициализирует подсистему MPTCP.

Подробное описание

Реализация поддержки MPTCP для OpenVPN DCO.

Этот файл содержит реализацию функций для обработки MPTCP-соединений, включая чтение, запись и управление сокетами в контексте ускорителя канала данных OpenVPN.

Авторство

Copyright (C) 2019-2023 OpenVPN, Inc.

Автор

Antonio Quartulli antonio@openvpn.net (Оригинальная реализация для ТСР) Ivan Pecherskiy ipecherskiy@avo.tel (Адаптация для МРТСР и доработки)

Функции

int __init ovpn_mptcp_init (void)

Инициализирует подсистему МРТСР.

Инициализирует статические объекты МРТСР.

Создает кастомную структуру протокола ovpn_mptcp_prot , копируя mptcp_prot и переопределяя колбэки recvmsg и sock_is_readable для интеграции с OpenVPN.

Возвращает

Всегда возвращает 0.

int ovpn_mptcp_socket_attach (struct socket * sock, struct ovpn_peer * peer)

Присоединяет сокет МРТСР к пиру и устанавливает колбэки.

Присоединяет сокет MPTCP к пиру OpenVPN.

Инициализирует очередь передачи, сохраняет существующие колбэки сокета и устанавливает кастомные обработчики для MPTCP. Проверяет, что сокет является MPTCP и находится в состоянии ESTABLISHED.

Аргументы

sock	Указатель на МРТСР-сокет.
peer	Указатель на пира, к которому присоединяется сокет.

Возвращает

0 в случае успеха, или код ошибки в противном случае.

void ovpn_mptcp_socket_detach (struct socket * sock)

Отсоединяет сокет МРТСР от пира.

Отсоединяет сокет MPTCP от пира OpenVPN.

Восстанавливает оригинальные колбэки сокета, отменяет все запланированные задачи и очищает кольцевые буферы приема и передачи.

Аргументы

	sock	Указатель на структуру socket для отсоединения.
L	BOCK	Thusaresis in erpykrypy seemed Asia erededimentali.

void ovpn_queue_mptcp_skb (struct ovpn_peer * peer, struct sk_buff * skb)

Помещает пакет в очередь передачи ТСР и планирует его обработку.

Помещает skb в очередь для отправки через MPTCP.

Аргументы

r y -	
peer	Указатель на пира-получателя.
skb	Указатель на sk buff для отправки.

Файл mptcp.h

Заголовочный файл для поддержки MPTCP в OpenVPN DCO.

```
#include "peer.h"
#include <linux/net.h>
#include <linux/skbuff.h>
#include <linux/types.h>
#include <linux/workqueue.h>
```

Функции

- int __init ovpn_mptcp_init (void)
 Инициализирует статические объекты MPTCP.
- void **ovpn_queue_mptcp_skb** (struct ovpn_peer *peer, struct sk_buff *skb) Помещает skb в очередь для отправки через MPTCP.
- int ovpn_mptcp_socket_attach (struct socket *sock, struct ovpn_peer *peer) Присоединяет сокет MPTCP к пиру OpenVPN.
- void ovpn_mptcp_socket_detach (struct socket *sock) Отсоединяет сокет MPTCP от пира OpenVPN.

Подробное описание

Заголовочный файл для поддержки MPTCP в OpenVPN DCO.

Это дополнение OpenVPN-DCO для поддержки MPTCP. Оно определяет интерфейсы для инициализации MPTCP, управления сокетами и отправки/получения пакетов по MPTCP-соединениям.

Авторство

Copyright (C) 2019-2023 OpenVPN, Inc.

Автор

```
Antonio Quartulli antonio@openvpn.net (Оригинальная реализация для ТСР) Ivan Pecherskiy ipecherskiy@avo.tel (Адаптация для МРТСР и доработки)
```

Функции

int __init ovpn_mptcp_init (void)

Инициализирует статические объекты МРТСР.

Эта функция должна быть вызвана при инициализации модуля для настройки необходимых структур данных для поддержки МРТСР.

Возвращает

0 в случае успеха, или код ошибки в противном случае.

Инициализирует статические объекты МРТСР.

Создает кастомную структуру протокола ovpn_mptcp_prot , копируя mptcp_prot и переопределяя колбэки recvmsg и sock_is_readable для интеграции с OpenVPN.

Возвращает

Всегда возвращает 0.

int ovpn_mptcp_socket_attach (struct socket * sock, struct ovpn_peer * peer)

Присоединяет сокет MPTCP к пиру OpenVPN.

Настраивает колбэки сокета для обработки МРТСР-трафика для указанного пира.

Аргументы

sock	Указатель на структуру socket, представляющую MPTCP-сокет.
peer	Указатель на структуру ovpn peer, к которой присоединяется сокет.

Возвращает

0 в случае успеха, или код ошибки в противном случае.

Присоединяет сокет MPTCP к пиру OpenVPN.

Инициализирует очередь передачи, сохраняет существующие колбэки сокета и устанавливает кастомные обработчики для MPTCP. Проверяет, что сокет является MPTCP и находится в состоянии ESTABLISHED.

Аргументы

sock	Указатель на МРТСР-сокет.
peer	Указатель на пира, к которому присоединяется сокет.

Возвращает

0 в случае успеха, или код ошибки в противном случае.

void ovpn_mptcp_socket_detach (struct socket * sock)

Отсоединяет сокет MPTCP от пира OpenVPN.

Восстанавливает исходные колбэки сокета и очищает ресурсы, связанные с МРТСР.

Аргументы

-			
	sock	Указатель на структуру socket, которую нужно отсоединить.	

Отсоединяет сокет MPTCP от пира OpenVPN.

Восстанавливает оригинальные колбэки сокета, отменяет все запланированные задачи и очищает кольцевые буферы приема и передачи.

Аргументы

sock	Указатель на структуру socket	для отсоединения.

void ovpn_queue_mptcp_skb (struct ovpn_peer * peer, struct sk_buff * skb)

Помещает skb в очередь для отправки через MPTCP.

Аргументы

peer	Указатель на структуру ovpn_peer, представляющую удаленного пира.
skb	Указатель на sk_buff, содержащий пакет для отправки.

Помещает skb в очередь для отправки через MPTCP.

Аргументы

peer	Указатель на пира-получателя.	
skb	Указатель на sk buff для отправки.	

mptcp.h

См. документацию.

```
12
13 #ifndef _NET_OVPN_DCO_MPTCP_H_
14 #define _NET_OVPN_DCO_MPTCP_H_
16 #include "peer.h"
17
18 #include <linux/net.h>
19 #include <linux/skbuff.h>
20 #include <linux/types.h>
21 #include ux/workqueue.h>
22
29 int __init ovpn_mptcp_init(void);
30
36 void ovpn_queue_mptcp_skb(struct ovpn_peer *peer, struct sk_buff *skb);
37
46 int ovpn mptcp socket attach(struct socket *sock, struct ovpn peer *peer);
47
54 void ovpn_mptcp_socket_detach(struct socket *sock);
55
64 static inline void ovpn_mptcp_send_skb(struct ovpn_peer *peer, struct sk_buff *skb)
65 {
66
        u16 len = skb->len;
67
        *(__be16 *)__skb_push(skb, sizeof(u16)) = htons(len);
68
69
        ovpn_queue_mptcp_skb(peer, skb);
70 }
71
72 #endif /* _NET_OVPN_DCO_MPTCP_H_ */
```

Алфавитный указатель

INDEX