## 数据类型

- 编译器在编译期间应当尽最大努力完成可能的类型检查,使得虚拟机在运行期间无需再进行这些操作;
- reference 类型表示一个对象的 引用,可以想象成指向对象的 指针;
  - reference 和 int 、 long 、 float 、 double 等基本类型是一个层次的; 前者是具体的数据类型,后者是某种数据类型的统称; ( *书本P5* )
- ivm数据类型分为 原始类型 和 引用类型

#### 原始类型包括:

- 数值类型 ( numeric type )
  - 整型:
    - byte、short、int、long; (默认值为0; 以有符号的二进制补码的形式存储)
    - char类型: 16位无符号整形表示,即: 2个字节表示UTF-16基本平面码点; 默认值是null的码点(Unicode中null的码点,\u0000)
  - 浮点型: float、double; (默认值为正数0)
    - float 和 double 在内存中的存储形式采用了 IEEE 754 标准: float ( 符号位 + 8位幂值 + 23位小数位 )、double ( 符号位 + 11位幂值 + 52位小数位 )
    - float的幂值范围为 -126 ~ 127; 8个幂值位全为 0 或全为 1 时表示特殊值;
    - java 中 float 必须使用 f 标注, 否则表示 double 类型的计算;
- boolean 类型: 默认值为 false;
- returnAddress 类型: 指向某个操作码(opcode) 的指针; 此操作码与 jvm的指令 相对应;
- float 类型存储结构

阅读这篇博客便可详细了解 float 类型存储结构,这里主要备注一下特殊情况:

- · 8位幂值全为0,并且小数部分是0,则表示± 0 (正负和符号位有关)
- 8位幂值全为1, 并且小数部分是0, 则表示 ±无穷大 (正负和符号位有关)
- 8位幂值全为1,并且小数部分非0,则表示 NaN
- 关于浮点集合和扩展指数集合

R24 SARRANPR				
**	******	********	******	
	34	34	10	39
		211		34.15
Em.	107	2100	<140	39+104/387
f.	-124	4-140	-140	41-14-162

上图中的几种集合是经过精心设计的,从左到右是被包含的关系:

- 单精度浮点数集合 < 单精度扩展指数集合 < 双精度浮点集合 < 双精度扩展指数集合
- NaN 与任何数进行比较和等值操作都会返回 false ,包括 NaN 自己,eq: NaN == NaN -- false
- jvm中没有提供任何boolean值专用的指令, boolean 编译后都是用 int 代替;
  - true → 1 : false → 0:
- jvm中可以创建boolean数组,通过公用 byte数组 的 baload 和 bastore 指令进行操作;
- 引用类型
  - 类:指向动态创建类实例
  - 数组: 指向数组实例
  - 接口: 指向实现了某接口的类或数组实例

- 引用类型 默认为 null; jvm 规范并没有规定null 在虚拟机中应该如何编码表示;
- 数组类型
  - 组件类型: int[]][]的组件类型就是int[][, int[][]的组件类型是int[];
  - 元素类型: 当组件不再是数组的时候,就是元素类型,如: int∏∏的元素类型是int;

## 运行时数据区

有些数据区会随着jvm启动而创建,随着jvm退出而销毁;另外一些和线程一一对应,随 线程 的开始和结束而创建和销毁;

#### PC寄存器

● 每个线程一个PC寄存器

#### Java虚拟机栈

- 每个线程一个Java虚拟机栈(Java栈),和传统栈功能一样,用于保存局部变量和一些计算中间量:
- 除了栈帧出栈和入栈之外,虚拟机栈不会再受其他因素影响,所以可以栈帧可以在堆中分配;
- 虚拟机栈所使用的内存不必保证连续;
- Java栈可以设计为固定长度,也可以动态扩展和收缩;虚拟机的实现应该提供给使用者调节Java栈的手段;
- 创建栈相关异常
  - 如果是固定长度的栈,当请求分配栈容量超过虚拟机允许的最大容量,jvm抛出 StackOverflowError;
  - 如果Java栈设计成了动态的,在尝试扩展的时候如果内存不足,则jvm抛出 OutOfMemoryError;

# 运行模式

jvm有2种运行模式: server和client 传送门1 传送门2

## 其他

• class 文件中有一些 惯例, 比如: 字节序 的选用,这样做事为了统一某些操作,如此才能更好地做到 平台无关性;

### 说明

• 文中的所有页码都是指 《java虚拟机规范 java se8》 中文版对应页码;