Definicja typu

Zacznijmy od tego - co to jest typ. Można powiedzieć, że typ odwzorowuje nam pewien zbiór wartości. Przykładowo - int to typ, za którego pomocą można zapisać 32-bitową liczbę całkowitą (na standardowych architekturach - przykładowo, w 16-bitowym Windowsie int miał wielkość 16 bitów). Z większością typów w języku C++ możemy używać *modyfikatorów*, które w jakiś sposób nam zmienią ten typ. Na przykład unsigned powoduje że typ staje się typem *bez znaku* - czyli, przykładowo, z użyciem unsigned int, możemy zapisać 32-bitową liczbę całkowitą nieujemną (od 0 do 2^32 - 1). Poniżej opiszę listę najczęściej wykorzystywanych typów *fundamentalnych*, czyli podstawowych, oraz ich właściwości i modyfikatory.

Podstawowe typy

Podstawowe 6 typów w języku C++ to

void

void jest typem pustym. To znaczy, że jego zbiór wartości jest pusty - czyli nie możemy za jego pomocą (teoretycznie) zapisać żadnej wartości. Najczęściej wykorzystywany w definicjach funkcji, na przykład void f();, oznacza że funkcja f nie zwróci żadnej wartości.

bool

bool odwzorowuje nam wartość logiczną - nazwa wzięła się od boolean. Przy jej użyciu możemy zapisać dwie wartości - true albo false. Tutaj warto zaznaczyć, że wszystkie operacje porównania (z użyciem operatorów porównań, na przykład < lub ==) zwracają wartość typu bool.

char

char to specyficzny typ danych o dość szerokim zastosowaniu. Standardowo jest to typ za pomocą którego możemy zapisać znak ASCII (oraz UTF-8, od C++14). Może być on jednocześnie traktowany jako liczba 8-bitowa. Tablice typu char są zwane łańcuchami znaków, na przykład "Hello world!".

int

int to chyba najpowszechniej wykorzystywany typ danych. W aktualnych architekturach jest to standardowo 32-bitowy typ, dzięki któremu możemy zapisywać liczby całkowite. Jest on wystarczająco duży dla większości operacji matematycznych.

float

float to 32-bitowy typ zmiennoprzecinkowy o stosunkowo małej precyzji. Pozwala nam na zapisywanie wartości z około siedmioma cyframi (na przykład 123.4567).

double

double to 64-bitowy typ zmiennoprzecinkowy o *podwójnej precyzji* (w porównaniu do float a). Pozwala na zapisywanie wartości z około 15 cyframi.

Modyfikatory typu int

Typ int jest podstawowym typem dla liczb całkowitoliczbowych i z tego względu możemy nieco go zmodyfikować. Najbardziej podstawowymi modyfikatorami są signed i unsigned. Domyślnie, każdy typ zachowuje się tak, jakby miał modyfikator signed - czyli jest w stanie reprezentować liczby całkowite dodatnie i ujemne. Modyfikatora unsigned możemy chcieć użyć w kilku sytuacjach:

- Jesteśmy w 100% pewni że nie potrzebujemy ujemnych wartości i nie mają prawa takowe się pojawić, a przyda nam się więcej wartości dodatnich jakie możemy zapisać przy użyciu typu -Typ liczbowy o wielkości n bitów ze znakiem pozwala nam na zapisywanie w nim wartości w zakresie około [-(2^(n - 1)), 2^(n - 1)] (zależnie od konwencji). Dzieje się tak dlatego, że według bitowej konwencji zapisu liczb ze znakiem, ostatni (najstarszy) bit jest bitem znaku. Kiedy dajemy typowi modyfikator unsigned, ten bit może zostać wykorzystany do zapisu liczby, co powoduje zmiane zakresu na [0, 2^n - 1] - zyskujemy 2 razy większy zakres dla dodatnich liczb, kosztem ujemnych.
- Chcemy mieć typ który pozwala nam na bezpieczne operacje bitowe Typy ze znakiem, z racji że są zapisywane w innej konwencji, nie do końca nadają się do operacji bitowych. Jeśli potrzebujemy typów stricte do operacji na bitach, powinniśmy użyć modyfikatora unsigned.

W każdej innej sytuacji, sugeruję nie używać modyfikatora unsigned, bo możemy sobie zaszkodzić, zamiast pomóc.

Notka: te modyfikatory działają również z typem char. unsigned char to odpowiednik typu byte znanego z innych języków, służącego do przechowywania 8-bitowych wartości bez znaku, czyli po prostu czystych danych.

Mamy też do dyspozycji modyfikatory long i short. Modyfikator short spowoduje że int zostanie zoptymalizowany pod względem pamięci, przez co stanie się typem co najmniej 16-bitowym. Modyfikator long spowoduje że int będzie miał wielkość co najmniej 32 bitów - z racji że na większości architektur teraz i tak ma taką wielkość, to nie zrobi to większej różnicy. Natomiast możemy jeszcze użyć modyfikatora long long który spowoduje że wielkość naszego inta będzie wynosiła co najmniej 64 bity.

Notka: Istnieje również typ long double, który jest standardowo 80-bitowym (!) typem danych, ale nie zalecam używania go bez powodu.

Jak używać tych modyfikatorów

Wystarczy dodać je w dowolnej kolejności do typu. Na dodatek, możemy pominąć int jeśli używamy któregoś z modyfikatorów - kompilator i tak uzna że używamy inta. Na przykład

```
long long int very_long_int;
unsigned unsigned_int;
short short_int;
```

Następna część - Operatory

Wojciech Olech (2017)