Системное программное обеспечение локальных компьютерных сетей

Программный интерфейс взаимодействия сокетов Беркли (проолжение)

Денис Пынькин

2011 - 2012

e-mail: denis.pynkin@bsuir.by


http://goo.gl/32cTB


СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!

(с)Стругацкие, Пикник на обочине



Сетевое взаимодействие





socket

socket — создать оконечную точку коммуникации

- 1 #include <sys/types.h>
- 2 #include <sys/socket.h>
- 3 int socket(int domain, int type, int protocol);

Вызов socket создает оконечную точку для коммуникации и возвращает её дескриптор.

В случае ошибки возвращается -1; в противном случае возвращается дескриптор, ссылающийся на сокет.

Домен коммуникации

Параметр domain задает "домен" коммуникации; выбирает набор протоколов, которые будут использоваться для коммуникации.

Такие наборы описаны в <sys/socket.h>. Примеры форматов:

- PF_UNIX, PF_LOCAL Локальная коммуникация
- PF_INET IPv4, протоколы Интернет
- PF_INET6 IPv6, протоколы Интернет
- PF IPX IPX протоколы Novell
- PF_NETLINK Устройство для общения пользователя с ядром
- PF X25 Протокол ITU-T X.25 / ISO-8208
- PF_AX25 Протокол AX.25, любительское радио
- PF_APPLETALK Appletalk
- PF_PACKET Низкоуровневый пакетный интерфейс

Тип сокета

Сокет имеет тип type, задающий семантику коммуникации. Стандарт POSIX определяет следующие типы:

- SOCK STREAM
- SOCK SEQPACKET
- SOCK DGRAM
- SOCK RAW

Протокол сокета

Параметр protocol задает конкретный протокол, который используется на сокете. Обычно существует только один протокол, обеспечивающий конкретный тип сокета в заданном наборе протоколов. Однако, возможно существование нескольких таких протоколов — тогда и используется этот параметр. Номер протокола зависит от используемого домена коммуникации.

socketpair

socketpair — создать неименованную пару подключенных сокетов (аналог неименованных каналов через сокеты)

- 1 #include <sys/types.h>
- 2 #include <sys/socket.h>
- 3 int socketpair(int domain, int type, int protocol, int sv[2]);

Вызов socketpair создает неименованную пару подключенных оконечных точек для коммуникации и возвращает их дескрипторы.

bind

bind - привязать имя к сокету

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
```

4 int bind(int sockfd, struct sockaddr *my addr, socklen t addrlen);

bind привязывает к сокету sockfd локальный адрес my_addr длиной addrlen.

Традиционно, эта операция называется "присваивание сокету имени".

listen

listen — слушать соединения на сокете (перевести сокет в пассивный режим).

- 1 #include <sys/socket.h>
- int listen(int s, int backlog);

В случае успеха возвращается нуль. При ошибке возвращается -1, а errno устанавливается должным образом.

listen

Cистемный вызов listen применим только к сокетам типа SOCK_STREAM или SOCK_SEQPACKET.

Параметр backlog задает максимальную длину, до которой может расти очередь ожидающих соединений. Если приходит запрос на соединение, а очередь полна, то клиент получит ошибку ECONNREFUSED или, если соответствующий протокол поддерживает повторную передачу, запрос может быть игнорирован, чтобы попытаться ответить на повторный запрос.

accept

accept — прием соединений

- #include <sys/socket.h>
 int accept (int sd, struct sockaddr *restrict address,
- 3 socklen_t *restrict address_len);

Этот системный вызов возвращает -1 в случае ошибки. При успешном завершении возвращается неотрицательное целое, являющееся дескриптором сокета

connect

connect — инициирует соединение на сокете.

- 1 #include <sys/types.h>
- 2 #include <sys/socket.h>
- int connect(int sockfd, const struct sockaddr *serv addr, socklen t addrlen);

Если соединение или привязка прошла успешно, возвращается нуль. При ошибке возвращается -1, а errno устанавливается должным образом.

connect

Файловый дескриптор sockfd должен ссылаться на сокет. Если сокет имеет тип SOCK_DGRAM, значит, адрес serv_addr является адресом по умолчанию, куда посылаются датаграммы, и единственным адресом, откуда они принимаются. Если сокет имеет тип SOCK_STREAM или SOCK_SEQPACKET, то данный системный вызов попытается установить соединение с другим сокетом. Другой сокет задан параметром serv_addr, являющийся адресом длиной addrelen в пространстве коммуникации сокета. Каждое пространство коммуникации интерпретирует параметр serv addr по-своему.

connect

Обычно сокеты с протоколами, основанными на соединении, могут устанавливать соединение только один раз; сокеты с протоколами без соединения могут использовать connect многократно, чтобы изменить адрес назначения. Сокеты без поддержки соединения могут прекратить связь с другим сокетом, установив член sa_family структуры sockaddr в AF UNSPEC.

send

3

send, sento, sendmsg - отправить сообщение в сокет

```
#include <sys/types.h>
procedure <sys/socket.h>
```

- 4 int send(int s, const void *msg, size t len, int flags);
- 5 int sendto(int s, const void *msg, size t len, int flags,
- 6 const struct sockaddr *to, socklen t tolen);

send, sendto, и sendmsg используются для пересылки сообщений на другой сокет. send можно использовать, только если сокет находится в соединенном состоянии, тогда как sendto и sendmsg можно использовать в любое время.

Эти системные вызовы возвращают количество отправленных символов или -1, если произошла ошибка.

recv

3

recv, recvfrom, recvmsg — получить сообщение из сокета

#include <sys/types.h>

minclude <sys/socket.h>

- int recv(int s, void *buf, size t len, int flags);
- int recvfrom(int s, void *buf, size t len, int flags,
- struct sockaddr *from, socklen t *fromlen);

Системные вызовы recvfrom и recvmsg используются для получения сообщений из сокета, и могут использоваться для получения данных, независимо от того, является ли сокет ориентированным на соединения или нет.

Флаги

- MSG_OOB Запрашиваются экстренные данные.
 Трактовка этого понятия зависит от протокола.
- MSG_DONTROUTE (send) не использовать маршрутизацию при отправке пакета
- MSG_DONTWAIT (send) включает неблокирующий режим
- MSG_TRUNC (recv) Возвращает реальную длину пакета (пакетные протоколы)
- MSG_PEEK (recv) Не удалять прочитанные данные.
- MSG_WAITALL (recv) для сокетов типа SOCK_STREAM флаг означает, что вызывающий процесс блокируется до получения всего запрошенного объема данных.

close

```
close — закрыть файловый дескриптор
```

```
#include < unistd.h >
```

2

int close(int fd);

возвращает ноль при успешном завершении или -1, если произошла ошибка.

shutdown

shutdown — закрыть файловый дескриптор

- 1 #
- #include <sys/socket.h>
- int shutdown (int sd, int how);

возвращает ноль при успешном завершении или -1, если произошла ошибка.

Значение аргумента how показывает, что именно завершается: $SHUT_RD$ прекращает прием, $SHUT_WR$ — отправку, $SHUT_RDWR$ — и то, и другое.

select

Функции select и pselect ждут изменения статуса нескольких файловых дескрипторов

```
#include <sys/time.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

int select(int n, fd_set *readfds, fd_set *writefds,
fd_set *exceptfds, struct timeval *timeout);
```

select

n на единицу больше самого большого номера дескриптора из всех наборов. timeout — это верхняя граница времени, которое

пройдет перед возвратом из select. Можно использовать ноль, при этом select завершится немедленно. (Это полезно для периодического опроса.) Если timeout равен NULL (нет тайм-аута), то select будет ожидать изменений неопределенное время.

fd set

Стандарт POSIX-2001 определяет тип fd_set как абстрактный.

```
1 FD_SET(int fd, fd_set *set);
2 FD_CLR(int fd, fd_set *set);
3 FD_ISSET(int fd, fd_set *set);
4 FD_ZERO(fd_set *set);
```

Опции сокетов

С сокетами могут быть ассоциированы опции, влияющие на их функционирование. Значения этих опций можно опросить или изменить с помощью функций getsockopt и setsockopt.

```
#include <sys/socket.h>
int getsockopt (int sd, int level,
    int option_name,
    void *restrict option_value,
    socklen_t *restrict option_len);

int setsockopt (int sd, int level,
    int option_name,
    const void *option_value,
    socklen_t option_len);
```

Уровни опций

level — указывает к какому уровню относится опция

- SOL SOCKET опции сокета
- SOL TCP опции для протокола TCP
- SOL IP опции для протокола IP

SOL_SOCKET

Имя опции	Тип	Описание
SO_ERROR	int	Статус ошибок (после опроса очищается)
SO TYPE	int	Тип сокета
SO PROTOCOL	int	Протокол
so DEBUG	bool	Отладочная информация о работе сокета.
SO ACCEPTCONN	bool	Указывает, является ли сокет слушающим.
SO SNDBUF	int	Размер буфера для передаваемых данных (выходного
so RCVBUF	int	Размер входного буфера.
so RCVLOWATM	int	Минимальное число байт, обрабатываемых при вводе.
SO_SNDLOWAT	int	Минимальное число байт, обрабатываемых при выводе
SO RCVTIMEO	timeval	Длительность ожидания поступления данных при ввод
so sndtimeo	timeval	Длительность ожидания отправки данных при выводе.
SO_TIMESTAMP	bool	Включить передачу отметок времени
SO_BROADCAST	bool	Переводит сокет в широковещательный режим передач
SO_OOBINLINE	bool	Если установлена, то данные out-of-band помещаются
SO_REUSEADDR	bool	Использование "занятого"адреса (для bind)

SOL_SOCKET: SO_LINGER

Определяет, блокировать ли процесс при закрытии дескриптора sd до передачи буферизованных данных, и если блокировать, то на какой срок.

```
struct linger {
int l_onoff; /* linger active */
int l_linger; /* how many seconds to linger for */
};
```

SOL_TCP

Имя опции	Тип	Описание
TCP NODELAY	bool	Отключает алгоритм Нэгла (Nagle)
TCP MAXSEG	int	устанавливает или сообщает максимальный размер сегмента
TCP CORK	bool	При включении этой опции, перестают отсылаться частичнь

SOL_IP

Имя опции	Тип	Описание
IP HDRINCL	bool	Включение этого флага означает, что пользователь ух
IP_OPTIONS		Устанавливает или возвращает те опции IP, которые г
IP TTL	byte	Устанавливает или получает текущее значение поля Т
IP TOS	byte	Устанавливает или получает значение поля Тип-Серви
IP PMTU DISCOVER	int	Устанавливает или возвращает значение опции Path N
IP_MTU	int	Возвращает используемое в данный момент значение

Спасибо за внимание! Вопросы?