hhu,



Isolation und Schutz in Betriebssystemen

5. Kernel-Isolation bei x86-64

Michael Schöttner

Stand bisher



- Segmentierung:
 - User-Mode und Kernel-Mode Threads
 - Im User-Mode können keine privilegierten Befehle benutzt werden
- Paging:
 - Für jeden Prozess gibt es einen eigenen Adressraum
 - Der Kernel ist in jeden Adressraum eingeblendet, wird aber durch das U/S-Bit geschützt
 - Wir haben einen lower-half Kernel,
 d.h. er wird ab der Adresse 0 eingeblendet →

user space
kernel space

0

Meltdown



- Entdeckung Juli 2017
- Betrifft Prozessoren von Intel, AMD und ARM
- Im Prinzip unerkannt seit ca. 20 Jahren
- Was passiert hierbei?

3

- Umgeht die Isolation zwischen Betriebssystem (kernel mode) und Anwendung (user mode)
- Erlaubt im User-Mode den Zugriff auf geschützten Kernel-Speicher und den Speicher von anderen Prozessen
- lacktriangleright Namensgebung ightarrow Hardware- und BS-Sicherheitsgrenzen schmelzen




Meltdown



- Exploit basiert auf der Kombination verschiedener Beschleunigungs-funktionen in der Hardware und den Betriebssystemen
 - Parallele und spekulative Ausführung von Instruktionen
 - Caching & TLB
 - Adressräume
- Es handelt sich um einen sogenannten Seitenkanal-Angriff
 - Der Angreifer kann die Daten nicht direkt lesen / senden.
 - Idee: Verwende unabhängige Ereignisse zur Kommunikation (z.B. Lampe an - Lampe aus)
 - Extraktion von Informationen über einen geheimen schmalbandigen Informationskanal. Ursprünglich im Bereich der eingebetteten Systeme.

CPU: Out-of-Order Execution

- Problem: Taktraten können aufgrund physikalischer Grenzen nicht mehr viel erhöht werden.
 - → Daher setzt man auf Parallelität
- x86 CPUs arbeiten intern mit einem Mikrocode und verschiedenen Funktionseinheiten
 - Die CPU sortiert die Instruktionen um, sodass diese Funktionseinheiten möglichst gut genutzt werden
 - Hierbei werden auch Instruktionen eines Threads automatisch umsortiert, sofern diese voneinander unabhängig sind. → out-of-order execution
 - Ergebnisse werden erst gültig gesetzt, sobald alle vorherigen Instruktionen abgearbeitet sind und keine Fehler aufgetreten sind, ansonsten werden die Ergebnisse verworfen




CPU: Pipelining



- Problem: Befehle sind komplex und Speicherzugriffe langsam
- Lösung: Pipelining
 - Befehle vorab dekodieren und Daten vorab laden.
 - Ablauf der Abarbeitung eines Befehls:
 - Instruction Fetch (IF)
 - Instruction Decode (IDEC)
 - Instruction Execute (EX)
 - Memory Access (MEM)
 - Result Writeback (WB)


6



Bild, Lukas Ifflander, Uni Würzburg

CPU: Pipelining





CPU: Branch Prediction



- Pipelining → Befehle vorab dekodieren und Daten vorab laden
- Problem: Bei einer Verzweigung im Code ist unklar, wo es weitergeht
- Lösung: Sprungvorhersage (engl. branch prediction) und spekulative Ausführung (engl. speculative execution)
 - Die Änderungen der Ausführung werden erst sichtbar, wenn die Spekulation richtig war, ansonsten werden sie verworfen
 - Funktioniert gut bei Schleifen
 - → es ist wahrscheinlicher, dass noch eine Iteration kommt

CPU: Paging



- Bisher Betriebssystem in jeden Adressraum eingeblendet →
 - I.d.R. im oberen Teil des logischen Adressbereichs
 - Dadurch ist der Zugriff auf Kernel-Funktionen schneller, da der Adressraum nicht umgeschaltet werden muss
- Zugriffe auf Kernel-Space sind geschützt durch die MMU
 - In den Page-Table-Einträgen gibt es das U/S Bit (User-Mode / Supervisor-Mode)
 - Greift ein Anwendungsprozess auf Kernel-Pages zu, so wird er terminiert
 - x86-CPU löst Protection-Fault aus
 - Bewirkt Signal SIGSEGV

9


kernel space

user space

10




Schritt 1: Lösche den Cache, indem ein großes Array um User-Space alloziert (im Bild ab user_addr) und komplett gelesen wird





- Schritt 2: Führe folgende Instruktionen aus
 - Der Zugriff auf kernel addr ist verboten
 - Der Zugriff auf user_addr ist aber erlaubt

11



```
in the first content is the second content in the second cont
```



- Schritt 3: Lese ab user_addr in einer Schleife jeweils ein Byte im Abstand von 128 Byte (Cache-Line-Größe)
 - Dabei wird ein Zugriff viel schneller als alle anderen sein
 - Das ist genau die Cache-Line, welche geladen wurde, als der erlaubt Zugriff stattgefunden hat
 - Damit können wir die Nummer der Cache-Line bestimmen und damit den Inhalt des Index, also das Byte in rax
 - Wir haben also ein Byte aus dem Kernel-Space gelesen
 - Dies kann man jetzt natürlich wiederholen und so beliebige viel auslesen



- Schritt 3: Lese ab user_addr in einer Schleife jeweils ein Byte im Abstand von 128 Byte (Cache-Line-Größe)
 - Dabei wird ein Zugriff viel schneller als alle anderen sein




Bild aus der Publikation zu Meltdown



- Schritt 4: verhindern, dass der Prozess terminiert wird, wenn der unerlaubte Speicherzugriff erkannt wird
 - Einfach einen Signalhandler für SIGSEGV registrieren
 - Und damit eine Terminierung verhindern
 - Und darin dann den Index per Cache-Zeitmessung ermitteln (siehe Schritt 3)
 - So kann Byte für Byte gelesen werden

14



- Warum funktioniert das?
- Aufgrund der spekulativen Ausführung und da das Betriebssystem und die Anwendung im gleichem Adressraum laufen
- Spekulative Ausführung

15

- Die Instruktionen werden ausgeführt, bis die CPU mithilfe der MMU erkennt, dass der Zugriff auf den Kernel-Space nicht erlaubt war.
 - Exceptions werden zurückgestellt bis feststeht, ob Ausführung richtig oder falsch war
 - Dadurch wird der unerlaubte Speicherzugriff nicht sofort angebrochen (das ist wieder eine Performance-Optimierung)
- Dann wird der CPU-Zustand zurückgesetzt, nicht aber der Cache-Inhalt.

Bemerkungen

16




- Einige 64-Bit Systeme blenden kompletten physikalischen Adressraum zusätzlich im Kernel-Space ein
- Damit ist es mit Meltdown möglich den gesamten Speicher auszulesen.
- Teilweise wurden in NTFS auch private Schlüssel von Dateisystemen im Kernel-Space gehalten, wodurch diese auch auslesbar sind und damit verschlüsselte Dateisysteme angreifbar sind
- Der SIGSEGV ist teuer, aber auf schnellen Systemen kann mit Meltdown der Kernel-Speicher mit einer Rate von ca. 500 kb/s gelesen werden.
 - → insgesamt äußerst kritisches Problem

Lösung: Kernel page-table isolation (KPTI)



- KPTI (vormals KAISER) realisiert eine getrennten Adressraum für den Linux Kernel →
 - Wenn die Anwendung aktiv ist, wird nur ein minimaler Teil für den Einsprung ins System eingeblendet
 - Bei einem Systemaufruf wird der Kernel komplett eingeblendet
 - Dies geschieht durch Setzen von Einträgen im Page-Directory
 - Beim Rücksprung aus dem Kernel muss der TLB geflusht werden
 - Damit die Kernel-Seiten nicht mehr zugreifbar sind
 - Das ist teuer, bis 30% langsamer

17



https://de.wikipedia.org/wiki/Kemel_page-table_isolation

TLB mit PCIDs

18



- Neuere Prozessoren bieten Process Context Identifiers (PCIDs)
 - 12 Bit → 4096 PCIDs möglich
 - Kann in CR4 aktiviert werden (falls vorhanden)
 - Die aktuelle PCID steht in Bit 11:0 im CR3
- Erlaubt es der MMU im TLB gleichzeitig Einträge von verschiedenen Adressräumen zu speichern und zu unterscheiden
- Beim Zugriff auf der TLB werden nur die Einträge verwendet, deren PCID der aktuellen PCID entspricht
- Deswegen muss beim Rücksprung von einem Systemaufruf nicht mehr der ganze TLB gespült werden!

Literatur



- Lipp et.al., "Meltdown: Reading Kernel Memory from User Space", USENIX Security Symposium, USA, 2018.
- Gruss et.al., "KASLR is Dead: Long Live KASLR", Engineering Secure Software and Systems, Germany, 2017.
- Gruss et.al., "Kernel Isolation From an Academic Idea to an Efficient Patch for Every Computer", USENIX, 2018, Vol. 43, No. 4

Umfassende Infos zu Meltdown und Spectre: https://meltdownattack.com

Datenaustausch bei Systemaufrufen



- Bei Systemaufrufen wird oft ein Pointer auf einen Puffer im Heap übergeben
 - Beim Lesen: Eingangspuffer (leer, für neue Daten)

20


- Beim Schreiben: Ausgangspuffer (bereits mit Daten befüllt)
- Bei vielen Systemaufrufen wird ein Pointer auf einen Puffer im Heap übergeben
- Hierbei muss im Kernel ein gleich großer Puffer angelegt und die Daten müssen umkopiert werden (siehe nächste Seiten)

Grund: zum Zeitpunkt des Zugriffs auf den User-Mode-Puffer ist evt.
 ein anderer Prozess aktiv, sodass dann die User-Mode-Adressen ungültig sind

Systemaufruf: Lesen



- Falls keine Daten vorhanden sind, so wird der Aufrufer blockiert
- Später kommt ein Interrupt im Treiber, wenn neue Daten ankommen und der wartende Thread wird deblockiert
- Zum Zeitpunkt, wenn der Interrupt auftritt, ist evt. ein anderer Prozessadressraum aktiviert, weswegen die User-Mode-Adressen ungültig sind:




5. Kernel-Isolation bei x86-64

Systemaufruf: Lesen

22



- Falls keine Daten vorhanden sind, so wird der Aufrufer blockiert
- Später kommt ein Interrupt im Treiber, wenn neue Daten ankommen und der wartende Thread wird deblockiert
- Zum Zeitpunkt, wenn der Interrupt auftritt, ist evt. ein anderer Prozessadressraum aktiviert, weswegen die User-Mode-Adressen ungültig sind:



Systemaufruf: Schreiben



- Wie beim Lesen besteht auch hier das Problem, dass die übergebenen Daten evt. nicht direkt an das Gerät geschrieben werden können
 - Beispielsweise ist das Gerät gerade noch beschäftigt
- Daher wird auch hier umkopiert, d.h. im Kernel wird ein Puffer erzeugt und dann werden die Daten aus dem User-Mode-Puffer umkopiert.
- Dadurch ist es egal, ob der Prozess noch aktiv ist, wenn der eigentlich Schreibvorgang stattfindet

Doppelpufferung vermeiden



- Lösung 1: Zwei Mappings (UNIX/Linux)
 - Treiber realisiert die mmap-Funktion

24

Falls eine Anwendung mmap im Treiber aufruft, so alloziert der Treiber einen Puffer im Kernel-Space und erzeugt zusätzlich ein Mapping im User-Space der Anwendung

Physikalischer Adressraum

Seitentabellen

User-Space 2

Kernel-Space

Doppelpufferung vermeiden



- Lösung 2: Kernel verwendet physikalische Adressen (Windows DirectIO)
 - I/O-Manager erzeugt eine Memory Description List:
 - Liste mit Kacheln, die Puffer belegt
 - Treiber arbeitet dann direkt auf den physikalischen Adressen
 - I.d.R. ist der gesamte physikalische Adressraum im Kernel-Space ein 1:1 Mapping
 - Somit ist die Adress-Umrechnung einfach möglich, ohne Seitentabellen:
 - Bei einem lower-half Kernel gilt: physische Adresse = virtuelle Adresse
 - Bei einem higher-half Kernel gilt: physische Adresse = virtuelle Adresse kernel_offset