hhu,



Isolation und Schutz in Betriebssystemen

3. Systemaufrufe bei x86-64

Michael Schöttner

3.1 Ziel



- Bisher können unsere User-Mode Threads (Ring 3) einfach alle Funktionen des Kernels direkt aufrufen.
 - Jedoch wirft der Prozessor eine General Protection Fault (GPF), falls in den aufgerufenen Kern-Funktionen eine privilegierte Instruktion verwendet wird
 - Normalerweise werden die Funktionen des Kerns über das Paging vor direkten Aufrufen aus dem Ring 3 geschützt.

Wir wollen nun Systemaufrufe realisieren, wodurch nur noch bestimmte Kernel-Funktionen <u>indirekt</u> in kontrollierter Weise aufgerufen werden

3.1 Ziel hhu.de

3.2 Mechanismen für Systemaufrufe bei x86




- Call Gate
 - Deskriptor in der GDT
 - Zugriff mit einer call oder jmp Instruktion
 - Stack wird mithilfe des TSS umgeschaltet
- Interrupt Trap Gate
 - Deskriptor in der IDT
 - Zugriff mit einer int Instruktion
 - Stack wird mithilfe des TSS umgeschaltet
- Schnelle Systemaufrufe
 - Mithilfe MSR (Model Specific Register)
 - Zugriff mit einer syscall/sysret
 - Stack muss in Software umgeschaltet werden

3.3 Call Gate



 Offset im Register sowie im Code Segment Deskriptor werden ignoriert




3.3 Call Gate hhu.de

3.4 Interrupt/Trap Gate



- Nutzung durch die Instruktion
 - Beispielint 0x80
 - Referenziert ein Trap Gate mit Index 0x80 in der IDT
- Offset: Adresse des Handlers
- Segment Selector wählt ein Segment Deskriptor in der GDT



3.4 Interrupt/Trap Gate hhu.de

5

3.4 Interrupt/Trap Gate



- Interrupt Gate
 - Interrupt Enable Flag wird gelöscht
 - Verwendet für Interrupt Handler → sequentielle Abarbeitung (auf Single Core)
- Trap Gate
 - Interrupt Enable Flag wird nicht gelöscht
 - Verwendet für Systemaufrufe

3.4 Interrupt/Trap Gate hhu.de

6

3.5 Interrupts



- Externe- oder Hardware-Interrupts
 - von einem Gerät, z.B. Timer-Interrupt
 - Kommen von außerhalb, aus Sicht der CPU
- Interne- oder Software- Interrupts:
 - Kommen von der CPU selbst
 - Exceptions (siehe n\u00e4chste Seite)
 - Oder durch die Assemblerinstruktion INT <nr>
 - Verwendet f
 ür Systemaufrufe (Linux, Windows NT, MacOS, MSDOS)

Exceptions



- Fault (dt. Störung):
 - kann behoben werden, z.B. Page Fault
 - CPU-Zustand wird gesichert & Adresse der Instruktion, die Fault ausgelöst hat
- Trap (~ dt. Falle):
 - ausgelöst durch speziellen Befehl, z.B. INT 3 (Breakpoint)
 - Programm kann fortgeführt werden
- Abort (dt. Abbruch):

8

- bei schwerem Fehler
- Auslöser oft nicht genau lokalisierbar
- führt zum Restart (z.B. Double Fault)

Vectors



- Interrupts und Exceptions werden durch eine Vektornummer identifiziert
- 0 31 ist reserviert für x86 Exceptions
- 32 255 steht zur freien Verfügung
- Vektoren und ihre Bedeutung (Auszug)

Vektor	Bedeutung	Vektor	Bedeutung
0	Division by 0	11	Segment fault
1	Debug	12	Stack overflow
2	NMI	13	General protection fault
3	Break	14	Page fault
4	Overflow	16	-
5	Bounds range exceeded	18	Machine check
6	Illegal instruction		
8	Double fault		


Stackaufbau ohne Ringwechsel



- Falls keine Privilegstufe gewechselt wird, so wird auch der Stack nicht umgeschaltet
- D.h. der Interrupt-Handler verwendet den Stack des unterbrochenen Threads
- Dies entspricht dem Ablauf bei hhuTOS (unser gesamter Code läuft im Ring 0)
- Einen error code gibt es nur bei manchen Exceptions

10

Stack des unterbrochenen Threads




Stackaufbau bei einem Ringwechsel




Neuer Stack wird aus dem Task State Segment ermittelt (siehe letztes Kapitel)

Stack des unterbrochenen Threads

11




Handler Stack



Beispiel unserer IDT




- Einträge 0-31 sind durch x86 reserviert für Exceptions
 - Interrupt Gates, alle DPL = 0
- Einträge 32 47 für externe Interrupts
 - Interrupt Gates, alle DPL = 0
 - IRQ0!= Vektor0
- Eintrag 0x80 für System-Aufrufe
 - Trap-Gate
 - DPL=3



Systemaufruf über ein Trap-Gate






3.6 Syscall/sysret



- Verwendet Model Specific Registers (MSRs) →
- Benötigt bestimmtes Layout in der GDT
- Stack muss händisch im Syscall-Handler umgeschaltet werden
- Verwenden FS und GS
 - Hier gibt es noch eine Basisadresse
 - Typicherweise speichert die Basisadresse in GS den Zeiger auf den Kernel-Stack

14



3.6 Syscall/sysret

3.7 interrupts.asm



```
[SECTION .data]
 Interrupt Descriptor Table mit 256 Einträgen
                                                   Template für einen IDT-Eintrag (16 Byte),
                                                   hier "nur" Interrupt Gates
idt:
%macro idt entry 1
    (wrapper %1 - wrapper 0) & 0xffff; Offset 0 .. 15
  dw 0x0000 | 0x8 * 2; Selector zeigt auf den 64-Bit-Codesegment-Deskriptor der GDT
  dw 0x8e00; 8 -> interrupt is present, e -> 80386 64-bit interrupt gate
  dw ((wrapper %1 - wrapper 0) & 0xffff0000) >> 16; 0ffset 16 .. 31
    ((wrapper_%1 - wrapper_0) & 0xffffffff00000000) >> 32; Offset 32..63
 dd 0x00000000 : Reserviert
%endmacro
                   256 IDT-Einträge
%assign i 0
                   erzeugen
%rep 256
idt entry i
%assign i i+1
%endrep
                   Limit (16 Bit)
                   Base address (64-Bit)
idt descr:
                  ; 256 Einträge
  dw 256*8 - 1
  dq idt
```

3.7 interrupts.asm



```
; Spezifischer Kopf der Unterbrechungsbehandlungsroutinen
                                                                ; ... wird automatisch erzeugt.
%macro _wrapper 1
                                                                %assign i 0
_wrapper_%1:
                                                                  %rep 256
  ; alle Register sichern
                                                                  wrapper i
  push
        rax
                                                                  %assign i i+1
  . . .
                                                                %endrep
  : Error-Codes fuer General Protection Fault (GPF)
  %if %1 == 13
            rdi, [rsp+112]; error code
     mov
            rdx, [rsp+120]; rip
           rsi, [rsp+128] ; cs
    call
           int_gpf
                                                   Pro IDT-Eintrag eine wrapper-Routine.
  %else
     ; Vektor als Parameter übergeben
                                                   Diese speichert die Vektor-Nummer in
     xor rax, rax
                                                   rax. Damit kann später die Vektor-
     mov al, %1
                                                   Nummer ermittelt werden.
            rdi, rax
     mov
     call
            int_disp
  %endif
  ; Register wiederherstellen
  pop
         rax
  ; Fertig!
  ireta
```

16

%endmacro