## 2.2 РАБОТА И ТЕПЛОТА. ПЕРВОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ

Внутренняя энергия газа (и любой другой термодинамической системы) может изменяться в основном за счет двух процессов: совершения над газом работы A и сообщения ему количества теплоты Q. Также как состояние газа может одинаково изменяться от совершенной над ним работы A и сообщенного ему количества теплоты Q, то работа и теплота являются эквивалентными формами передачи энергии. **Теплота** — это форма передачи энергии на уровне микроскопических процессов, когда, например, молекулы газа, соударяясь с разогретыми стенками (молекулами) сосуда, получают от них дополнительную кинетическую энергию. **Работа** над газом — это передача энергии в форме макропроцессов. Когда поршень, перемещаясь в некотором цилиндре, сжимает газ, то молекулам газа за счет движения поршня передается дополнительная энергия и газ нагревается.

Исторически развитие термодинамики было связано необходимостью теоретического объяснения работы теплового двигателя. При сжигании топлива выделялось определенное количество теплоты, и некоторая его часть dQ(рисунок 2.2) передавалась рабочему телу (обычно газу). Газ нагревался, и его внутренняя энергия увеличивалась на величину dU. Расширяясь, газ совершал работу dA. Отсюда принято считать




Рисунок 2.2

dQ > 0, когда термодинамическая система получает количество теплоты, и dA > 0, когда эта система совершает работу.

Огромная совокупность опытных фактов с учетом законов сохранения показывала, что в термодинамической системе, в которой протекают тепловые и механические процессы, всегда должно выполняться равенство

$$dQ = dU + dA. (2.3)$$

Уравнение (2.3) представляет собой содержание **первого начала(закона) термодинамики**. Словами его можно выразить следующим образом: количество теплоты dQ, сообщенное системе, идет на приращение внутренней энергии системы dU и на совершение системой работы dA над внешними силами.

Следует отметить, что в равенстве (2.3) величина U является функцией И определяется состояния однозначно термодинамическими параметрами состояния, поэтому ee приращение является полным дифференциалом и обозначается как dU. Величины Q и A не являются функциями состояния. Они зависят не только от начального и конечного состояния системы, но и от пути изменения ее состояния, поэтому их приращения являются не обозначаются  $\delta Q$  $\delta A$ дифференциалом И полным как И соответственно. Таким образом, более корректная запись выражения (9.3) примет вид:  $\delta Q = dU + \delta A$ .

Из равенства (2.3) следует, что единицей измерения количества теплоты служит джоуль.