1 ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СОСТОЯНИЯ.

Молекулярная физика изучает строение и свойства вещества, исходя из молекулярно-кинетических представлений. Молекулярно-кинетическая теория ставит целью истолковать те свойства тел, которые непосредственно наблюдаются на опыте, например, давление, температуру и другие параметры, как суммарный результат действия молекул. Для этого она пользуется статистическим методом, т.е. вычисляет средние величины, которые характеризуют движение огромной совокупности частиц.

Другим методом изучения различных свойств вещества является термодинамический метод, который в отличие от статистического не интересуется микроскопической картиной. В основе термодинамического метода лежат несколько фундаментальных законов, установленных на основании огромного числа опытных фактов, например, законы сохранения и перехода энергии. Статистический и термодинамический методы дополняют друг друга, образуя единое целое.

Для описания поведения термодинамических систем (газы, жидкости и т.д.) используют следующие величины: давление p, объем V и абсолютную температуру T, которые называются mермодинамическими параметрами. Первые два параметра достаточно хорошо известны, поэтому рассмотрим подробнее температуру.

Эмпирической температурой t называют меру отклонения тела теплового равновесия с тающим льдом. Для измерения температуры берут термометрическое тело (термометр), имеющий как можно более линейно изменяющийся температурный признак (объем, длину, электрическое сопротивление и т.д.). При измерении температуры в градусах Цельсия за 100 градусов принимается температура кипения воды. Для очень низких используется газовый термометр, основанный на законе Шарля: $p = p_0(1 + \alpha t)$, где p – давление газа при температуре t, p_0 – давление при t = 0, $\alpha = 1/273,15^{\circ}$ – газовая постоянная. Этот закон можно представить в следующем виде:

$$p = p_0 \alpha (273,15+t) = p_0 \alpha T. \tag{1.1}$$

Давление p=0 при $t=-273,15^{\circ}C$. Давление газа не может быть

отрицательным, поэтому существует предел для низких температур, названный абсолютным нулем. В физике более удобна новая температурная шкала, называемая **термодинамической шкалой температур**, которая начинается с абсолютного нуля и определяется по формуле $T = 273,15^{\circ} + t$. Единицу абсолютной температуры называют кельвином (обозначается **К**).

Существует бесчисленное множество газовых процессов, среди которых важное практическое значение имеют изопроцессы, при протекании которых один из термодинамических параметров является постоянным. Процесс, описываемый законом Шарля, происходит при постоянном объеме и его называют изохорным. Процесс, происходящий при постоянном давлении, называют изобарным. Процесс, происходящий при постоянной температуре, называют изотермическим. Все эти процессы можно изобразить на диаграмме p-V (рисунок 1.1).




Рисунок 1.1

Пусть по линии 1–2 проходит изотермический процесс, для которого, согласно закону Бойля-Мариотта, имеем

$$p_0 V_0 = p_1 V \,. \tag{1.2}$$

Затем проведем изохорный процесс по линии 2–3. Согласно (1.1), получим

$$p_1/T_0 = p/T. (1.3)$$

Перемножая правые и левые части

равенств (1.2) и (1.3), получим выражение

$$pV/T = p_0 V_0 / T_0 \,, \tag{1.4}$$

которое называют **объединенным газовым законом**. Введем *нормальные условия*, при которых $p_0=1\,\mathrm{arm}=1,01\cdot10^5\,\mathrm{\Pi a}$ и $T_0=273,15\,\mathrm{K}$. Согласно закону Авогадро, при нормальных условиях один моль любого газа занимает объем $V_{0\mu}=0,0224\,\mathrm{m}^3/\mathrm{моль}$. Величину $R=p_0V_{0\mu}/T_0=8,31\,\mathrm{Дж/(моль\cdot K)}$ называют универсальной газовой постоянной. Учитывая ее, перепишем выражение (1.4) в следующем виде:

$$pV_{\mu} = RT, \tag{1.5}$$

где $V_{\mathfrak{u}}$ – объем моля газа. Для произвольной массы газа m

справедлива пропорция $V/V_{\mu}=m/\mu$, где μ — молярная масса газа, V — объем занимаемый массой газа m. Перемножая правые и левые части последнего равенства и равенства (1.5), получим выражение

$$pV = (m/\mu)RT, \qquad (1.6)$$

которое называют уравнением Менделеева-Клапейрона или уравнением состояния идеального газа.

Введем важную для молекулярной физики величину $k=R/N_A$, где $N_A=6{,}022\cdot10^{23}$ моль $^{-1}$ есть число молекул в моле газа, называемое числом Авогадро. Величина k называется постоянной Больцмана. Подстановка числовых значений R и N_A дает $k=1{,}38\cdot10^{-23}$ Дж/К. Умножим и разделим правую часть равенства (1.6) на N_A и перепишем это равенство в виде $pV=vN_AkT=NkT$, где $v=m/\mu$ — количество вещества (число молей газа, которое содержит масса m), N — число молекул в массе m. Учитывая, что число молекул в единице объема газа (концентрация) n=N/V, получим

$$p = nkT. (1.7)$$

Уравнение (1.7) представляет собой иную форму записи уравнения состояния идеального газа.

Из уравнения (1.7) видно, что давление газа зависит только от числа молекул в единице объема и не зависит от других параметров молекул. Если взять смесь из M газов, то величина n для смеси будет равна $n=n_1+n_2+...+n_M$. Подставляя это равенство в (1.7), получим $p=(n_1+n_2+...+n_M)kT=p_1+p_2+...+p_M$. Это выражение представляет собой закон Дальтона: давление смеси газов равно сумме давлений его компонентов. Величины $p_1, p_2, ..., p_M$ есть парциальные давления, т.е. давления, которые бы оказывал каждый газ, находясь в этом объеме в отдельности.