# Gestión de la memoria virtual: Segmentación Paginada

### Traducción de dirección virtual (dv) a dirección real (dr)

- 1) Identificar los componentes de la dirección virtual: s, p y d
  - ✓ Pasar la dv de hexadecimal a binario
- 2) Comprobar si al menos una página del segmento reside en Memoria Principal
  - ✓ Identificar la fila de la tabla de segmentos que proporciona información del segmento referenciado (s)
  - ✓ Comprobar el bit de residencia de la fila identificada ( $\mathbf{t}_{s}$ )
    - Si  $t_s = 1$ , entonces al menos una página del segmento reside en Memoria Principal
    - Si t<sub>s</sub> = 0, entonces ninguna de las páginas del segmento reside en Memoria Principal y se ha producido un "**Fallo de pérdida de segmento**"
- 3) Comprobar si la página referenciada pertenece al segmento (1)
  - ${\bf l}$  es el número de páginas menos 1 en las que se divide el segmento, por lo que se debe comprobar si  ${\bf p} \le {\bf l}$ 
    - Si se cumple, entonces la página si pertenece al segmento
    - Si no se cumple, entonces la página no pertenece al segmento y por lo tanto se ha producido un "Fallo de desbordamiento de segmento"

# Gestión de la memoria virtual: Segmentación Paginada

#### Traducción de dirección virtual (dv) a dirección real (dr)

- 4) Comprobar si las operaciones requeridas se pueden realizar (bits de protección)
  - Si los bits de protección correspondientes a las operaciones solicitadas valen 1, entonces si se pueden realizar
  - Si al menos uno de los bits de protección correspondientes a las operaciones solicitadas vale 0, entonces no se pueden realizar y se ha producido un "Fallo de protección de segmento"
- 5) Comprobar si la página referenciada reside en Memoria Principal
  - ✓ Identificar la fila de la tabla de páginas que proporciona información de la página referenciada (**p**)
  - ✓ Comprobar el bit de residencia de la fila identificada ( $\mathbf{t_p}$ )
    - Si t<sub>p</sub> = 1, entonces la página reside en Memoria Principal
    - Si t<sub>p</sub> = 0, entonces la página no reside en Memoria Principal y se ha producido un "Fallo de pérdida de página"

### Gestión de la memoria virtual: Segmentación Paginada

#### Traducción de dirección virtual (dv) a dirección real (dr)

- 6) Obtener la dirección real donde comienza el marco de página que contiene a la página (p')
  - Si p' contiene la dr donde comienza el marco de página que contiene a la página entonces será p'
  - Si p' contiene el número del marco de página que contiene a la página entonces la dr donde comienza ese marco de página se obtendrá:

p' \* tamaño del marco de página

7) Obtener la dirección real deseada

dr = dr donde comienza el marco de página + d (desplazamiento)

✓ Pasar la dr de binario a hexadecimal