<u>Création serveur web (Machine Virtuel) sous ubuntu 16.04 avec installation du</u> Framework Symfony 4 :

Logiciel de virtualisation : Virtual Box v5.2.6.

Technologies: PHP7.2 / Composer / Framework Symfony.

Création machine virtuel (VM) :

Nouvelle →

nom:<name>
Type: Linux.

Version : Unbuntu (64-bits). Taille de la mémoire \rightarrow 1024Mo.


Disque dur → Créer un disque dur virtuel maintenant.

Type de fichier de disque dur \rightarrow VDI.

Stockage sur disque dur physique → Dynamiquement alloué.

 $Configuration \rightarrow \\$

Stockage \rightarrow



Sélectionner l'image d'unbuntu 16.04 (sur le pc) :

ubuntu-16.04.1-server-amd64

Réseau →

Mode d'accès réseau : Accès par pont.

Démarrer la machine virtuel →

Installer Ubuntu Server

Configurer le clavier : non nom de machine : <name>

créer utilisateur /nom session/mdp: <user name>

Partitionner les disques : Assisté-utiliser tout un disque avec LVM

Sélection des logiciels : standard system utilities

Passer en superutilisateur (root):

\$ sudo su

Password: <name>

Connexion via Putty:

A faire une fois sur la VM : \$ apt-get install openssh-server

Sur la VM: \$ ip addr: 192.168.0.164

Host Name: <ip addr>

Port:22

Installation sur la VM :

Installation de PHP 7.2:

\$ sudo apt-get install python-software-properties

\$ sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

\$ sudo apt-get update

\$ sudo apt-get install -y php7.2

\$ apt-get install php7.2-xml

On peut vérifier que PHP soit correctement installer avec :

\$ php -v

Installation de Composer:

\$ curl -sS https://getcomposer.org/installer | php \$ apt-get install zip unzipll \$ mv composer.phar /usr/bin/composer

Installation de Symfony 4 via Composer :

\$ cd /var/www

composer create-project symfony/skeleton <name_Project> (tutoSymfony)

Partage d'un dossier existant (ubuntu) :

Samba est un logiciel qui facilité l'interopérabilité entre Window's et Linux.

Installation de Samba:

\$ sudo apt-get-update \$ sudo apt-get install samba

Créer un password pour un utilisateur :

\$ sudo smbpasswd -a <user_name> hoareau

Copie du fichier smb.conf afin de conserver l'original :

\$ sudo cp /etc/samba/smb.conf ~

Éditer le fichier smb.conf :

\$ sudo nano /etc/samba/smb.conf

Et ajouter en bas du fichier les lignes suivante : [<folder>]

path = /<chemin absolu du dossier partager> valide users = <user> read only = no

```
[www]
path = /var/www
valid users = hoareau
read only = no
```

Redémarrer samba:

\$ sudo service smbd restart

Une fois que Samba a redémarrer, utiliser la commande suivante pour vérifier si il n'y a pas d'erreurs de syntaxe dans le fichier :

\$ testparm

Pour accéder au réseau partager :

\$ sudo apt-get install smbclient

Pour ce connecter via Window's il faut taper la ligne ci-dessous dans la barre de recherche de l'explorateur window's :

Gestion des autorisations des fichiers (Samba) :

Crée un nouveau groupe :

\$ add group <group_name>

ex: dev

Ajouter un utilisateur au groupe :

Ajouter le dossier avec pour propriétaire le groupe :

\$ chgrp <group_name> <folder> -R

ex dev www

Changement des droits du groupe :

\$ chmod 775 <folder> -R

```
root@ubuntuHoareau1:/var# 11
total 56
drwxr-xr-x 14 root root 4096 janv. 22 14:53 ./
drwxr-xr-x 23 root root 4096 janv. 22 14:14 ../
drwxr-xr-x 2 root root 4096 janv. 23 08:58 backups/
drwxr-xr-x 9 root root 4096 janv. 23 09:38 cache/
drwxrwxrwt 2 root root 4096 janv. 22 14:14 crash/
drwxr-xr-x 43 root root 4096 janv. 23 09:38 lib/
drwxrwsr-x 2 root staff 4096 avril 12 2016 local/
lrwxrwxrwx 1 root root 9 janv. 22 14:11 lock -> /run/lock
drwxrwxr-x 10 root syslog 4096 janv. 23 09:38 log/
drwxrwsr-x 2 root mail 4096 juil. 19 2016 mail/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juil. 19 2016 opt/
lrwxrwxrwx 1 root root 4 janv. 22 14:11 run -:
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 29 2016 snap/
                              4 janv. 22 14:11 run -> /run/
drwxr-xr-x 5 root root 4096 janv 23 10:39 tmp/
drwxrwxr-x 11 root dev 4096 janv. 23 09:58 www/
```

Modification dufichier smb.conf afin d'autoriser le groupe à modifier/lire/exécuter les fichiers partagés :

\$ sudo nano /etc/samba/smb.conf

[<folder_name>]
path = /<chemin absolu du dossier partager>
valid users = @<groupe>
read only = no

Exemple:

```
[www]
path = /var/www
valid users = @dev
read only = no
```

Redémarrer samba:

\$ sudo service smbd restart