
阿里云短信服务入门

Step1: 注册阿里云账号

- 注册账号相对简单,按照官方流程傻瓜式注册就行。
- 进行实名认证,建议使用支付宝实名认证,方便快捷,也是官方推荐的实名认证方式!

Step2: 申请签名


• 选择 国内消息 按钮,申请签名




Note: 现在个人比较难申请, 比较麻烦, 需要上传人多认证资料, 这个大家不一定有!

Step3: 创建模板

• 官方赠送模板




• 创建个人模板---> 点击 添加模板 按钮




Note: 您的验证码为: \${code},请勿泄露于他人! 中一定要使用 \${code} 占位以便生成的验证码填充此位置。申请通过的模板会生成一个模板CODE 如官方模板 SMS_245210276 ,这个code后面编程中需要使用。

Step4: AccessKey管理

• 鼠标放置个人头像会出来下拉选项,点击 AccessKey 按钮,出现如下页面,注意选择 开始使用子用户AccessKey 按钮,这样用户权限不会太大,更加安全。




• 点击 创建用户 按钮



• 创建用户会生成一个账号和密码,账号是 AccessKey ID 内容,密码是: AccessKey Secret 的内容,记住妥善保管这个账号密码,如果其他人知道你的账号密码,就可以使用你的服务,造成经济损失。

Step5: 调用API编程实现

Note: 可以使用 OpenAPI 进行短信编程学习,并且有代码实例,很好用。



当然也可以是自己参考OpenAPI文档。

个人示例: springboot中使用短息服务

- 首先需导入相关依赖
- 编写 SMSUtils 短息发送工具类
- 随机验证码工具类 ValidateCodeUtils
- 实现sendMsg方法

```
import com.aliyuncs.DefaultAcsClient;
import com.aliyuncs.IAcsClient;
import com.aliyuncs.dysmsapi.model.v20170525.SendSmsRequest;
import com.aliyuncs.dysmsapi.model.v20170525.SendSmsResponse;
import com.aliyuncs.exceptions.ClientException;
import com.aliyuncs.profile.DefaultProfile;
/**
* 短信发送工具类
public class SMSUtils {
   /**
    * 发送短信
    * @param signName 签名
    * @param templateCode 模板
    * @param phoneNumbers 手机号
    * @param param 参数
    */
   public static void sendMessage(String signName, String templateCode, String
phoneNumbers,String param){
       DefaultProfile profile = DefaultProfile.getProfile("cn-hangzhou",
"accesskeyID", "accesskey sercrt");
       IAcsClient client = new DefaultAcsClient(profile);
       SendSmsRequest request = new SendSmsRequest();
       request.setSysRegionId("cn-hangzhou");
       request.setPhoneNumbers(phoneNumbers);
       request.setSignName(signName);
       request.setTemplateCode(templateCode);
       request.setTemplateParam("{\"code\":\""+param+"\"}");
       try {
            SendSmsResponse response = client.getAcsResponse(request);
            System.out.println("短信发送成功");
       }catch (ClientException e) {
           e.printStackTrace();
       }
   }
}
```

```
import java.util.Random;
/**
```

```
* 随机生成验证码工具类
*/
public class ValidateCodeUtils {
   /**
    * 随机生成验证码
    * @param length 长度为4位或者6位
    * @return
    */
   public static Integer generateValidateCode(int length){
       Integer code =null;
       if(length == 4){
           code = new Random().nextInt(9999);//生成随机数,最大为9999
           if(code < 1000){
              code = code + 1000;//保证随机数为4位数字
       }else if(length == 6){
           code = new Random().nextInt(999999);//生成随机数,最大为999999
           if(code < 100000){
              code = code + 100000;//保证随机数为6位数字
           }
       }else{
           throw new RuntimeException("只能生成4位或6位数字验证码");
       return code;
   }
   /**
    * 随机生成指定长度字符串验证码
    * @param length 长度
    * @return
    */
   public static String generateValidateCode4String(int length){
       Random rdm = new Random();
       String hash1 = Integer.toHexString(rdm.nextInt());
       String capstr = hash1.substring(0, length);
       return capstr;
   }
}
```

```
@PostMapping("/sendMsg")
public R<String> sendMsg(@RequestBody User user, HttpSession session){
    // 获取手机号
    String phone = user.getPhone();
    if (StringUtils.isNotEmpty(phone)){
        // 生成随机的四位验证码
        String code = ValidateCodeUtils.generateValidateCode(4).toString();
        log.info(code);
        // 调用阿里云提供的短信服务API完成发送短信
        SMSUtils.sendMessage("外卖系统"," ",phone,code);
        // 将生成的验证码保存起到Session
        session.setAttribute(phone,code);
        return R.success("手机验证码发送成功!");
}
return R.error("短信发送失败!");
```