LVM

Índice

Introdución	2
Elementos de LVM	2
Instalación Debian con LVM	4
Situación Inicial	
Creación dos Volumes e particións durante a Instalación	4
Creamos a partición EFI	5
Configuración dos Volumes LVM	
Creación do Grupo de Volumes (VG)	
Creamos os Volumes Lóxicos	
Creamos un Volume para a partición de Swap de 2GB	
Creamos un Volume para a partición de root de 100 GB	
Creamos un Volume para a partición de home de 20 GB	9
Configuramos os Volumes Lóxicos	
Iniciamos o Sistema e comprobamos	
Examinando os volumes físicos	
Examinando os Grupos de Volumes	
Examinando os Volumes Lóxicos	
Representación gráfica	
Expandir un Volume	
Expandimos un VL dentro do espazo libre do VG	
Representación gráfica	
Expandimos un VL empregando máis discos	
Representación gráfica	
Cramos un novo Volume Lóxico	
Representación gráfica	19


Introdución

- Temos dous tipos de particións
 - MBR
 - GPT
- Problema: Só podemos redimensionar as particións se temos espazo contíguo
- **Solución:** Empregar LVM (Volumes Dinámicos)
 - Estender os volumes entre diferentes discos tendo os datos accesibles.
 - Montar Raids tanto para aumentar o rendemento, como para ter tolerancia a erros.
 - Crear instantáneas dos sistemas de arquivos.


LVM é unha tecnoloxía creada por <u>Heinz Mauelshagen</u>, creador tamén de madm.

Elementos de LVM

- Volume Físico / Physical Volume (PV)
 - Un dispositivo de almacenamento: Disco duro, partición, Raid,
- Grupo de Volumes / Volume Group (VG)
 - É unha especie de "Disco Virtual" composto de un ou varios PV's. Podemos amplialo posteriormente engadindo máis PV's
- Volumes Lóxicos / Logical Volumes (LV)
 - Serían o equivalente as particións, será onde creemos os sistemas de arquivos.
 - Poden crecer mentres teñamos espacio no VG.







Instalación Debian con LVM

Situación Inicial


Facemos a instalación nunha máquina KVM con firmware UEFI.

Queremos crear:


- Unha partición EFI
 - Non pode formar parte do LVM
- O resto en Volumes dinámicos (LVM) para que podamos cambiar o seu tamaño sen ningunha limitación
 - Directorio raíz
 - HOME
 - Swap

<u>Creación dos Volumes e particións durante a</u> Instalación

Seguimos o asistente de instalación ata chegar o asistente de particionado.



Escollemos Manual



Creamos a partición EFI

Creamos unha partición EFI de 500 MiB que almacenará o lanzador do SO.



Particionar os discos

Como empregar este espazo libre:


Crear unha nova partición

Particionar automaticamente o espazo libre

Mostrar a información de Cilindro/Cabeza/Sector


Seleccionamos o espacio libre

Creamos unha nova partición



Configuración dos Volumes LVM


Como primeiro paso escollemos configurar o LVM e avísanos que antes de facer esa configuración temos que grabar os cambios en disco.






Creación do Grupo de Volumes (VG)

Creamos o Grupo vg sistema onde crearemos os volumes lóxicos.



Escollemos o dispositivo onde se vai a crear.

- Neste caso en /dev/vda xa existe unha partición (a EFI)
- Empregamos o resto do espazo do disco (/dev/vda2)



Examinamos o Grupo de Volumes creado dende CLI


Creouse o vg vg sistema en /dev/vda2


```
# pus
             ŲĢ
                          Fmt Attr PSize
                                                PFree
             ug_sistema lum2 a--
/deu/uda2
                                      999.53g 999.53g
# pvdisplay
   Physical volume
PV Name
                     /deu/uda2
VG Name
                     ug_sistema
PV Size
                     999.53 GiB / not usable 2.00 MiB
Allocatable
                     ues
                     4.00 MiB
PE Size
Total PE
                     255880
                     255880
Free PE
Allocated PE
PV UUID
                     MOBWUH-dyvT-p98g-1b7y-wNjL-R31M-9IuGSZ
```




Creamos os Volumes Lóxicos

Creamos un Volume para a partición de Swap de 2GB












Creamos un Volume para a partición de root de 100 GB









Creamos un Volume para a partición de home de 20 GB





Rematamos o particionado dos discos





Configuramos os Volumes Lóxicos

Indicamos para que se vai a empregar cada un deles

20.0 GB

Configuramos Iv_home

núm. 1

▽ Grupo de volumes LVM vg_sistema, Volume lóxico lv_home - 20.0 GB Linux device-mapper (linear)

Particionar os discos

Está a editar a partición núm. 1 de Grupo de volumes LVM vg_sist

Configuración da partición:

Empregar como: sistema de ficheiros transaccional Ext4

Punto de montaxe: /home

Opcións de montaxe: defaults


Etiqueta: ningunha

Bloques reservados: 5%


Finalidade típica: normal

Configuramos Iv_root

Borrar os datos desta partición Rematouse de modificar a partición



Configuramos Iv home





Comprobamos o creado e rematamos

```
Particionar os discos
Esta é unha vista xeral das particións actuais cos seus puntos de montaxe. Escolla unha partición para lle modifica
crear particións nel ou un dispositivo para inicializar a súa táboa de particións.
   Particionamento guiado
   Configurar o RAID por software
   Configurar o LVM (xestor de volumes lóxicos)
   Configurar os volumes cifrados
   Configurar os volumes iSCSI
▽ Grupo de volumes LVM vg_sistema, Volume lóxico lv_home - 20.0 GB Linux device-mapper (linear)
                         20.0 GB
           núm. 1
                                       f ext4
                                                              /home
▽ Grupo de volumes LVM vg_sistema, Volume lóxico lv_root - 100.0 GB Linux device-mapper (linear)
                                      f ext4
           núm. 1 100.0 GB
                                                             1
▽ Grupo de volumes LVM vg_sistema, Volume lóxico lv_swap - 2.0 GB Linux device-mapper (linear)
           núm. 1
                          2.0 GB
                                      f intercambio
                                                             intercambio
     >

▽ Disco virtual 1 (vda) - 1.1 TB Virtio Block Device

                         1.0 MB
                                          ESPACIO LIBRE
          núm. 1 499.1 MB B F ESP
           núm. 2
                          1.1 TB
                                          ESPACIO LIBRE
                          1.0 MB
   Desfacer as modificacións nas particións
   Rematar o particionamento e gravar no disco as modificacións
```

Iniciamos o Sistema e comprobamos

Comprobamos as particións montadas durante o arranque

```
usuario@debian:~$ mount | grep lv
/dev/mapper/vg_sistema-lv_root on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
/dev/mapper/vg_sistema-lv_home on /home type ext4 (rw,relatime)
usuario@debian:~$ mount | grep vd
/dev/vda1 on /boot/efi type vfat
(rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
```

Examinando os volumes físicos

Comandos para obter informacións dos pv's

- Pvscan
- pvs
- pvdisplay



Examinando os Grupos de Volumes


Un grupo de volumes é algo así como un disco duro virtual que pode combinar o tamaño de varios discos (volumes físicos)

```
root@debian:~# vgs

VG  #PV #LV #SN Attr VSize VFree

vg_sistema 1 3 0 wz--n- 999,53g <885,92g
```

Un volume físico está constituído por unha unidade mínima que son os "**Physical Extends"** (**PE**). Todos os PE's teñen o mesmo tamaño. Por defecto 4 MiB, pero pode definirse durante a creación do VG.



Estender o tamaño dun VG non é máis que proporcionar máis PE Libres. Son similares os bloques de discos nunha partición

Examinando os Volumes Lóxicos

Un volume lóxico é un conxunto de PE o cal lle podemos aplicar un sistema de arquivos. Sería o equivalente a unha partición.


Creáronse tres Volumes Lóxicos dentro do VG vg sistema

Teñen os atributos:

- w: Escribible
- a: activo
- i: inherited herdado
- o: open Significa que o volume está montado

Para saber máis dos atributos LMV temos a seguinte <u>ligazón</u>.





Expandir un Volume

LVM permite redimensionar un volume tendo os datos dispoñibles en todo momento.

Esta é unha das vantaxes de empregar LVM, este non é o caso pero supoñamos que nos quedamos sen espazo en disco contiguo para expandir o volume. Se fose unha partición non poderíamos, pero empregando LVM non temos esa limitación.

- Se temos espazo libre no Grupo de Volumes ao que pertence o VL podemos expandilo sen problemas.
- Se non podemos engadir máis Volumes Físicos (discos ou particións) ao Grupo de Volumes e así poder expandir o noso VL.

Sintaxe:

lvextend /dev/nome-vg/nome-lv -LnovoTamaño

• -L1G : Tamaño final do VL 1G

• -L+1G : Ampliar o tamaño do VL en 1G

Iv root ten 100 GiB, queremos expandir o seu tamaño en 50 GiB

```
root@debian:~# lvs
lv_root vg_sistema -wi-ao---- <93,13g
```

Tamén temos a posibilidade de reducir o tamaño dun volume

lvreduce



Expandimos un VL dentro do espazo libre do VG.

Agora mesmo vg_sistema ten máis de 850 GiB libres polo que podería expandirse dentro do VG.

```
root@debian:~# vgs
VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree

vg_sistema 1 3 0 wz--n- 999,53g <885,92g
```

Examinamos o espazo ocupado polo VL

```
root@debian:~# df -h | grep lv_root /dev/mapper/vg_sistema-lv_root 92G 1,3G 86G 2% /
```

Engadimos 50G ao VL

```
root@debian:~# lvextend -L+50G /dev/vg_sistema/lv_root
  Size of logical volume vg_sistema/lv_root changed from <93,13 GiB (23841
extents)
  to <143,13 GiB (36641 extents).
  Logical volume vg_sistema/lv_root successfully resized.</pre>
```

PROBLEMA: O tamaño do LV cambiou pero non o do Sistema de Arquivos


```
root@debian:~# lvs | grep lv_root
   lv_root vg_sistema -wi-ao--- <143,13g
root@debian:~# df -h | grep lv_root
/dev/mapper/vg_sistema-lv_root 92G 1,3G 86G 2% /</pre>
```

SOLUCIÓN: Redimensionar o sistema de arquivos

```
root@debian:~# resize2fs /dev/vg_sistema/lv_root
```

Comprobamos novamente o espazo ocupado polo VL

```
root@debian:~# df -h | grep lv_root /dev/mapper/vg_sistema-lv_root 141G 1,3G 133G 1% /
```





Expandimos un VL empregando máis discos.

Queremos engadir 50 GiB a lv_root o seu tamaño actual é /dev/mapper/vg_sistema-lv_root 141G 1,3G 133G 1% /

Supoñamos que o disco duro está cheo. Engadimos un 2º HD de 20 GiB ao noso sistema.

```
root@debian:~# fdisk -1
Disk /dev/vda: 1000 GiB, 1073741824000 bytes, 2097152000 sectors
Disk /dev/vdb: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
```

- Creamos un novo volume físico (PV) con todo o disco.
 - Tamén podería particionar o disco e crear un PV dunha partición

```
root@debian:~# pvcreate /dev/vdb
Physical volume "/dev/vdb" successfully created.
```

Comprobamos como vg_sistema está formado por 1 único PV

- Expandimos vg sistema para que empregue tamén o PV /dev/vdb
 - Comprobamos como agora contén dous Volumes Físicos
 - E aumenta o seu tamaño

```
root@debian:~# vgextend vg_sistema /dev/vdb
Volume group "vg_sistema" successfully extended

root@debian:~# vgs
VG  #PV #LV #SN Attr VSize VFree
vg_sistema 2 3 0 wz--n- <1019,53g 855,91g</pre>
```

Engadimos 50G a lv root

```
root@debian:~# lvextend -L+50G /dev/vg_sistema/lv_root
Size of logical volume vg_sistema/lv_root changed from
<143,13 GiB (36641 extents) to <193,13 GiB (49441 extents).
Logical volume vg_sistema/lv_root successfully resized.</pre>
```


Redimensionamos o seu sistema de arquivos

```
root@debian:~# resize2fs /dev/vg_sistema/lv_root
resize2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Filesystem at /dev/vg_sistema/lv_root is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 18, new_desc_blocks = 25
The filesystem on /dev/vg_sistema/lv_root is now 50627584 (4k) blocks long.
```

Comprobamos tamaño do ly ampliado

```
root@debian:~# df -h | grep lv_root
/dev/mapper/vg_sistema-lv_root 190G 1,3G 180G 1% /
```





Cramos un novo Volume Lóxico.

Se temos espazo dispoñible nos Volumes Físicos, podemos crear novos Volumes Lóxicos para ser empregados polas nosas máguinas.

Obxectivo: Oueremos crear un novo Volume chamado datos de 20 GiB

Creamos o novo Volume Lóxico no VG Sistema

```
root@debian:~# lvcreate -L 20G -n lv_datos vg_sistema
 Logical volume "lv_datos" created.
```

Comprobo o estado dos volumes creados no meu sistema

```
root@debian:~# lvscan
                                         '/dev/vg_sistema/lv_swap' [<1,86 GiB] inherit
   ACTIVE
                                         '/dev/vg_sistema/lv_swap [<1,00 GIB] Inherit
'/dev/vg_sistema/lv_nome' [<193,13 GiB] inherit
'/dev/vg_sistema/lv_home' [18,62 GiB] inherit
'/dev/vg_sistema/lv_datos' [20,00 GiB] inherit
   ACTIVE
   ACTIVE
   ACTIVE
```

Formateo o VL

```
root@debian:~# mkfs.ext4 -L DATOS /dev/vg_sistema/lv_datos
```

Monto o VL e comprobo o espazo libre

```
root@debian:~# mkdir /mnt/datos
root@debian:~# mount /dev/vg_sistema/lv_datos /mnt/datos
root@debian:~# df -h /dev/vg_sistema/lv_datos
                               Tamaño Usado Disp Uso% Montado en
Sist. Fich
/dev/mapper/vg_sistema-lv_datos
                                  20G
                                        24K
                                              19G 1% /mnt/datos
```

Creo 2 arquivos de exemplo de 100 MiB

```
root@debian:~# dd if=/dev/zero of=/mnt/datos/file1.dat count=1 bs=100M
root@debian:~# dd if=/dev/zero of=/mnt/datos/file2.dat count=1 bs=100M
root@debian:~# df -h /dev/vg_sistema/lv_datos
                               Tamaño Usado Disp Uso% Montado en
Sist. Fich
/dev/mapper/vg_sistema-lv_datos
                                  20G 201M
                                             19G 2% /mnt/datos
```

- Automatizo o seu montaxe durante o arrangue
 - Edito /etc/fstab

```
/dev/mapper/vg_sistema-lv_datos /mnt/datos ext4 defaults

    Comprobo o seu funcionamento

   root@debian:~# umount /mnt/datos
   root@debian:~# systemctl daemon-reload
   root@debian:~# mount | grep datos
/dev/mapper/vg_sistema-lv_datos on /mnt/datos type ext4 (rw,relatime)
```



