Engadindo o Shell UEFI

Introdución

- O Shell uefi pode ser moi útil para solucionar problemas cos xestores de arranque
- Pero:
 - Hai equipos que no seu firmware UEFI non teñen como opción de arranque un shell uefi
 - Podemos ter unha versión moi vella do Shell

Solución

- Simplemente temos que copiar un executable do shell UEFI (binary shell) na partición EFI
- Configurar as variables NVRAM para telo como opción de arranque
 - efibootmgr

Obtendo o shell UEFI

- Podemos descargalo dende diversas fontes
 - UEFI Shell V1 (obsoleto)
 - Para equipos nos que non funcione a versión 2
 - link
 - UEFI Shell V2
 - link
- Copiamos os executables á MV con scp
- Movémolos á partición EFI

Probámolos

Examinamos a versión do shell uefi do VBOX

```
Shell> ver
UEFI Interactive Shell v2.1
EDK II
UEFI v2.40 (EDK II, 0x00010000)
```

Comprobamos os shells descargados

```
Shell> fs0:
FSO:\> cd EFI\shell
FS0:\EFI\shell\> dir
Directory of: FSO:\EFI\shell\
12/06/2019 18:37 <DIR>
                                4,096
12/06/2019 18:37 <DIR>
                                4,096
12/06/2019 18:37
                              392.352
                                       MinShell.efi
12/06/2019 18:37
                              951,744
                                       Shell.efi
12/06/2019 18:37
                              771,136
                                       Shell_FullV1.efi
                                      ShellU2.efi
12/06/2019 18:37
                              939,584
12/06/2019 18:37
                              943.552
                                       UefiShellX64.efi
          5 File(s)
                     3,998,368 bytes
          2 Dir(s)
```

Probámolos

UefiShellX64

```
2.0 FSO:\EFI\shell\> ver
UEFI Interactive Shell v2.0
Copyright 2009-2011 Intel(r) Corporation. All rights reserved. Beta build 1.0
UEFI v2.40 (EDK II, 0x00010000)
```

Shell FullV1

```
Shell> ver

EFI Specification Revision : 2.40

EFI Vendor : EDK II

EFI Revision : 1.0
```

Shell V2

```
FSO:\EFI\shell\\> ver
UEFI Interactive Shell v2.2
EDK II
UEFI v2.40 (EDK II, 0x00010000)
FSO:\EFI\shell\\> _
```

Engadindo unha entrada ó Grub

- Podemos modificar o grub para facer unha entrada que apunte directamente a un executable .efi
- Neste caso apuntará a un shell efi

```
menuentry "uefi shell" {
    insmod part_gpt
    insmod chain
    set root=(hd1,gpt1)
    chainloader <u>/</u>EFI/shell/Shell.efi
}
```

```
*Debian GNU/Linux
Opcións avanzadas para Debian GNU/Linux
System setup
uefi shell
```

Engadindo unha entrada ó Grub

- Podemos modificar o grub para facer unha entrada que apunte directamente a un executable .efi
- Neste caso apuntará a un shell efi

```
menuentry "uefi shell" {
    insmod part_gpt
    insmod chain
    set root=(hd1,gpt1)
    chainloader /EFI/Shell/UefiShellX64.efi
}
```

```
efibootmgr -c -d /dev/sda -p 3 -L "Shell" -l '\EFI\Shell\UefiShellX64.efi'
```