Arranque Dual UEFI

- Partimos dunha MV con Firmware UEFI
- Para crear unha máquina deste tipo temos que crear a máquina coa opción Habilitar EFI na categoría Sistema.
- Temos instalado Windows co seguinte particionado

```
/dev/sda1 2048 923647 921600 450M Windows recovery environment
/dev/sda2 923648 1128447 204800 100M EFI System
/dev/sda3 1128448 1161215 32768 16M Microsoft reserved
/dev/sda4 1161216 41945087 40783872 19.56 Microsoft basic data
```

Queremos instalar Debian e ter un arranque dual



Particionado

- Situación Inicial

>		1.0 MB			ESPACIO LIBRE	
>	núm. 1	471.9 MB			ntfs	Basic data p
>	núm. 2	104.9 MB	В	Κ	ESP	EFI system p
>	núm. 3	16.8 MB				Microsoft re
>	núm. 4	20.9 GB			ntfs	Basic data p
>		85.9 GB			ESPACIO LIBRE	

Creamos

- partición de 20 GiB para o Sistema
- Partición de 5 GiB para a swap

>	núm. 6	5.0 GB		f	intercambio	intercambio
>	núm. 5	20.0 GB		f	ext4	1
>	núm. 4	20.9 GB			ntfs	Basic data p
>	núm. 3	16.8 MB				Microsoft re
>	núm. 2	104.9 MB	В	Κ	ESP	EFI system p
>	núm. 1	471.9 MB			ntfs	Basic data p
>		1.0 MB			ESPACIO LIBRE	

- Rematamos a instalación
 - O Grub está instalado e comprobamos que Debian inicia correctamente

Versión do GNU GRUB 2.02~beta3-5+deb9u1

Debian GNU/Linux *Opcións avanzadas para Debian GNU/Linux Windows Boot Manager (en /dev/sda2) System setup

Instalación finalizada

 Comprobamos a secuencia de arranque por defecto (NVRAM)

```
root@debian:/boot/efi/EFI# efibootmgr
BootCurrent: 0001
BootOrder: 0000,0001,0002
Boot0000* EFI DVD/CDROM
Boot0001* EFI Hard Drive
Boot0002* EFI Internal Shell
```

- Só hai entradas de dispositivos
 - Por defecto arrancará o bootloader que se atope unha carpeta boot cun arquivo chamado boox64.efi en calquera dispositivo
- Comprobamos onde está montada a partición EFI

```
root@debian:~# mount | grep efi
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/dev/sda̯1 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocha
```

Problema:

 O Grub só aparece no primeiro reinicio, logo desaparece e só arranca Windows 10.

Intento 1 – Executar Grub dende UEFI SHELL

- Algunhas UEFI proporcionanos unha shell onde podemos introducir comandos
 - Unidades Mapeadas
 - FSX: Sistema de arquivos accesible (partición FAT)
 - BLKX: Dispositivo (Disco duro, partición, cdrom...)

- Comandos: cd, dir
- Teclado está en Inglés
 - Os dous puntos : están na ñ
 - A barra invertida \ está no Ç
 - O guión está no ' (a dereita do 0)
 - A barra está no /

Intento 1- Executar Grub dende UEFI SHELL (2)

- Executamos o shell UEFI
 - F12->EFI Internal Shell
- Accedemos a unidade UEFI

```
Mapping table
FSO: Alias(s):HD14a0a2:;BLK2:
PciRoot(0x0)/Pci(0xD,0x0)/Sata(0x0,0x0,0x0)/HD(2,GPT,84E660F3-813A-401
9-B9AE-D21113536125,0x109000,0x31800)
```

Accedemos a unidade UEFI

```
FS0:\> FS0:
FS0:\> cd EFI
FSO:\EFI\> cd ...
FS0:\> FS0:
FSO:\> cd EFI\debian
FSO:\EFI\debian\> dir
Directory of: FSO:\EFI\debian\
11/18/2019 10:59 <DIR>
                                1,024
11/18/2019 10:59 <DIR>
                                1.024
11/18/2019 10:59
                            1,322,936 shimx64.efi
11/18/2019 10:59
                            1,529,200 grubx64.efi
11/18/2019 10:59
                            1,261,192 mmx64.efi
11/18/2019 10:59
                            1,206,824 fbx64.efi
                                      ROOTX64.CSU
11/18/2019 10:59
                                  108
11/18/2019 10:59
                                  126
                                      grub.cfg
          6 File(s)
                     5,320,386 butes
          2 Dir(s)
FSO:\EFI\debian\> grubx64.efi_
```

- grubx64.efi: OS Loader do Grub
- shimx64.efi: OS Loader do Grub para arranque seguro

J.L. Rojas

- Iniciamos sesión no GNU/Linux
 - Examinamos que particións se montan

```
root@debian:~# mount | grep sd
/dev/sda5 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount–ro,data=ordered)
/dev/sda2 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,cod
```

- Comprobamos como monta non só a partición do sistema senón tamén a partición EFI
- Tamén monta as variables almacenadas na NVRAM da UEFI

```
root@debian150:~# mount | grep efivars
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
```

- Examinamos os cargadores de arranque
- Agora temos os lanzadores de ambos sistemas
 - Win10: \EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi
 - Grub: \EFI\debian\grubx64.efi

```
root@debian:~# ls /boot/efi/EFI/debian/
grubx64.efi
```

 Reinstalamos o grub como xestor de arranque por defecto

```
root@debian150:~# grub–install /dev/sda ––target=x86_64–efi ––efi–directory=/boot/efi
Installing for x86_64–efi platform.
A instalación finalizou. Non se informou de ningún erro.
```

 Isto modifca as variables almacenadas na NVRAM e engade unha opción de arranque para arrancar debian por defecto

```
root@debian150:~# efibootmgr -v
BootCurrent: 0002
BootOrder: 0003,0000,0001,0002
BootOoox EFI DVD/CDROM PciRoot(0x0)/Pci(0xd,0x0)/Sata(1,0,0)
Boot0000* EFI Hard Drive PciRoot(0x0)/Pci(0xd,0x0)/Sata(0,0,0)
Boot0001* EFI Hard Drive PciRoot(0x0)/Pci(0xd,0x0)/Sata(0,0,0)
Boot0002* EFI Internal Shell MemoryMapped(11,0x2100000,0x28fffff)/FvFile(7c04a583–9e3e–4f1c–ad65–e05268d0b4d1)
Boot0003* debian HD(2,GPT,84e660f3–813a–4019–b9ae–d21113536125,0x109000,0x31800)/File(\EFI\de
```

- Apagamos a MV, reiniciamos e comprobamos como o Grub foi eliminado e arranca o Windows
- Repetimos o proceso anterior, arrancamos debian e comprobamos as variables nvram

```
root@debian150:~# efibootmgr –v
BootCurrent: 0002
BootOrder: 0000,0001,0002
Boot0000* EFI DVD/CDROM PciRoot(0x0)/Pci(0xd,0x0)/Sata(1,0,0)
Boot0001* EFI Hard Drive PciRoot(0x0)/Pci(0xd,0x0)/Sata(0,0,0)
Boot0002* EFI Internal Shell MemoryMapped(11,0x2100000,0x28fffff)/F
e05268d0b4d1)
```

A entrada Debian desapareceu, isto é debido a un erro na virtualización do firmware UEFI en VirtualBox que fai que cada vez que apaguemos a máquina as variables NVRAM (Non Volatile RAM) se borren.

- Cal é o motivo polo que arranca Windows?
 - Se examinamos a secuencia de arranque:
 - 1º DVD
 - 2º HD
 - Se temos unha entrada dun dispositivo
 - Procura o OS Loader por defecto (Fallback Path) na ruta \EFI\Boot\bootXXX.efi
 - XXX dependerá do OS a arrancar

root@debian150:~# ls /boot/efi/EFI/Boot/bootx64.efi

```
root@debian150:~# efibootmgr –v
BootCurrent: 0002
BootOrder: 0000,0001,0002
BootO000* EFI DVD/CDROM PciRoot(0x0)/Pci(0xd,0x0)/Sata(1,0,0)
BootO001* EFI Hard Drive PciRoot(0x0)/Pci(0xd,0x0)/Sata(0,0,0)
BootO002* EFI Internal Shell MemoryMapped(11,0x2100000,0x28fffff)/F
e05268d0b4d1)
```

Intento 2 – Engadir opción de arranque dende Debian


- Dende GNU/Linux podemo modificar as variables NVRAM e engadir unha opción de arranque
- efibootmgr
 - efibootmgr -c -d /dev/sda -p 2 -L Grub -l '\EFI\
 debian\grubx64.efi'
 - -d: dispositivo onde está a partición ESP
 - -p: Nº da partición
 - -L: Etiqueta
 - -I: Ruta do executable efi2º HD

```
root@debian150:~# efibootmgr –c –d /dev/sda –p 2 –L Grub –l "\EFI\debian\grubx64.efi"
BootCurrent: 0002
BootOrder: 0003,0000,0001,0002
Boot0000* EFI DVD/CDROM
Boot0001* EFI Hard Drive
Boot0002* EFI Internal Shell
Boot0003* Grub
```

 Se reiniciamos aparace o Grub, pero se apagamos, debido o erro do VirtualBox, o grub desaparece

Engadir opción de arranque dende UEFI SETUP

 Algunhas placas nai deixánnos engadir opcións de arranque directamente dende o seu menú de configuración





Intento 3 – Engadir opción de arranque dende UEFI Shell

- Faremos o mesmo que antes pero dende o shell
- Bcfg

Comprobamos as variables NVRAM

```
Shell> bcfg boot dump
Option: 00. Variable: Boot0003
       – Windows Boot Manager
  DevPath - HD(2,GPT,84E660F3-813A-4019-B9AE-D21113536125,0x109000,0x31800)/\EFI
\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi
  Optional- N
Option: 01. Variable: Boot0000
       - EFI DUD/CDROM
  DevPath - PciRoot(0x0)/Pci(0xD,0x0)/Sata(0x1,0x0,0x0)
  Optional- N
Option: 02. Variable: Boot0001
       - EFI Hard Drive
  DeuPath - PciRoot (0x0) /Pci (0xD,0x0) /Sata (0x0,0x0,0x0)
  Optional- N
Option: 03. Variable: Boot0002
         - EFI Internal Shell
  DevPath - MemoryMapped (0xB,0x2100000,0x28FFFFF) /FvFile (7C04A583-9E3E-4F1C-AD65
-E05268D0B4D1)
  Optional- N
```

- Arrancamos o Windows e detectou que non tiña ningunha entrada na NVRAM e engadiuse
- Se apagamos bórrase

Intento 3 – Engadir opción de arranque dende UEFI Shell

Para crear a entrada

```
Shell> bcfg boot add 0 fs0:\EFI\debian\grubx64.efi grub
Target = 0003.
bcfg: Add Boot0003 as 0
Shell> bcfg boot dump
Option: 00. Variable: Boot0003
  Desc
        - grub
  DevPath - PciRoot (0x0) /Pci (0xD,0x0) /Sata (0x0,0x0,0x0) /HD (2,GPT,84E660F3-813A-4
019-B9AE-D21113536125,0x109000,0x31800)/\EFI\debian\grubx64.efi
  Optional- N
Option: 01. Variable: Boot0000
  Desc - EFI DUD/CDROM
  DevPath - PciRoot (0x0) / Pci (0xD, 0x0) / Sata (0x1, 0x0, 0x0)
 Optional- N
Option: 02. Variable: Boot0001
  Desc
       - EFI Hard Drive
  DevPath - PciRoot (0x0) /Pci (0xD,0x0) /Sata (0x0,0x0,0x0)
 Optional- N
Option: 03. Variable: Boot0002
          - EFI Internal Shell
  Desc
  DevPath - MemoryMapped (0xB,0x2100000,0x28FFFFF) /FvFile (7C04A583-9E3E-4F1C-AD65)
-E05268D0B4D1)
 Optional- N
Shell> reset_
```

Intento 4 – Falsificar o OSLoader por defecto

Arrancamos con Debian


- Facemos unha copia de seguiradade do OSLoader por defecto
- Copiamos o OS Loader do Grub á carpeta Boot, poñéndolle o nome do OSLoader por defecto.
- Aínda que apaguemos a MV seguirá funcionando, xa que non dependemos das variables NVRAM para arrancar
- Problema: Unha actualización de Windows podería restaurar o OSLoader por defecto ó arquivo orixinal

```
root@debian150:~# cd /boot/efi/EFI/Boot/
root@debian150:/boot/efi/EFI/Boot# ls
bootx64.efi
root@debian150:/boot/efi/EFI/Boot# cp bootx64.efi bootx64.efi.bak
root@debian150:/boot/efi/EFI/Boot# cp ../debian/grubx64.efi bootx64.efi
```

Intento 5 – Empregar un script do shell

- Arrancamos con Debian
 - Restauramos o OSLoader por defecto
 - Creamos un script para o shell chamado startup.nsh
 - Este script executaráse cada vez que accedamos o UEFI shell, e lanzará os comandos para arrancar o Grub de xeito automatico
 - UEFI shell, ten un editor de texto incorporado.
 - Teclas do Editor
 - F2: Grabar
 - F3: Saír
 - Problema: O script só se executa cando arranquemos o shell

- Os desenroladores de Debian, son conscientes que algúnhas implementacións de UEFI non funcionan correctamente
- Así que no instalador en modo experto ou no modo rescate, proporcionan un xeito de forzar a instalación do grub (Force grub-efi installation to the removable media path)
- Iniciamos o modo rescate para reinstalar o grub



Este computador parece estar configurado para arrancar usando EFI, pero pode que esa configuración non funcione arrancando desde o disco duro. Algunhas implementacións de firmware EFI non cumpren coa especificación EFI (conteñen fallos, por exemplo) e non permiten unha configuración axeitada das opcións de arranque desde os discos duros do sistema.

Unha opción para evitar isto é instalar unha copia extra da versión EFI do xestor de arranque GRUB nunha localización alternativa de reserva: a «ruta de dispositivo extraíbel». Case todos os sistemas EFI, por moitos fallos que teñan, iniciarán GRUB así.

Aviso: Se o instalador non detectou outro sistema operativo presente no computador que tamén dependa desta solución, instalar GRUB alí fará que, temporalmente, non se poida iniciar ese sistema operativo. Máis adiante poderá configurar GRUB manualmente para poder inicialo se é preciso.

Desexa forzar a instalación de GRUB na ruta do dispositivo extraíbel EFI?

Non



- Cando reiniciemos o sistema aparecerá o Grub
- Non desaparecerá o apagar o Virtualbox. Como o fai?

Non emprega as variables NVRAM, copia os cargadores do grub directamente na ruta por

defecto

```
FSO:\EFI\Boot\> dir
Directory of: FSO:\EFI\Boot\
11/18/2019 10:27 <DIR>
                               1,024
           10:27 <DIR>
                               1,024
11/20/2019
           00:11
                           1,322,936 bootx64.efi
                           1,526,584 bootx64.efi.bak
11/20/2019
          00:40
                           1,529,200 grubx64.efi
11/20/2019 00:11
11/20/2019 00:11
                           1,206,824
                                      fbx64.efi
         4 File(s)
                     5,585,544 bytes
         2 Dir(s)
```

Problema

- Grub Persiste cando apagamos a máquina
- Pero se arrancamos a máquina e reiniciamos, só arranca Windows.
- Nota: Para facer as probas rede Interna (Evitar actualizacións)

Motivo

 O arrancar Windows, se detecta que non está como opción de arranque por defecto nas variables NVRAM, engádese como opción de arranque por defecto.

Solución

Modificar o arranque de Windows para que apunte ó cargador do Grub.

Proceso

- Arrancamos Windows
- Comprobamos como na configuración de arranque apunta a bootmgfw.efi

```
C:\Windows\system32>bcdedit

Administrador de arranque de Windows

Identificador {bootmgr}
device partition=\Device\HarddiskVolume2
path \EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi
description Windows Boot Manager
locale es-ES
inherit {globalsettings}
default {current}
```

Modificámolo para que apunte a bootmgfw.efi


```
C:\Windows\system32>bcdedit /set {bootmgr} path "\EFI\debian\shimx64.efi"
La operación se completó correctamente.

C:\Windows\system32>bcdedit

Administrador de arranque de Windows
-------

Identificador {bootmgr}
device partition=\Device\HarddiskVolume2
path \EFI\debian\shimx64.efi
description Windows Boot Manager
```

- Reiniciamos e comprobamos como xa arranca o Grub
- Se reiniciamos novamente e comprobamos as variables NVRAM vemos como si as modificou, pero coa configuración "trucada"



Reiniciamos e Grub restaurado

Versión do GNU GRUB 2.02~beta3-5+deb9u1

*Debian GNU/Linux

Opcións avanzadas para Debian GNU/Linux Windows Boot Manager (en /dev/sda2) System setup

Refind

É un xestor de arranque deseñado para UEFI

