



PRACTICA 5 – CONTROLADOR DE DOMINIO WINDOWS SERVER CORE

Introducción - Situación

En nuestra red de la empresaXX sólo tenemos un único controlador de dominio, WserverXX. Si éste equipo falla:

Quedamos sin autenticación centralizada: a los usuarios les deja iniciar sesión en los equipos clientes, siempre que ya iniciaran sesión cuando el dominio estaba disponible (máx 10 veces- se puede modificar)

- Quedamos sin DNS en la red
- Quedamos sin los recursos compartidos creados.

Como lo anterior no es aconsejable → Necesitamos otro controlador de dominio , que ofrecerá el servicio de directorio y el DNS.

Como queremos que consuma pocos recursos utilizaremos un Windows Server Core para este segundo controlador de dominio

Secuencia / Desarrollo

Objetivo: Desplegar un Windows Server 2022 Core como controlador de dominio adicional usando exclusivamente sconfig, en la misma red RedNAT 'red_ASO'.

1. Requisitos de la MV

- **Edición:** Windows Server 2022 Standard (Server Core)
- **Nombre de VM:** wcoreXX
- **RAM:** 4 GB
- **CPU:** 2 vCPU (2-4 según host)
- **Disco:** VDI, dinámico, 50 GB
- **Firmware:** Habilitar EFI
- **Red:** Adaptador 1 conectado a RedNAT **red_ASO**
 - IP 192.168.0.20, máscara /24
 - puerta de enlace 192.168.0.1
 - DNS preferido 192.168.0.10 (DC principal).

2. En WCorexx :

3. Utiliza la herramienta Sconfig para configurar:

- (a) Nombre del equipo: wcoreXX (siendo XX tu número de clase)
- (b) Desactivar las actualizaciones automáticas
- (c) Configurar la red: este server tendrá la IP 20 de tu red.

PASOS:

- Ejecutar sconfig si no aparece (Debes ser usuario administrador)
- Opción 2) Computer Name
- Opción 8) Network Settings -> Configurar con las opciones del enunciado

4. Apagamos la máquina y hacemos una instantánea:

- **WCoreXX-Configurado**

5. Haz WcoreXX miembro del dominio:

(a) Capturas de pantallas del proceso

(b) Captura de pantallas de demostración de cambios producidos al introducir este equipo como miembro del dominio

1ª Forma: Power Shell

`Add-Computer -DomainName "tudominio.local" -Credential (Get-Credential) -Restart`

2ª Forma: sconfig

- Unir al dominio utilizando el usuario administrador
- Pregunta → Desea cambiar el nombre del equipo antes de reiniciar → **No**

6. Convertir este equipo en otro controlador de dominio, con servidor DNS, de manera que si falla el WserverXX el servicio de directorio siga disponible.

PASOS:


Desde el DC principal (GUI), abrir **Server Manager** -> **Add roles and features** apuntando a **wcoreXX**.




Instalar **Active Directory Domain Services** y **DNS Server**

7. Promocionar a controlador de dominio adicional (sin PowerShell manual)

En **Server Manager** (equipo de administración), notificaciones -> Promote this server to a domain controller.



Elegir **Add a domain controller to an existing domain**, dominio empresa00.local, marque 'DNS Server' y 'Global Catalog', defina contraseña DSRM y complete el asistente.



El Core se reiniciará.

8. Hacer pruebas que pueda iniciar sesión en cliente (usuario que nunca iniciara sesión en el equipo) con WserverXX apagado

Para probar el funcionamiento, apagamos el controlador principal, e iniciamos **WcoreXX**.



- Iniciar la máquina cliente e iniciamos la sesión con un usuario del dominio, por ejemplo administrador
- Debería aparecer el siguiente error. En este caso debemos configurar el cliente para que emplee también como controlador el **WCoreXX**
- **Ajuste de DNS tras la promoción**
 - **En WserverXX:**
 - DNS preferido 127.0.0.1;
 - alternativo 192.168.0.15.
 - **En wcoreXX:**
 - DNS preferido 127.0.0.1;
 - alternativo 192.168.0.10.