MANIÉRE

De faire les fleurs dans les Feux d'Artifice Chinois.

Par le P. D'INCARVILLE, Jésuite Missionnaire.

A matière de ces fleurs n'est autre chose que de la sonte de ser réduite en sable: selon que ce sable de ser a passé par des tamis plus ou moins fins, les fleurs qu'il donne sont plus ou moins grandes. On fait ledit sable avec de vieilles marmites cassées ou hors d'état de servir, on les casse par morceaux de la largeur de la main, après quoi on les sait rougir à un seu de sorge; au soriir du seu, on les jette dans un baquet rempli d'eau fraîche, où on les laisse refroidir; ainsi calcinés, la rouille en tombe par écailles, & on les réduit bien plus facilement en sable : on les casse premièrement en parcelles de la largeur d'un travers de doigt. Il faut que l'enclume & le marteau dont on se sert pour réduire ces parcelles en sable, soient aussi de sonte; l'acier aplatit les grains de sable. Les angles des grains de sable doivent être viss, ce sont ces angles qui sorment les sleurs: quand par la sorce du seu le sable sond en l'air, il retombe en grains bien ronds, percés & vuidés.

Celui qui fait le sable de ser est assis au milieu d'un petit parc, sermé d'un drap pour retenir le sable qui s'écarte de tous côtés en battant. Il ne faut écraser que deux ou trois petits morceaux de fonte à la fois; on y va plus vîte, & on est moins sujet à aplatir les grains, parce qu'on va à petits coups. On prend dans la main gauche une poignée desdits morceaux de sonte, qu'on laisse tomber peu à peu, écartant à mesure avec le marteau, ou de la main gauche, ce qui est réduit en sable, & le faisant tomber à terre. Quand on a une certaine quantité de sable, on le tamise, commençant à se servir d'un tamis de soie très-fin, en second lieu d'un

tamis de soie moins fin, en troissème lieu d'un tamis de soie clair. On fait encore passer ce sable consécutivement par trois tamis de crin, les uns plus clairs que les autres, en sorte que le dernier seroit bon à passer de gros son. On met à part chaque espèce de sable; ce sont ces dissérens sables qui donnent les dissérentes sleurs. Les Chinois, qui y trouvent de la ressemblance avec certaines sleurs naturelles, leur en donnent les noms, par exemple, de matricaire, d'œillet, de grenade, &c. Selon que la composition des fusées où entre le sable de fer a plus ou moins de force, les sleurs s'écartent plus ou moins, montent plus droit, ou décrivent une ligne parabo-lique en retombant; d'où leur viennent encore différens noms, comme de bambou, de saule, dont les branches sont pendantes. Selon que la plante qu'on veut représenter a plus ou moins de fleurs, on force ou l'on diminue de sable; on se sert de plus ou moins gros, eu égard à la grandeur des fleurs naturelles; on donne au seu de ces sleurs la couleur jaune, rouge ou blanche, suivant la couleur des fleurs de la plante qu'elles représentent. En variant les doses de la composition des susées, & changeant la quantité & la qualité du sable, on peut varier beaucoup.

Les cartouches de ces sortes de susées doivent être proportionnés au sable; si le cartouche est d'un diamètre trop grand ou trop petit, ou le sable ne fondra pas, ou il fondra avant de sortir du cartouche. A de petit sable il ne saut qu'un seu modéré, à de gros sable il saut un seu violent. On peut saire l'expérience du petit sable, ou de celui qui a passé par les tamis de soie, à la flamme d'une allumette: on en laisse tomber sur la flamme de l'allumette une pincée peu à peu, & on en voit l'esset. Pour le sable le plus sin, un cartouche, dont l'ouverture n'aura que 2 ou 3 lignes de diamètre, suffit; pour le sable du second ordre, 4 ou 5 lignes; pour celui du troissème ordre, 6 ou 7 lignes; pour celui du quatrième ordre, 9 ou 10 lignes; pour celui du cinquième ordre, pouce; enfin pour le plus gros sable, 1 pouce \frac{1}{2}.

Les cartouches qui m'ont paru faire un plus bel effet, sont

68 Mémoires présentés à l'Académie ceux dont le calibre augmente par degrés, qui par conséquent sont le cambie augmente par degres, qui par connequent sont faits sur une baguette à rouler de différentes grosseurs. Les desseins que j'envoie, en attendant les modèles qui accompagneront le Mémoire que je prépare, faciliteront l'intelligence de ce que je dis ici. Pour faire ces cartouches, on coupe des bandes de carton de différentes largeurs, selon les longueurs qu'on a données aux différens diamètres de la baguette à rouler. Le premier diamètre, ou le bout de la baguette qui touche à l'étranglement de la fusée, a ordinairement 6 à 7 lignes; le second diamètre en remontant vers le grosbout de la baguette, a 10 lignes, le troisième diamètre L pouce. Le premier diamètre a 1 pouce 3 lignes de long, le second a 2 pouces, le troisième a 3 pouces ½. On peut changer un peu ces proportions sans conséquence; ce n'est qu'un exemple que je donne. Pour le premier diamètre, ou celui de 6 à 7 lignes, on se sert du sable du troissème ordre, ou qui a passé par le tamis de soie clair: pour le second. diamètre, ou celui de 10 lignes, le sable du quatrième ordre, ou qui a passé par le tamis de crin fin: enfin pour le troisième diamètre, ou celui d'un pouce, le sable du cinquième ordre, ou qui a passé par un tamis de crin un peu clair. Cette sorte de cartouche m'a mieux réussi que celui dont je vais donner les proportions, à cause du gros sable qui a de la peine à fondre.

La plus grosse baguette à rouler, pour saire des cartouches de dissérens diamètres, a 9 lignes à son plus petit diamètre sur 2 pouces de long; son second diamètre a 1 pouce 3 lignes sur 2 pouces 9 lignes de long; son troisième diamètre a 1 pouce ½ sur 3 pouces de long; son quatrième diamètre a 1 pouce 9 lignes sur 4 pouces de long. Pour le premier diamètre, on se sert du sable du troisième ordre; pour le second diamètre, celui du quatrième; pour le troisième diamètre, celui du cinquième; & au quatrième diamètre, le gros sable, ou du sixième ordre, c'est-à-dire, qui a passé par le tamis de crin le plus clair. On voit, par ces proportions, qu'on peut changer sans conséquence les diamètres des

cartouches, pourvû cependant qu'il n'y ait pas une grande différence. De la proportion du diamètre du cartouche avec le sable, dépend beaucoup la réussite des susées à fleurs. Je crois qu'en Europe, où l'on raisonne sur la force de la poudre plus pertinemment qu'à la Chine, on trouvera le moyen de se servir de plus gros sable; ses fleurs en seroient beaucoup plus belles. Pour ne pas perdre de carton, l'on a égard à la grandeur du papier dont on veut le saire, & on y conforme les dimensions de la baguette à rouler, ajoûtant ou diminuant tant soit peu sur les épaisseurs & longueurs. Si la baguette à rouler, après avoir été tournée, n'a pas été raclée avec un morceau de verre, on aura de la peine à la tirer du cartouche qui aura été roulé dessus.

En cas qu'on se serve de cartouches d'un seul diamètre dans toute seur longueur, quel que soit le diamètre, il saut toûjours, pour amorcer la susée, mettre un peu de la composition où entre le second sable, environ une bonne pincée. On peut aussi se servir d'un culot de ser en sorme de cone; cela revient un peu au cartouche de dissérens diamètres. Pour distinguer, si s'on veut, les dissérens sables entre chaque composition, s'on met deux ou trois lignes de composition lente, ce que s'on peut saire aussi en chargeant les cartouches d'un seul diamètre; c'est ce qui se pratique à Pékin. Il saut avoir

égard à proportionner le sable aux cartouches.

Les cartouches des fusées chinoises, excepté ceux des pétards, sont saits d'un carton mince, composé seulement de deux seuilles de gros papier. Le carton dont sont saits les cartouches des susées volantes que l'on tire chez l'Empereur, est composé de trois seuilles de papier, que les Chinois appellent mao-teoutchi; c'est celui dont mes paquets sont enveloppés, il est sait de chanvre. Il y a une chose digne de remarque dans la manière dont les Chinois sont la colle des cartouches de susées; c'est pour obvier aux accidens du seu, & pour empêcher les cartouches de crever. En délayant la colle, pour une livre de farine, ils jettent dedans une bonne poignée de sel marin. Avant de mettre sur le seu la sarine délayée avec le

L iij

MÉMOIRES PRÉSENTÉS À L'ACADÉMIE sel, on détrempe de l'argille en consistance de boue un peu claire. Quand la colle est faite, on la retire du seu, & on y mêle à peu près autant d'argille détrempée qu'il y a de colle; on a dû par conséquent faire la colle bien claire. On mêle bien le tout ensemble, remuant avec un bâton; l'argille empêche le carton de prendre si facilement seu, & par-là il est moins sujet à crever; le sel sait que le seu qui a pris au carton s'éteint promptement: sans cette précaution, s'on ne seroit pas assez hardi pour tirer des susées volantes dans les villages qui sont remplis de tas de paille, gros comme des petites meules de soin. Les Chinois disent que jamais il n'arrive accident avec ces cartouches saits de carton ainsi préparé.

Les cartouches peuvent avoir depuis deux lignes jusqu'à

trois lignes d'épaisseur.

Le salpêtre qui entre dans la composition des sseurs, doit être bien purissé. On se sert de charbon sait de branches de saule, qu'on dépouisse de son écorce avant de le piler. Toutes les matières, excepté le sable de ser, doivent avoir passé par le tamis de soie sin: on mêle les matières avec un peu d'eau-de-vie la plus sorte, autant seulement qu'il en saut pour qu'elles pelotent. S'il y a trop d'eau-de-vie, on n'aura point de steurs. On humecte d'abord le sable, ensuite on le mêle avec le sousse, puis on y ajoûte le salpêtre, le charbon & les autres matières qui quelquesois y entrent pour varier la couleur du seu.

On charge les cartouches comme ceux des sufées volantes; mais il n'est pus nécessaire de tant souler la matière, la moitié des coups qu'on donne à chaque charge d'une sufée volante sussit pour les susées à sleurs. On commence par placer la mêche, la moitié sortant dehors du cartouche; & cette moitié, pour plus grande sûreté contre le seu, est enveloppée d'un morceau de papier qui déborde, & qui n'est entortissé autour de la mèche qu'à l'endroit où elle entre dans la susée. De deux ou trois coups de baguette à charger, on aplatit la mèche au sond du cartouche, ce qui en sort s'aplatit aussi, parce que le cartouche porte à terre ou sur un banc quand on frappe.

Pour les cartouches qui ont différens calibres, il faut autant de baguettes à charger qu'il y a de calibres. En chargeant, on ne remplit jamais les cartouches; on laisse environ deux pouces de vuide. Dans ce vuide, on frappe avec un bon massif un tampon de papier de l'épaisseur d'un travers de doigt (toutes les baguettes pour les susées à fleurs sont des massifs). Par dessus le tampon de papier on ajoûte un demi-pouce d'argille un peu humide, pour qu'elle pelote, & on la soule en frappant sur le massif sept à huit bons coups de maillet; le reste de la susée demeure vuide. Une susée peut demeurer quinze jours chargée sans se gâter.

Pour contenir ces susées quand elles tirent, il suffit de les mettre entre deux briques posées à plat : il est bon de les élever un peu, sur-tout quand la composition n'a pas beaucoup de sorce, asin que les sleurs paroissent toutes avant que le sable soit tombé à terre.

PROPORTIONS CHINOISES pour la matière des Fleurs.

Salpêtre.	Soufre.	Charbon.	Sable de fer.
10 taels.	8 masses	7 masses	2 masses le plus fin.
4. taels.	9 masses	9 masses	2 taels, 2.d ordre.
4. taels.	ı tael	r tael	2 taels 4 masses, 3.° ordre.
ه taels.	r tael r masse	i tael i malle	2 taels 6 masses, 4.º ordre.
4 taels.	1 tael 2 masses	1 tael 2 masses.	2 taels 8 masses, 5.º ordre.
4 taels.	1 tael 3 masses.	1 tael 3 masses.	3 taels 4 masses, 6.° ordre ou gros sable.

La livre chinoise est composée de 16 onces ou taels, le tael est composé de 10 masses, le masse de 10 fen.

Quelques compositions particulières, & leurs noms chinois.

Salpêtre. Soufre. Charbon. Sable.

Li - hoa.

Li - hoa.

Tael.
$$3^m 5^f 2^m 5^f 6^m des fix fortes mêlées.$$

I tael. $2^m 5^f 3^m 4^e forte. 2^m 5^f.$

Li - hoa.

$$T fing - lo - fan.$$

Li - hoa.

$$T fing - lo - fan.$$

Li - hoa.

$$T fing - lo - fan.$$

Li - hoa.

$$T fing - lo - fan.$$

Li - hoa.

$$T fing - lo - fan.$$

Li - hoa.

$$T fing - lo - fan.$$

Li - hoa.

$$T fing - lo - fan.$$

Li - hoa.

$$T fing - lo - fan.$$

Li - hoa.

72 MÉMOIRES PRÉSENTÉS À L'ACADÉMIE
Salpêtre. Soufre. Charbon. Sable.
Mou-tan.
r tael 2 ^m 2 ^m 4 ^e sorte 1 ^m . céruse 5 ^f .
Lo-ti-lieou.
1 tael 1 ^m 6 ^f · · · · · 1 ^m 3 ^f · · · · · 4 ^e forte 3 ^m .
Ta-sivé-hoa.
1 tael 2 ^m 5 ^f 3 ^m des six sortes mêlées 5 ^m .
Pour amorcer une fusée.
I tael 2^m 2^m 2^d ordre 5^m .
Ta-kiu-hoa.
I tael 2^m 2^m 2^f 5^e ordre 6^m 5^f .
Siao – li – hoa.
I tael 2^m 2^m 3^c forte 5^m 2^f .
Cette composition peut servir à amorcer.
Ta-li-hoa.
I tael $2^m 3^f \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 2^m 3^f \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 4^c$ forte $7^m 5^f \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 4^c$
Man - chou - li - hoa.
I tael $2^m s^f$ 5^e forte $5^m 4^f$.
Pan-chou-li-hoa.
\mathbf{r} tael 2^{m} 4^{m} 5^{e} forte 6^{m} .
Composition lente.
une livre 9 ^m 9 ^m 4 ^e ordre 4 taels 5 ^m .
m signifie masse, f signifie fen.

J'ai beaucoup d'autres de ces compositions, que je garde pour joindre au Mémoire que je dois envoyer dans la suite; le peu que j'envoie suffit pour saire voir qu'en changeant les doses des compositions, l'on peut varier à l'infini. On peut saire des expériences en petit, à peu de srais; on peut tirer ces susées dans une petite cour sans danger de seu.

Raisins des feux d'arrifice Chinois.

La matière de ces raisins n'est autre chose que du soufre réduit en poudre impalpable, dont on fait une pâte avec de la colle de farine: cette pâte doit être en consistance un peu dure. Pour que le raisin ait une couleur plus violette, les Chinois présèrent la chair de jujube à la colle de farine. On fait cuire des jujubes, que l'on dépouille ensuite de seur peau, & à qui on ôte le noyau, réservant la chair pour s'en servir au lieu de colle de farine. Avec cette pâte, on garnit des lettres faites de fil de fer double, pour que la matière tienne plus facilement. On peut faire ainsi telle figure qu'on jugera à propos, non seulement des lettres, mais des armoiries, comme fleur-dé-lys, animaux, &c. qui dureront en seu aussi long-temps qu'on voudra, à proportion de la quantité de matière qu'on y emploiera. Afin que tout prenne seu en même temps, on ne doit pas épargner la mèche autour de ces lettres ou figures: outre les mèches, on enveloppe le tout de papier, qui, en prenant seu, le communique dans un instant par-tout. Cette garniture de papier a son agrément; on sui donne telle figure que l'on juge à propos; on le peint, on représente dessus des enblèmes, des devises, &c. Avec des tiges de gros mil, dit kao-leang, dont je parle dans le Mémoire sur le kien-tcheou, les Chinois font toutes sortes d'animaux, dans le goût des chevaux d'osser dont nous nous servons sur les théatres: comme nous, ils collent du papier dessus, qu'ils peignent avec les couleurs qui conviennent à l'animal qu'ils veulent représenter. Dans un seu d'artifice, on voit en un moment un lion, un tigre, un dragon, un poisson, &c. se changer en caractères de seu qui représentent une devise: on peut en faire sortir bien des choses frappantes & fort agréables à la vûe. Il faut réserver le reste pour le Mémoire.

74 MÉMOIRES PRÉSENTÉS À L'ACADÉMIE

RÉPONSES aux questions qu'on m'a faites sur les feux d'Arifice Chinois: elles serviront de supplément au Mémoire préliminaire que j'ai envoyé.

Quoique la Pyrotechnie soit beaucoup plus ancienne en Chine qu'en Europe, les seux d'artifice sont néanmoins plus persectionnés en Europe. Les Chinois se conduisent, pour l'ordinaire, plus par coûtume que par principe: ils sont industrieux, mais raisonnent peu conséquemment. Les Européens, au contraire, suivant les principes des Arts, se piquent de les persectionner.

Les fleurs & les raisins ont été bien reçûs en France; je m'y attendois. Quand, parmi toutes les compositions que j'envoie, on aura choisi celles qui satisferont davantage, ou qu'on en aura sait d'autres à l'imitation, ce qui est facile, on pourra en sormer des jets de seu, des sontaines, des nappes, des pots de sleurs, des gerbes, &c. qui trouveront place dans nos seux d'artifice. La composition des raisins, dont les Chinois sorment aussi des lettres, des figures d'animaux, &c. pourra nous servir aux mêmes usages: on peut en sormer des armoiries; j'ai essayé une sleur de lys, qui réussit sort bien. Un avantage qu'ont ces seux d'artifice, c'est que chacun, à peu de frais, peut exécuter & inventer beaucoup de jolies décorations pour nos réjouissances.

Du Salpêtre.

Je réponds article par article aux questions qu'on m'a faites. Il paroît que le salpêtre de Chine vaut mieux que le nôtre; il se fait aussi plus aisément & à moins de frais : les terres dans bien des endroits en sont remplies, mais certaines terres en donnent plus que d'autres. Les terres de sable n'en produisent point, les terres élevées n'y sont pas savorables, on le tire ordinairement des terreins bas. On connoît les terres qui contiennent du salpêtre, quand on les voit fermenter à leur superficie : les plus sortes gelées n'empêchent point cette fermentation. Les terres d'où l'on tire le kien, ou la couperose de Chine, sermentent comme celles du salpêtre; on y est souvent

trompé, cé n'est qu'au goût qu'on peut distinguer les unes des autres: celles du salpêtre laissent sur la langue une impression saîche, celles de couperose y laissent une impression âcre. Selon que l'impression est forte, on juge de la quantité de salpêtre que les terres contiennent. On ramasse toute l'année les terres de salpêtre, excepté quand il y a eu de grandes pluies, qui l'ont entraîné avec elles à une certaine prosondeur: il saut attendre que la terre fermente de nouveau, c'est-à-dire, que le salpêtre ait remonté à la superficie, ou qu'il s'en soit formé d'autre. Ceux qui ramassent la terre de salpêtre, ensèvent avec un rateau environ un pouce de la superficie, & en forment des monceaux, qu'ils transportent ensuite dans l'endroit où on fait le salpêtre. Telle terre donnera cette année du salpêtre, qui n'en donnera pas l'année d'ensuite: une autre, qui n'en fournissoit pas auparavant, en produira.

Pour filtrer l'eau du salpêtre, au lieu de cuviers, les Chinois se servent de grandes urnes de terre vernissée, auxquelles ils percent un trou au bas, comme chez nous aux cuviers à couler la lessive. Ils commencent par mettre au sond de l'urne deux ou trois pouces d'épais de grosse paille, sur laquelle ils étendent une natte pour recevoir la terre du salpêtre, mêlée de cendres, sans quoi l'eau empreinte du salpêtre ne couleroit que très-difficilement. Ils remplissent l'urne jusqu'à trois ou quatre pouces du bord, & versent dessus cette terre de l'eau, jusqu'à ce que cette eau, de rousse qu'elle sort d'abord, devienne jaune: alors elle contient peu de salpêtre; pour l'en tirer, il en coûteroit plus qu'on n'en retireroit de prossit. On ôte la terre, pour y en substituer de nouvelle: on continue cette opération tant qu'on le juge à propos.

Les chaudières dont on se sert ici pour évaporer l'eau de

Les chaudières dont on le sert ici pour évaporer l'eau de salpêtre sont de ser, peu prosondes, mais très-larges: elles sont mâçonnées sur le sourneau, pour épargner la consommation du bois ou de la paille de grand mil, avec quoi on entretient le seu sous les chaudières. Quand l'eau de salpêtre est consommée jusqu'à pellicule, on verse dessus de l'eau de colle sorte; celle de poisson est trop chère, on n'a garde

76 MÉMOIRES PRÉSENTÉS À L'ACADÉMIE de s'en servir, celle de peaux d'animaux pouvant suffire. Dans certains endroits, au lieu de colle forte, on se sert d'eau où l'on a fait bouillir des radis: on verse de l'eau de colle forte par cuillerées, c'est-à-dire, quatre ou cinq onces à la fois, & on enlève à mesure avec une écumoire la crasse qui surnage. On verse ainsi de l'eau de colle forte jusqu'à ce qu'il ne surmonte plus de crasse: alors le salpêtre est net, il ne reste plus qu'à en séparer le sel marin qui y est mêlé. En continuant de saire bouillir l'eau, le sel se forme en grains; on le tire à mesure avec une écumoire: tant qu'il s'en forme, on continue le seu sous la chaudière, détachant, avec une petite pelle de fer, garnie d'un long manche de bois, le sel marin qui s'attache au fond. Tout le sel étant soigneusement tiré, on essaie si une goutte d'eau, qu'on saisse tomber sur un morceau de ser froid, s'y congèle & se réduit en sel; c'est le point où il faut la verser dans des terrines, où on la laisse crystalliser, couvrant exactement les terrines. Le lendemain le salpêtre est en pain, tout couvert de belles grandes aiguilles; il reste au fond des terrines l'eau mère, dont les Chinois, en la faisant bouillir jusqu'à pellicule, tirent des pains d'un sel roux, qui a son usage pour faire cailler une espèce de fromage mou, sait de lait de haricots, qu'ils appellent teou-fou: il s'en vend beaucoup en Chine. L'eau mère de salpêtre est un poison dont se servent assez souvent ceux qui se veulent donner la mort: comme il en entre très-peu dans le teou-fou, on prétend qu'il n'y a rien à craindre; l'Empereur même en mange.

Tout ce que je viens de dire du salpêtre est sondé sur le rapport des Chinois: j'ai sur-tout consulté une personne qui a intérêt à ne me pas tromper, & que j'ai envoyée sur les lieux; elle est de l'endroit & connoît des Salpêtriers. Si j'avois pû me transporter sur les lieux & voir par moi-même la suite de la manipulation, peut-être aurois-je remarqué

quelque autre chose de particulier.

Du Soufre.

Il y a beaucoup de soufre en Chine; il paroît fort beau quand il est pur: on en tire quantité, sur-tout dans la province de Chan-si. On le purisse sur les lieux: si on craint qu'il

n'ait pas été bien purifié, on le fait fondre & on écume la crasse qui surnage. Les Artificiers se donnent rarement cette peine; ils se contentent d'en éprouver la force par quelques petits essais, & ils en augmentent ou diminuent la dose, selon que l'essai en petit leur a indiqué: ils en sont de même du salpêtre. Au palais, chez l'Empereur, où on leur fournit des matières choisses, ils sont sûrs de l'effet, il n'est pas nécessaire de faire des essais.

On n'a point d'idée en Chine de soufre composé.

Si la poudre de Chine vaut mieux que la nôtre, cela vient DelaPoudre, plustôt de la bonté des matières que du soin que les Chinois prennent pour la faire bonne; ils la grainent très-mal & ne savent pas la lisser: elle est fort vilaine à voir. Ils font une poudre particulière pour amorcer les armes à seu, qu'ils disent être plus vive que celle dont ils se servent pour charger. Pour les pétarts, au lieu de charbon de saule, ils en font de tiges d'abutilon & de mayenne: ils disent que ce charbon écarte & fait plus de bruit. On trouvera à la fin de cet Écrit-les

compositions de ces dissérentes poudres.

J'ai envoyé ces années passées la manière dont les Chinois font la poudre à canon; je la répète ici, de peur qu'on n'ait perdu ce que j'ai écrit sur ce sujet. Si le salpêtre n'est pas bien pur, il faut le purifier & le passer par un tamis fin, aussi-bien que le soufre & le charbon. Ce charbon doit être fait de jeunes jets de saule dépouillés de seur écorce : je ne sache pas qu'il y ait de bourdaine en Chine, du moins les Chinois ne s'en servent pas pour le charbon de la poudre. On mêle la poudre de charbon avec celle de salpêtre dans une poêle de ser; on verse dessus de l'eau à niveau seulement des matières, & on leur fait jeter quelques bouillons, après quoi on verse le tout sur une meule placée horizontalement: la matière s'étend dessus. Sur cette matière étendue, on tamise le sousre, l'étendant également avec la main, & on broie le tout ensemble pendant six heures. La bête qui tourne la meule, doit marcher lentement. Pour grainer cette poudre; les Chinois l'arrosent d'eau, dans laquelle on a lavé du gros

K iij

78 MÉMOIRES PRÉSENTÉS À L'ACADÉMIE mil cuit: cette eau est glutineuse. Ensuite ils contournent la matière dans une grande corbeille plate, garnie d'une natte mince & clissée fin (les nattes de Chine ne sont pas comme les nôtres, elles valent mieux à bien des usages); ils ne séparent pas même le poussier.

Je ne sais ce qu'on a voulu dire par la composition liquide en consistance de bouillie, qui s'enflamme aisément & sait plus d'effet que la poudre ordinaire. Je me suis informé aux Artificiers, ils ne connoissent point cette composition: peut-être le Chinois s'est - il mal expliqué, ou l'Européen n'a pas conçû ce qu'on vouloit lui dire; je soupçonne que c'est la poudre dont je viens de donner la saçon. Les Chinois l'appellent poudre cuite, parce qu'après l'avoir abreuvée d'eau, ils lui sont jeter quelques bouillons. Ils estiment plus cette poudre que Poudre crue. Celle qu'ils sont à sec, qu'ils appellent poudre crue. On en trouvera aussi la composition avec l'autre.

Matières solorantes. Je crois qu'on ne s'attend pas à avoir des couleurs bien distinctes: on verra parmi les compositions quelques ingrédiens qui donnent des nuances de couleurs, comme l'orpiment donne une couleur jaune, la céruse & le camphre un seu blanc; quelques-uns emploient l'indigo pour le bleu, mais je doute de cette couleur. Pour un seu brillant dans les sleurs, il saut avoir de la sonte dont le grain soit sin. Le ser des environs de Pékin est grossier & donne des fleurs peu brillantes, tirant sur le rouge, au lieu que celui des provinces méridionales, qui est sin, donne des sleurs blanches, brillantes & à six rayons; celui de Pékin n'en donne que quatre. Outre cela, le sable sait de sonte sine se conserve long-temps sans se rouiller; celui de sonte grossière se rouille d'abord. On dit que le cinabre minéral donne un seu rouge; je ne m'en suis pas autrement aperçû.

Des mèches.

Les Chinois n'ont point l'usage des étoupilles, leurs mèches ne sont autre chose que des bandes de papier, dans lesquelles ils enveloppent une traînée de poudre. Je ne m'arrêterai point à décrire la manière dont ils font ces mèches, les nôtres étant plus commodes & plus faciles à faire: j'en ai déjà envoyé le dessein & l'explication, je ne sais si on les a reçûs,

La composition de la poudre des mèches se sait dans un poêlon sur un seu doux: on sait d'abord sondre le saspètre dans une suffisante quantité d'eau; lorsqu'il est sondu, on y jette du charbon sait de chenevote non battu, c'est-à-dire, tout entier, & on remue, sans-discontinuer, jusqu'à ce que la matière se réduise facilement en poudre sous les doigts. Les chenevotes ici sont de tiges d'abutilon: on peut aussi se servir de tiges de mayenne.

Les cartouches des susées de Chine sont pour le moins Des cartouches. aussi fermes que les nôtres, & se font, ce me semble, plus facilement: en voici le détail. On commence par étendre sur une table les feuilles de carton ou de papier en recouvrement, ou les unes sur les autres, chacune débordant d'un travers de doigt: on en met plus ou moins, selon l'épaisseur qu'on veut donner aux cartouches. Lorsque ces feuiltes sont ainsi arrangées, on trempe dans l'eau une petite brosse, & on humecte depuis l'endroit où doit être l'étranglement jusqu'au bord, c'est-à-dire environ un pouce de large, pour que le carton ou le papier ne casse pas & qu'on puisse étrangler plus facilement le cartouche après qu'il sera roulé ferme : on couche ensuite sur les feuilles la baguette à rouler, & on roule dessus à la main toutes les feuilles à la fois. Le cartouche est alors trèslâche & roulé un peu de biais pour l'ordinaire: on le dresse, en ayant retiré la baguette & frappant quelques petits coups. sur la table du bout par lequel le carton déborde. Pour le rouler ferme, les Chinois ont un banc solide, haut seulement de deux pieds, afin que celui qui roule les cartouches ait plus de force pour appuyer en roulant. On pose d'abord sur le banc en arrière le cartouche garni de sa baguette à rouler; ensuite on se sert d'un morceau de bois pesant, en forme de varsope, & monté à peu près de même (on en trouvera les dimensions au bas du dessein). On pose le menu bout dudit morceau de bois en travers sur le cartouche garni de sa baguette, & en appuyant ferme de toute sa force, on pousse en avant; le cartouche roule entre ce morceau de bois & le banc. On ramène le cartouche au bout du banc & on roule comme

80 MÉMOIRES PRÉSENTÉS À L'ACADÉMIE la première fois, ce qu'on répète cinq ou fix fois, plus ou moins, selon qu'on veut que le cartouche soit dur. Cela suffit pour les cartouches des susées à fleurs & ceux des pétarts; mais pour ceux des susées volantes, on a un autre banc semblable au premier, garni d'un chassis, où est attaché un cylindre mobile sur son axe, placé au dessous de la planche du banc. A la traverse du chassis, qui est au dessus du banc, est attachée une planche épaisse; entre cette planche & le banc, on roule le cartouche garni de sa baguette, comme on a sait auparavant avec le morceau de bois en saçon de varlope: la planche attachée au chassis sait levier, ainsi elle a bien une autre force. Quand on a roulé le cartouche trois ou quatre sois entre cette planche & le banc, il est presque dur comme du bois. Voyez les sigures.

Les cartouches des susées volantes qu'on tire devant l'Empereur sont saits d'un carton mince, qui n'a que trois seuilles de mao-teou-tchi, tel que celui qui sert de modèle du moule à sleurs que j'envoie: ce papier est sait de chanvre. Si on craint pour le seu, on met trois ou quatre gros d'alun par livre de colle de farine. Les cartouches des pétarts sont saits du papier le plus cassant qu'on peut trouver: j'ai sait voir à un des Artissiers de l'Empereur de notre papier gris à siltrer, il l'a trouvé excellent pour saire le carton des cartouches des

jets de seu, en collant trois seuilles ensemble.

Pour étrangler les cartouches des fusées à fleurs, ou jets de seu, les Chinois se servent d'une machine qui ressemble aux couteaux en usage dans les communautés pour tailler le pain, excepté que cet instrument a deux lames, qui vont à se rencontrer quand le couteau est sermé. Ces deux lames ont des entailles, qui forment des ouvertures rondes étant rapprochées. La lame supérieure a un manche, & à l'autre extrémité elle est attachée à la manière du couteau de cuisine dont j'ai parlé: la lame insérieure est fixe. Ces lames ont deux lignes vers le dos, & une ligne à l'endroit des entailles. On pose d'abord le cartouche à l'endroit où on le veut étrangler dans l'entaille la plus large; & en sermant le couteau, on

appuie à petits coups, tournant un peu le cartouche à chaque coup. Quand les deux entailles joignent, on pose le cartouche dans une autre entaille moins grande, & on continue ainsi jusqu'à ce que le cartouche soit suffisamment étranglé: ordinairement la troisième entaille donne cet étranglement. J'ai dit dans mon Mémoire préliminaire, qu'on délayoit de l'argille dans la colle dont on fait le carton de ces cartouches; ainsi ce carton se conserve humide, & par conséquent il n'est pas nécessaire de l'humecter à l'endroit de l'étranglement. Le couteau à étrangler ne peut servir pour les cartouches des susées volantes, ils sont trop durs, ils casseroient; on les étrangle comme chez nous.

Les cartouches des plus grandes susées volantes de Chine, telles que sont celles qu'on tire devant l'Empereur, n'ont au plus que cinq pouces & demi de long sur un pouce deux lignes de diamètre, compris l'épaisseur du cartouche, qui a trois lignes; ainsi le diamètre intérieur n'a que huit lignes. Les Artificiers comptent sur un pied de longueur de baguette pour un pouce de longueur de fusée, ainsi les baguettes de leurs grandes fulées volantes ont quatre pieds & demi au moins; elles peuvent en avoir plus si elles sont légères, à raison de l'espèce de bois dont on s'est servi, ou parce qu'elles sont trop menues: les leurs sont, pour l'ordinaire, de bambou, qui est un bois pesant; ils les arment assez souvent d'ailerons en bas, ils prétendent que les susées en montent plus droit. En cas de vent, ils attachent ces ailerons avec des viroles, pour qu'ils tournent au gré du vent. On a dû recevoir de ces fusées volantes avec leurs baguettes garnies d'ailerons.

On perce en Chine les fusées volantes au tour avec un foret; jamais on ne les charge sur un culot garni d'une broche: les Artificiers Chinois disent qu'on ne foulera pas si bien la matière. Quand ils chargent seurs susées volantes, ils sont toûjours deux; s'un tient la susée, qu'il tourne à mesure que l'autre frappe, comme sont nos Mineurs: celui qui frappe, tient le maillet à deux mains & frappe à petits coups secs, pour être plus sûr de frapper droit. Ils divisent seurs susées

Say. étrang. Tome IV.

volantes en quatre parties & demie; ils en percent trois, en laissent une sans être percée, & une demie vuide. On en trouvera les compositions à la fin. Ils ne comprennent pas comment nos grosses susées volantes peuvent réussir; les leurs rattent peu, elles montent ordinairement fort droit: ils n'ont pas l'usage des étoiles; ils coëssent leurs susées de boules de feu, de pétarts, de serpentaux & d'une espèce de grosses mèches luisantes, dont on trouvera aussi les compositions. J'ai voulu leur apprendre à faire des étoiles; ils ne sont point envieux de faire rien de nouveau, ils s'en tiennent à leur routine.

Pluie de feu.

Les Chinois, pour faire la pluie de seu, se servent du plus petit sable de ser: ils sont les cartouches de ces susées longs de sept à huit pouces; ils en remplissent environ la moitié d'argille pour les pouvoir tenir à la main tant qu'elles sont leur effet, & parce que le sable sondroit dans le cartouche avant de sortir si la charge avoit trop de prosondeur; la composition n'auroit pas la sorce de le pousser dehors.

On ne sait point en Chine de trompes de seu ni de balons d'air.

Jets de feu, ou Fusées a sleurs.

Quand j'ai parlé des diamètres des catouches des fusées à fleurs, j'ai donné les diamètres des baguettes à rouler; ainsi j'entendois le diamètre intérieur des cartouches, & non du trou de la gorge ou de l'étranglement: la règle ordinaire est un peu plus du tiers du diamètre intérieur du cartouche. Au surplus, les Chinois ne sont pas si scrupuleux qu'on l'est chez nous sur cet article; pourvû que la proportion soit à peu près gardée, cela leur suffit. Ils aiment mieux faire le trou de la gorge de la susée un peu plus grand que trop étroit; les jets de seu montent un peu moins, mais on est plus sûr de leur effet. Il est certain que si le trou de l'étranglement n'est pas proportionné non seulement à la grandeur du cartouche, mais aussi à la force de la composition, l'on ne réussira pas: si le seu est violent & l'ouverture de la gorge étroite, le sable fondra dans le cartouche, ou la susée crevera ou se défoncera: si l'ouverture est trop grande, le sable sortira sans fondre.

J'ai appris depuis peu à faire des cartouches d'argille, dont l'effet est charmant; le premier dont j'ai fait l'essai me donna une gerbe de fleurs qui s'élevoit à plus de cinquante pieds de haut: je tiens ce secret d'un des Artificiers de l'Empereur, avec qui j'ai fait connoissance, & qui me vient voir de temps en temps. On trouvera ci-joint le patron en papier du moule sur lequel on sait les cartouches en question; il n'y aura qu'à faire tourner un morceau de bois selon ses dimensions. C'est proprement une grosse quille d'un pied de haut, dont le pied a 4 pouces 9 lignes de diamètre, & la tête 3 pouces: on peut lui faire le pied de 5 pouces de diamètre, en diminuant insensiblement jusqu'à 3 pouces, cela reviendra au même. Ce moule est percé par le haut d'un trou rond de 9 lignes de diamètre & d'un pouce de profondeur, pour y insérer une fiche de 9 lignes de grosseur, de 6 pouces de long, bien unie, qui entre un peu à force. Cette fiche sert à donner le trou de la gorge du cartouche & à retirer le moule du cartouche quand il est à demi-sec, le couchant sur le côté, & frappant quelques petits coups sur la tête de la cheville. Pour faire ces cartouches, on détrempe de l'argille, dans laquelle on mêle de la filasse hachée & dépecée pour qu'elle soit plus liante: elle doit être bien pêtrie dans le goût de celle que nos faiseurs de fourneaux pêtrissent: on en forme ensuite de gros magdaléons, dont on couvre le moule de deux bons pouces d'épais; pour plus grande sûreté, on les couvre d'une légère couche de filasse de chanvre, qu'on recouvre elle-même de deux lignes de la même argille. En finissant, on trempe ses mains dans l'eau & on seur donne le poli. Le cartouche étant sec, on y colle, si l'on veut, du papier sur lequel on peint ce qu'on juge à propos, c'est un ornement. On charge dans ces cartouches de terre jusqu'à six livres de matière, laissant trois pouces & demi ou quatre pouces de vuide, qu'on remplit de terre qui pelotte tant soit peu. Lorsqu'on veut charger ces cartouches, on en bouche le trou de la gorge avec un tampon de papier qui déborde en dedans, & qu'on y aplatit de deux ou trois coups de maillet sur la

Lij

84 MÉMOIRES PRÉSENTÉS À L'ACADÉMIE baguette à charger. Cette baguette a la forme d'un pilon; elle est plus grosse par un bout que par l'autre, mais coupée unie par les bouts pour qu'elle porte bien à plat; le petit bout sert à charger d'abord, ensuite on se sert du gros bout, le cartouche étant en cone: ce pilon peut avoir deux pieds de long. On renverse le cartouche, le trou de la gorge posant contre terre; une personne le contient, tandis qu'une autre le charge. On met à la fois environ demi-livre de composition, que je suppose qu'on a tamisée au moins deux sois pour la bien mêler, & avec le pilon on la foule bien, moins cependant qu'on ne feroit une susée volunte; une trentaine de coups de pilon suffisent à chaque charge de demi-livre. Les Chinois aiment des repos dans ces sortes de susées: pour cet effet, après avoir chargé le tiers de la composition, ils appliquent dessus une seuille de papier un peu épais, qu'ils trempent dans l'eau immédiatement auparavant. Ce papier est taillé de la grandeur & forme de l'endroit où on l'applique: on le taille comme nous faisons les entonnoirs de papier gris à filtrer; on le couche sur la composition avec le pilon, en frappant doucement: on fait la même chose après avoir chargé le second tiers de la composition. Ces repos ont leur agrément; on croit la susée finie, & on est agréablement surpris de la

voir recommencer, cela dépend du goût.

Les Artificiers disent que le plus tôt qu'on peut tirer les fusces à fleurs, c'est le mieux, parce qu'il est à craindre que le sable ne rouille, & que rouillé il ne donne point de fleurs: j'ai cependant l'expérience de quelques-unes de ces susces, qui surent tirées plus d'un mois après avoir été chargées, qui eurent un esset charmant, & qui surent plus belles que d'autres semblables tirées en même temps, & qui venoient d'être chargées par le même Artificier qui avoit chargé les anciennes de la même composition. Je crois que pourvû qu'on mette les susées chargées dans un endroit bien sec un peu élevé de terre, elles peuvent s'y conserver très-bien plusieurs jours: je l'ai vû faire ainsi plusieurs sois, & les susées réussissionet fort bien. Il saut prendre garde à trop humecter d'eau-de-vie

la composition; il n'y en saut précisément que ce qui est nécessaire pour qu'elle pelote un peu, pour pouvoir la souler mieux: il saut plussôt l'humecter à plusieurs sois l'une après l'autre; on pourroit même, pour plus grande sûreté, en saire une petite épreuve. La composition trop humectée ne donne presque point de sleurs.

J'ai oublié de dire ci-dessus qu'avant d'appliquer sur le moule de bois les magdaléons d'argille préparée, il falloit l'entourer par-tout du haut en bas d'une seuille ou deux de papier mouillé, pour que l'argille ne s'attache pas sur le moule: sans cette précaution, l'on ne pourroit en détacher le cartouche.

La fusée étant chargée, on retire le tampon de papier qui bouche le trou de la gorge, & on y insère une mèche de la grosseur d'une plume à écrire. De peur du seu, on entoure ce qui en sort, après en avoir un peu soulé sur la matière l'autre extrémité, d'un morceau de papier, qu'on fait ensuite entrer dans le trou de la gorge, pour l'en retirer seulement sorsqu'on voudra tirer la susée; on peut même attendre à ce temps-là à l'amorcer.

Les Artificiers de l'Empereur ne distinguent que trois sortes de sable, sable sin, moyen sable & gros sable; le reste est du poussier qu'ils rejettent: ils disent que ce poussier peut servir à saire une pluie sine de seu. Le sable sin, ou premier sable, est de la grosseur de notre petite cendrée pour tirer aux moineaux; le moyen sable est comme du plomb à cailles, & le gros sable comme du plomb à perdrix: j'en envoie un peu de chaque espèce pour servir d'échantillon. Du sable gros comme du plomb à lièvre donneroit de plus belles sleurs; mais chez l'Empereur on aime mieux que les sleurs s'élèvent davantage & ne soient pas si grandes: il me semble que les grosses sont un plus bel esset; laissons cela au goût d'Europe.

On trouvera parmi les compositions une espèce de fleur particulière que donne le noir de sumée; elle a quelque ressemblance avec nos sleurs d'œillet. Cette composition ne se charge que dans de petits cartouches de carton, de la grosseur du doigt ou de dix lignes de diamètre, compris le cartouche,

L iij

86 MÉMOIRES PRÉSENTÉS À L'ACADÉMIE qui a deux lignes d'épaisseur; ainsi leur diamètre intérieur est de huit lignes, l'ouverture de l'étranglement de deux lignes & demie: il ne faut que presser cette composition avec la baguette en tournant sans frapper; on met aussi un peu d'eau-de-vie dans la composition, pour qu'elle pelote un tant soit peu. Les cartouches ont huit pouces de long; on n'en remplit que la moitié de composition, pour qu'elle ait la force de pousser les fleurs dehors, le reste se remplit de terre comme les autres dont j'ai parlé: on les tire à la main sans qu'il y ait rien à craindre. Si les cartouches sont coupés bien unis, on peut les planter comme des quilles, la fusée fait son effet sans se renverser. Pour en voir mieux l'effet, on les tire tout proche de soi à ses pieds. Il y a des Artificiers qui mêlent du sable de fer dans la composition; chacun sait comme il l'entend. Ces sortes de susées ont seur agrément, je les vois toûjours avec un nouveau plaisir; elles sont très-faciles à faire; on peut les tirer dans une chambre, sous la cheminée, en plein jour, mais il faut tirer les rideaux & rendre la chambre obscure.

Feux pour tirer fur l'eau.

Je ne connois en Chine que deux sortes d'artifice d'eau, des canards & des rats, c'est-à-dire que par dessus une susée volante on ajoûte du papier, auquel on donne la forme de canard ou de rat; on les peint même si l'on veut. A la grosse susée on en joint quelquesois d'autres petites garnies de même, qui ne paroissent que quand la grande a presque sini son esset, & qui s'en détachent: ce sont autant de petits canards autour de leur mère. Les Chinois n'ont pas le secret de communiquer le seu sous l'eau; la susée passe bien sous l'eau, mais elle ne communique le seu qu'en sortant.

Les soleils & les pots à seu n'ont point lieu dans les seux d'artifice Chinois. Leurs mèches à mettre le seu au canon sont des cordons de filasse de chanvre, qu'on met tremper dans l'eau de lessive & qu'on fait ensuite sécher, les détirant avant qu'elles soient sèches avec un morceau de toile qu'on tient dans la main, serrant le plus qu'on peut; ce qui seur donne un coup d'œil lisse.

Leurs feux pour éclairer sont des mèches de la grosseur

du petit doigt, remplies d'une composition particulière, dont on trouvera ci-après des recettes. Ils en allument grande quantité: selon qu'elles sont disposées, elles sont de loin un bel effet. Ils font quelquefois des pyramides garnies de ces mèches pendantes; on diroit d'autant de diamans d'un éclat surprenant. Le cartouche de ces mèches brûle à mesure qu'elles s'usent: pour les suspendre plus sûrement, ils enveloppent dans le cartouche, en le roulant, un fil de filasse de chanvre. Ces cartonches sont saits d'un grand carré de papier plié en deux, qu'on roule simplement à la main, laissant déborder un des deux feuillets, en le pliant, de trois ou quatre lignes: on passe avec une brosse un peu de colle de farine sur ce bord de papier simple pour coller le cartouche en le finissant; ensuite on retire la baguette à rouler de dedans le cartouche de la longueur d'un pouce & demi, & on serre cet endroit vuide entre les doigts pour l'aplatir: c'est par cet endroit aplati qu'on suspend ces mèches. On les ferme en renversant le bord sur la composition de deux côtés opposés.

Les Chinois goûtent fort des espèces de grandes lanternes, dont ils sont tomber successivement dissérentes sigures, des raisins, des dragons, des devises, quelquesois une grande quantité de petites lanternes toutes allumées, jusqu'à cinq cents à la sois: on a de la peine à comprendre comment le tout peut être rensermé dans un si petit espace. Le tout est de papier plié, & ne se déploie qu'en tombant, demeurant suspendu tant que l'esset dure. Si on vouloit exécuter de ces lanternes en Europe, le plus court & le plus sûr seroit de charger quelque Subrécargue de la Compagnie des Indes d'en saire saire à Canton; la chôse est très-facile & de peu de dépense. Une explication détaillée de ces santernes seroit dissircile à donner, & peut-être encore plus à entendre, au sieu qu'en en voyant une on sera d'abord au fait.

Dans les mêmes cartouches de grosses mèches à éclairer, on charge aussi une composition de sleurs *. On tire ces * Voy. n.º 108, petites susées à la main par le bout aplati : on les emplit,

88 MÉMOIRES PRÉSENTÉS À L'ACADÉMIE en plongeant le bout du cartouche dans la composition; il en prend quelques lignes qu'on pousse au fond, & qu'on foule à chaque fois de quelques coups de baguetté: on peut aussi tirer ces petites susées sous une cheminée, comme les susées où il entre dans la composition du noir de sumée au lieu de sable de ser.

AVERTISSEMENT.

On trouvera dans les compositions suivantes l'expression des trois sortes de sables: on n'entend pas qu'on en mette égales parties de chaque espèce, mais qu'on tamise avec le tamis du gros sable une certaine quantité de sable, dont on a seulement séparé le poussier.

Si on veut se servir une seconde fois des cartouches de terre, il faut, quand ils sont encore chauds, en retirer la terre qu'on a mise par dessus la composition; autrement on auroit de la peine à en venir à bout.

Toutes les compositions que j'envoie m'ont été données comme éprouvées, cependant je ne les garantis pas; quelquesunes paroissent mal dosées. J'ai marqué d'un astérisque celles que j'ai éprouvées, ou que je regarde comme sûres: les n.° vis-à-vis de chaque composition serviront à dénoter celles sur lesquelles on voudroit explication, disant tel n°.

Différentes compositions des feux d'artifice Chinois.

•		PÈT							
•	taels.	masses.	fen,	taeis.	masses.	fen.	tneis.	masses.	fen;
Poudre à canon cuite	16.	11	//	2,	18	//	3.	//	11
Poudre à canon non cuite	16.	//	# .	3.	2.	//	2.	4.	· t#
Poudre des mèches	4,	//	//	77	11	//	ı.	5.	iF ₁
Poudre des pétarts	4.	//	,#	//	8.	//	"	7.	/₹,
Grandes fusées volantes	10.	//	#	//	3.	//	3.	//	IF,
Petites fusées volantes	10.	//	//	//	5.	//	5.		W,

Salpêtre 4 taels, sousse 2 taels, camphre 4 masses, résine 4 masses, poudre à poudre à mèches 2 taels, poudre à canon 2 taels. On mêle le tout avec un peu d'eau gommée.

* Mèches

COMPOSITIONS DES FLEURS.

Sable fin.

,	SAI	.PÈ1	rre.	J.S.c	υF	RE.	G	IARB	ON.	S	A B'1	L'E _e	
	taels.	mass.	fen.	taels	mass.	fen.	taels	. maff	fen.	taels.	mass	. fene	
1.	16.	#	//	I.	1.	2	I.	9.	6	8.	· //	#	
2.	10.	//	<i>II</i> _	//	8.	//	u_{\downarrow}	7.	//	3.	<i>II</i>	<i>!!</i>	
3.	10.	<i>''</i>	IJ		8.		# .	7.	//	11	2.	//	
4.	4.	//	JI	Ι.	2.	H_{\perp}	I.	2.	//	3.	2.	·#	
5•	4•	//	J	<i>!!</i>	8.	"	# .,	8.	//	2.]		r amorcer les fusées s fleurs, si l'on veut	
6.	4.	#	"	"	8.	//	#	8.	"	2.	4.	41	
フ・	10.	H	//	"	· 5•	·#	//	5.	<i> </i>	2.	<i> </i>	·#	
8.	10.	'n	//	//	8.	11	ıř.	8.	<i>,,</i>	3.	IÍ.	Н	
9.	• 4•	//	11	ı.	//	"	ſ.	ıı.	"	4.	//	<i>II</i>	
4 O.	16.	• //	//	11	4.	"	jt.	4.	8	I	//	<i>II</i>	
11.	5•	//	//	r.	" //	"	ı.	#	"	Ι.	5.	<u>i</u> i	
12.	16.	//	"	I.	Į.	//	Ι.	"	"	//	3.	5	
13.	I.	*//	"	//	3•	5	II .	3.	5	//	٠.	H	
14.	I.	//	"	// 1	//	7	# .	#	5	# .	2.	Ħ	
₹5.	I.	//	"	//	2.	"	//	2.	"	11	2.	<i>!!</i>	
16.	I.	//	"	//	I-a	8	// [*]	4.	$ii = \frac{1}{2}$	$H \in \mathcal{J}$	7• ·	# →	
17.	I.	//	"	// *	2.	5	# ₹	2.	2	<i>n</i>	5.	<i>f</i> 7 · ·	
18.	Ι.	Ų	11	//	2.	"	<i>[</i>]	6.	"	ı.	1.	$H \rightarrow \mathbb{R}$	
19.	I.	II	//	//	1.	"	//	I.	"	//	<i>(1</i>	6 .	
20.	I.	II	// .	ii –	ı.	2	// •	6.	"	I	<i>y</i>	M ·	
21.	1.	Ħ	11	#	2.	5 I	// v }	3.	//	<i>n</i> :	3• 5	<i>II</i> .	
22.	1.	11	H .	#	2.	<i>ii</i>	<i>#</i> .:	7.	8	# - 1	5.	, A ·	
22. 23.	ı.	//	#	H_{ω}^{-}	·I.	5	<i>H</i> = 3	٠,5٠	"	.//	3	H '=	
Sa	v. ét	rang	z. T	onie	IV	•	-		•			M	

90 Mémoires présentés à l'Académie Sable fin.

<u>.</u>	SALPÊTRE.	SOUFRE.	CHARBON.	SABLE.
	taels- mass. fen.	taels. mass. fen.	taels. maff. fen.	saels, malf. fene
24.	•	en la companya de la		11. 9. 11
-	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	The second secon	1	
26.	I. // //	// 1.5.	11 2. //	2. 11
	4. // //		- /	
	4. // //			
29.	10. 11 11	2. // //	8. 11 12	15. 11 11
30.	4. // //	11 2. 5	/ 2. //	11 5. 11
31.	10. // //	3. 11. 11	2. 11 11	10. // //
32.	10. // //	2. 5. //	2. 5. //	3. 11. 11.
	4. // //			
34.	10. // //	2. 5- 11	2. // //	5. 0 .0
35.	10. // //	2. // //	3. 11 11	5. 2. 11
36.	10. // //	2. // II	2. 1. 11	9. 11 11
	10. // //			
2	16. 11 11			
	10. // //		- 1	
40.	10. 11 11.	1. 3. //	и 8 . и	6. 11 11
41.	10. // //	11 8. 11	4. 5. 11.	7. 11 11
42.	10. 11. 11	3. 11 11	4. # #	6. camphre I tael.
43.	IQ. // //	3. // //	2. // //	7. 11 11
	10. // //	- ·		•
45.	10. // //	1. 5. //	5. // //	8. mou-hiang.

Moyen Sable.

46.	16. // //	3. 9. 2	1. 6. 11	140 th th
* 47-	4. # #	11 9. 11	11 9. 11	3. II It.
			Section 1. Section 1. Section 1.	2. 8. /I
				1. 2. //
				ir 6. ir.
51.	I 11 - 11.	11.5	.11 3. 11	11. 3. IF.
				11 11 7
5.3.	I • -// //	1. 7	// 2. 8	# 5 2

Moyen Sable.

		SAL	PÈT	'RE.	So	UF	RE.	Сн	ARB	óи.	J SA	BL	E.
		taels.	mass.	fen.	taels.	maff.	fen.	taels.	mass.	fen.	taels.		
	54.	I.	//	Ħ,	ij.	2.	#	#	2.	#	. //	ı.	cérule 5 fen.
	55.	I.	//	11	#	2.	7	jj.	H	4	//	I.	<i>II</i>
	56.	I.	Al		#	I.	6	<i>,</i> #	ľ.	4	//	3.	Н
	57.	·I.	#		W.	2.	#	11	2.	$H^{''}$	11	2.	H
	58.	I,	. #	11	u	2.	#	11	II .	8	//	2.	<i>[[</i>
	59.	i		// :	#	<i>]]</i>	8	#	"	9	//	I.	5
	60.	l.	4		11.	#	9	#	7.	#	#/	I.	8
	61.		11	"	11		_	<i>#</i>	ı.	9	11	2.	#
	62.		H	//	ıı -		_	11	<i>II</i>	Ī	//	3.	<i>II</i>
*	63.				11		_	ĺ	9.	•	3.	5.	Composition lente
									•			po	ur les repos des
													touches de papier.
	64.	16.	<i>,III</i>	<i>31</i> g	4.	8.	H	3.	6.	II .	16.	6.	<i>#</i>
	65.	16.	II	<i>II</i> ·	4.	U	#	4.	<i>II</i>	//	1.	41	H .
	66.	4.	#	#	1.	2.	#	I.	2.	IJ	I.	2.	#
	67.	4.	//	$H^{-\prime}$	I.	2.	<i>II</i>	//	I.	2	//	2.	4
• •	68.	10.	//	11	2.	[]	ff	4.	<i>(</i> /	#	Į.		<i>#</i> .
	69.	4.	H	II.	ı.	3.	# .	I.	#	#			Grande ouverture
					,	-			٠			d	e gorge, 6 lignes.
	70.	10.	И.	//	//	5.	ff .	#	5.	#	1	Ú	•
	71.	L _i O.	111	<i>.</i> // :	3.	. #	H	2.	//	#	io.	G:	rande ouverture.
	72.	4,	#	$-\bar{\mu}$,	//	8.	#.	#	4.	#	//	4.	<i>u</i> `
	73.	4.	#	11.	ı.	#	ff.	r.	//	//	3.	5.	<i>!</i> /
	74.	10.	H.	ii .	3.	2.	5	2.	8.	#	7.	can	nphre une masse.
*	75.	10.	# ,	<i>[]</i>	3.	#	N	2.	5•	#	7.	5. te	" nphre une masse. Pour le petit car- ouche de terre. "
*	76.	10.	Ų	111	2.	5.	//	2.	5.	#	6.	N	#
*	77.	10.	Ħ	111	2.	11	$H^{^{\prime}}$	2.	//	// "	4.	77	a
		-			_				•	1.1		· _	

Gros Sable.

*	78.	10,	IJ	H ,	3-	2.	<i>II</i>	I.	2.	H.	8.	Po che	ur le grand cartou- de terre.
*	79.	10.	11	H_{\perp}	3.	3•	#	ı.	3.	#	8.	_{II}	" 5 M is
*	80.	4.	ď.	II	111	8.	H^{\prime}	Í.	6.	// ·	2.	4.	<i>!!</i>
	8 1.	Į.	H	#	11	2.	μ	//	2.	2.	11	6.	3
	•	•			•	•		-			•		IV4 14

92 Mémoires présentés à l'Académie Différens Sables mêlés.

		SALI	ÈI	RE.	So	UF	RE.	Сн	ARB	on.	SABLE.
		suels. n	naff.	fen.	taels.	mass.	fen.	taels.	. ma∯•	fen.	rails, maff. fen.
ak	82.	1.	IF	//	ıı.	1.	5	ıř.	2.	/f	Sable fin.
	83.	Ι.	#	11	//	3.	5	II.	2.	5	6. 3. Sables mêlés.
	8 4	I,	#	#	"	б.	77	11	6.	<i>#</i>	Sable fin. Céruse 5 sen.
	85.	ı.	#	"	"	11	5	"	3.	#	{2 ^m 5 ^f moyen.} cinabre minéral 4. 2. 5 gros. fen, orpiment 5 fen.
	8 ძ.	Ι.	11	// ,	ŀ						6. fin.6. moyen.
	87.	1.	//	//	11	2.	<i>''</i>	/ /	2.	5 .	{2gros.} 6. moyen. Arfenic 2 masses. 4fin.
	88.	i.	#	"	"	2.	5	11		#	
	89.	Ι,	H	//	11	H	7	<i>II</i>	"	8	{ i in 5f moyen.} Large ouverture.
	90.	I.	#	"	11	#	6	1			3. ^m des trais sortes. erreur, c'est 89.
	91.	10.	//	//	<i>311</i>	2.	5.	2.	5.	#	{ ot Sable fin., 2 moyen.
	92.	ı 6.	. //	//	//	3.	2	3.	2.	"	{ 6 fin. 6 moyen.

Composition avec noir de fumée au lieu de charbon.

* 93.	.01	//	<i>"</i>	3.	//	μ	2.	8. noir.	Arsenic 2 ^t 2 ^m
94.	10.	11	11	2.	//	#	2.	// //	1 Sable fin.
95.	5.	"	11	1.	//	#	I.	// //	3 ^m 5 ^f sable sin.
96.	. 1.	//	11	"	2.	3	"	2. //	Arsenic 7s.
<i>97</i> •	1.	//	11	J.II	2.	$5\frac{1}{2}$	//	2. 4	Arsenic 85.
98.	ŀ.	#	//	"	2.	H	//	2. 4	Arsenic 5 ^m .
99.	I.	//	"	"	4.	"	"	3. "	Arsenic 1 ^m . Cinabre minéral 4 ^f .
100.	I.	#	H	11	2.	Ħ	"	3. charbon.	7 ^m 5 ^f sable fin. Noir de sumée 1 ^m 5 ^f .
101.			//		4.	//	"	3. 9	Sable fin 5 ^m .
102.	ı.	#	"	<u>"</u>	5.	"	"	I. //	Arlenic 4.

	[SAL	РÉТ	RE.	So	Ų F	R È.	Сн	ARB	on.	SABLE.	
	taels.	mass.	fen.	taels.	mass.	fen.	taels.	mass.	fen.	taels. maff. fen.	
`103.	I.	II	#	//	I.,	5	11	2.	//	Sable moyen 2 ^m .	
104.	I.	//	//	//	2.	3	IF.	2.	4	Sable moyen 9f.	
105.	10.	<i>IT</i>	#	4	#.	11	2.	5.	<i>"</i>	Sable moyen 2 ^t 5 ^m . Petit cartouche, petite ouver- ture 2 lignes.	
106.	10.	#	//	4.	//	//	2.	<i>II</i> -	//	Cartouche mou.	
	Ł			P.			3			Arlenic 1 Sable fin 3. Petite ouverture.	
108.	10.	#	#	#	7.	5°	#	7.	5	6. Sable fin. yng =lo.	
	It signifie I tael, I'm une masse, If I fen.										

Nota: Si on soupçonne que le noir de sumée ne soit pas pur, il saut le laver, & ne prendre que ce qui surnagera. On le sera bien sécher avant de s'en servir.

On donne ordinairement 2 lignes d'épaisseur aux cartouches du sable sin, 4 lignes à ceux du moyen sable, & 6 à ceux du gros sable. Le diamètre intérieur des cartouches du sable fin est depuis 4 lignes jusqu'à 10, celui du moyen sable est depuis 6 lignes jusqu'à 1 pouce 2 lignes, celui du gros sable depuis 1 pouce 2 lignes jusqu'à 2 pouces & plus. L'ouverture de la gorge ou étranglement, doit avoir pour le moins le tiers du diamètre intérieur du cartouche: on né risque rien à la faire un peu trop grande; les fleurs en monteront moins haut, mais on est plus sûr de l'effet. Les petits cartouches de yng-lo de 4 lignes de diamètre intérieur & d'une demi-ligne d'épaisseur, ne sont point étranglés, non plus que ceux des mon-hiang, qui ont 1 o lignes de diamètre: on en bouche simplement le fond avec un tampon de papier, & on les remplit de composition sans y ajoûter de terre-L'ouverture étant de toute la largeur du cartouche, la composition a assez de force pour pousser le sable déhors.

54 MÉMOIRES PRÉSENTÉS À L'ACADÉMIE

EXPLICATION DES FIGURES.

PLANCHE I.

Les Figures 1 & 2 représentent la manière de rouler des cartouches avec l'instrument ou morceau de bois monté en sorme de varlope; il doit être de bon bois dur, bien uni en dessous. Si le cartouche est gros, on met les deux mains sur l'instrument, une suffit pour les petits cartouches.

La figure 3 fait voir la manière de rouler un cartouche de susée volante avec la planche qui fait levier.

Fig. 4, chassis auquel est attachée la planche: ce chassis ne tient point au banc, il avance & recule à volonté.

Fig. 5, cylindre qui est mobile sur son axe. Fig. 6, aa, coins qu'on met dessus ou dessous la traverse b, selon que le cartouche est plus ou moins grand.

La fig. 7 désigne la saçon d'étrangler une susée.

Fig. 8, couteau pour étrangler les cartouches des susées à sleurs.

PLANCHE II.

La figure 1 représente un cartouche d'argille, posé sur un escabeau; on tire ordinairement ces susées un peu élevées, l'esset en est plus beau.

Fig. 2, petit cartouche d'argille, dans lequel sont quatre grosses sus les unes au dessus des autres; on met des pétards entre chacune. Il vaut mieux attacher ces susées à un piquet, de peur qu'elles ne crèvent.

La figure 3 sait voir la saçon de tirer une susée de la composition mou-hiang, où l'on met quelquesois des boules de seu. Ce cartouche ne s'étrangle point, on en bouche un bout avec un tampon de papier, & on emplit le cartouche de composition; les sleurs ont tout le diamètre du cartouche pour sortir. Ce cartouche a un pied de long, son diamètre intérieur a 10 lignes, & 4 lignes d'épaisseur.

La fig. 4 représente une main qui verse de l'eau dans une susée à fleurs qui commence à saire son esset: c'est un jeu pour saire croire à ceux qui ne sont pas au sait, qu'il saut de l'eau pour que la susée sasse son esset; il ne peut y en entrer.

La fig. 5 sait voir une grande lanterne d'oùspendent des raisins. D'une même lanterne il sortira quelquesois quatre à cinq sortes de différens seux d'artifices.





