# Analyse en composantes principales

## Pourquoi changer de dimension?

Travailler avec un grand nombre de variables peut poser plusieurs problèmes pratiques et théorique :

- Visualisation compliquée : il est impossible de représenter visuellement des données au-delà de 3 dimensions.
- Séparation des classes difficile : dans des problèmes de classification, la séparation entre les groupes peut être cachée dans une combinaison de variables plutôt que dans les variables prises individuellement.
- Coût computationnel élévé : des modèles complexes peuvent devenir difficiles à ajuster lorsque le nombre de variables est grand.
- Corrélations fortes : des variables redondantes rendent les modèles instables ou difficiles à interpréter.

La question naturelle à se poser est donc : peut-on réduire la dimension du jeu de données sans perdre trop d'information ?

Réduire la dimension, ce n'est pas simplement la suppression de variables. En effet, cela risquerait de faire disparaître de l'information pouvant être utile au modèle. Une meilleure approche consiste à construire de nouvelles variables, obtenues comme combinaisons linéaires des variables initiales, qui résument l'information essentielle du jeu de données. Une méthode possible pour cela est l'Analyse en Composantes Principales (ACP).

## Analyse en composantes principales

L'ACP est une méthode non-supervisée (sans variables à expliquer) permettant de réduire la dimension d'un jeu de données tout en conservant le plus d'information possible. Cette méthode est utilisée lorsque l'on dispose de n observations de p variables numériques continues avec p trop "grand" pour permettre une modélisation ou une visualisation efficace. La méthode a été introduite par dans Hotelling (1933).

### Applications courantes

- 1. Visualisation d'un jeu de données multidimensionnelles.
- 2. Réduction du nombre de variables de p à  $k \ll p$  pour faciliter la construction de modèle.
- 3. Compression d'images ou de signaux.
- 4. Exploration de données biologiques, textuelles ou environnementales.

## Exemples

- 1. Comparer des équipes de hockey sur la base de six statistiques de fin de saison.
- 2. Résumer la criminalité entre les provinces canadiennes sur la base des taux de sept types de crimes différents.
- 3. Compresser des images formées de  $1084 \times 1084$  pixels en quelques variables.
- 4. Identifier le nombre de variantes d'un type de tumeur à partir du degré d'expression de millions de gènes.

#### Formulation mathématique

Soit un vecteur aléatoire composé de p variables  $X = (X_1, \dots, X_p)^\top$ , centré et ayant comme matrice de variance-covariance  $\Sigma$ . Notons  $\alpha_1 = (\alpha_{11}, \dots, \alpha_{1p})^\top$ , un vecteur de coefficients. On cherche une combinaison linéaire

$$Y_1 = \alpha_1^\top X = \sum_{k=1}^p \alpha_{1k} X_k,$$

telle que la variance de  $Y_1$  soit maximale. L'idée est simple : on désire combiner p variables en une seule, mais en "capturant" la plus grande partie possible de la variabilité.

Il faut d'abord ajouter une contrainte sur  $\alpha_1$ , puisque sinon on n'aurait qu'à prendre  $\alpha_{1k}=\pm\infty$  et on aurait  $\mathrm{Var}(Y_1)=+\infty$  ce qui est définitivement maximal! On contraint donc  $\alpha_1$  de sorte qu'il ait une norme égale à 1.

Cela revient à calculer :

$$\max_{\alpha_1^\top \alpha_1 = 1} \mathrm{Var}(Y_1) = \max_{\alpha_1^\top \alpha_1 = 1} \alpha_1^\top \Sigma \alpha_1.$$

Ce problème se résout par les multiplicateurs de Lagrange. Il conduit à l'équation

$$\Sigma \alpha_1 = \lambda_1 \alpha_1,$$

où  $\lambda_1$  est la plus grande valeur propre de  $\Sigma$  et  $\alpha_1$  le vecteur propre associé.

On définit ainsi la première composante principale. On construit les suivantes en imposant des conditions d'orthogonalité (indépendance linéaire) avec les précédentes, ce qui revient à chercher les vecteurs propres suivants :

$$\Sigma \alpha_k = \lambda_k \alpha_k$$
, avec  $\lambda_1 \ge \lambda_2 \ge \dots \lambda_p$ .

Les composantes principales sont donc données par

$$Y_k = \alpha_k^{\top} X$$
, avec  $\alpha_k$  vecteur propre associé à  $\lambda_k$ .

#### Remarque

Si  $\lambda_1 > \dots > \lambda_p,$  alors les composantes principales sont uniques, à un signe près.

## Preuve

On cherche à calculer

$$\max_{\alpha_1^\top \alpha_1 = 1} \mathrm{Var}(Y_1) = \max_{\alpha_1^\top \alpha_1 = 1} \alpha_1^\top \Sigma \alpha_1.$$

Le problème est donc de maximiser

$$F(\alpha_1) = \alpha_1^{\mathsf{T}} \Sigma \alpha_1, \quad \text{s.c.} \quad \alpha_1^{\mathsf{T}} \alpha_1 = 1.$$

On peut récrire ce problème à l'aide des multiplicateurs de Lagrange, soit maximiser

$$F(\alpha_1,\lambda) = \alpha_1^\top \Sigma \alpha_1 - \lambda (\alpha_1^\top \alpha_1 - 1),$$

où  $\lambda$  est un multiplicateur de Lagrange.

Pour solutionner ce problème, on dérive F par rapport à  $\alpha_1$  et à  $\lambda$ .

$$\begin{cases} \frac{\partial F(\alpha_1,\lambda)}{\partial \alpha_1} = 2\Sigma \alpha_1 - 2\lambda \alpha_1, \\ \frac{\partial F(\alpha_1,\lambda)}{\partial \lambda} = 1 - \alpha_1^\top \alpha_1. \end{cases}$$

Ensuite, on égalise à 0, ce qui donne :

$$\begin{cases} \Sigma \alpha_1 = \lambda \alpha_1 \\ \alpha_1^\top \alpha_1 = 1 \end{cases} .$$

La seconde équation est bien entendue notre contrainte. La première équation est celle qui nous intéresse. En utilisant cette équation et la définition des éléments propres, on déduit que

- 1.  $\alpha_1$  est un vecteur propre (normé) de  $\Sigma$ ;
- 2.  $\lambda$  est la valeur propre correspondante.

On a donc que

$$\operatorname{Var}(Y_1) = \alpha_1^{\top} \Sigma \alpha_1 = \lambda \alpha_1^{\top} \alpha_1 = \lambda.$$

Puisque l'on veut maximiser cette quantité, on conclut que :

- 1.  $\lambda = \lambda_1$ , la plus grande valeur propre de  $\Sigma$ ;
- 2.  $\alpha_1$ , le vecteur propre normé correspondant.

On continue ensuite avec le calcul de la deuxième composante. Ici, on poursuit simultanément deux objectifs :

- 1. Conserver le maximum de variation présente dans X;
- 2. Simplifier la structure de dépendance pour faciliter l'interprétation et assurer la stabilité numérique d'éventuelles méthodes qui utiliseront les composantes principales obtenues.

Étant donné  $Y_1$ , la deuxième composante principale  $Y_2 = \alpha_2^\top X$  est définie telle que

- 1.  $Var(Y_2) = \alpha_2^{\top} \Sigma \alpha_2$  est maximale;
- 2.  $\alpha_{2}^{\top} \alpha_{2} = 1$ ;
- 3.  $Cov(Y_1, Y_2) = 0$ .

Or, on a que

$$\operatorname{Cov}(Y_1, Y_2) = \operatorname{Cov}(\alpha_1^\top X, \alpha_2^\top X) = \alpha_1^\top \Sigma \alpha_2 = \alpha_2^\top \Sigma \alpha_1 = \lambda_1 \alpha_2^\top \alpha_1.$$

On cherche donc le vecteur  $\alpha_2$  qui maximise :

$$F(\alpha_2,\lambda,\kappa) = \alpha_2^\top \Sigma \alpha_2 - \lambda (\alpha_2^\top \alpha_2 - 1) - \kappa (\alpha_2^\top \alpha_1 - 0).$$

De même que pour la première composante, on dérive F par rapport à  $\alpha_2$ ,  $\lambda$  et  $\kappa$ .

$$\begin{cases} \frac{\partial F(\alpha_2,\lambda,\kappa)}{\partial \alpha_2} = 2\Sigma\alpha_2 - 2\lambda\alpha_2 - \kappa\alpha_1 \\ \frac{\partial F(\alpha_2,\lambda,\kappa)}{\partial \lambda} = 1 - \alpha_2^\top\alpha_2 \\ \frac{\partial F(\alpha_2,\lambda,\kappa)}{\partial \kappa} = -\alpha_2^\top\alpha_1 \end{cases}$$

En égalisant les équations à 0, on retrouve les deux équations des contraintes, ainsi que

$$2\Sigma\alpha_2 - 2\lambda\alpha_2 - \kappa\alpha_1 = 0.$$

En multipliant cette équation à gauche et à droite par  $\alpha_1^{\top}$ , on trouve

$$2\alpha_1^\top \Sigma \alpha_2 - 2\alpha_1^\top \lambda \alpha_2 - \kappa \alpha_1^\top \alpha_1 = 0.$$

Or  $\alpha_1^{\top} \Sigma = \lambda_1 \alpha_1^{\top}$ , et  $\alpha_1^{\top} \alpha_1 = 1$ , donc

$$2\alpha_1^\top \lambda \alpha_2 - 2\alpha_1^\top \lambda \alpha_2 - \kappa \alpha_1^\top \alpha_1 = 0 \implies -\kappa = 0.$$

En substituant ce résulat, on obtient

$$\Sigma\alpha_2=\lambda\alpha_2.$$

et donc  $\lambda$  est une autre valeur propre de  $\Sigma$ . Puisque

$$\operatorname{Var}(Y_2) = \alpha_2^{\top} \Sigma \alpha_2 = \alpha_2^{\top} \lambda \alpha_2 = \lambda,$$

on a que cette variance est maximale si  $\lambda = \lambda_2$ , la deuxième plus grande valeur propre de  $\Sigma$ , et conséquemment  $\alpha_2$  est le vecteur propre normé correspondant.

On peut généraliser ce résultat en utilisant des maximisations successives. On en conclut que

$$Y_k = \alpha_k^{\top} X$$

où  $\alpha_k$  est le vecteur propre normé associé à  $\lambda_k$ , la ke plus grande valeur propre de  $\Sigma$ .

Il est possible d'avoir une représentation plus compacte de l'ACP à l'aide de matrices. Soit  $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_p) \in \mathbb{R}^{p \times p}$ , la matrice dont les colonnes sont les vecteurs propres. On a Y = AX et la covariance des composantes principales s'écrit

$$Var(Y) = A^{\top} \Sigma A$$

#### Propriétés de A

- 1.  $A^{\top}A = AA^{\top} = I_p$ ;
- 2.  $A^{\top} = A^{-1}$ ;
- 3.  $\Sigma A = A\Lambda$ , où  $\Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$ ;
- 4.  $\operatorname{Var}(Y) = A^{\top} \Sigma A = \Lambda \implies \operatorname{Cov}(Y_k, Y_l) = 0$  si  $k \neq l$  et  $\operatorname{Var}(Y_k) = \lambda_k \geq \operatorname{Var}(Y_l) = \lambda_l$  si et seulement si  $k \geq l$ .

## Preuves

- 1. Par construction, les colonnes de A sont orthogonaux deux à deux et de norme 1 (cf. contraintes sur les vecteurs propres). La matrice A est donc une matrice orthogonale. Et donc  $A^{\top}A = AA^{\top} = I_p$ .
- 2. De même, comme A est orthogonal, on a  $A^{\top} = A^{-1}$ .
- 3. Le résultat est immédiat en faisant le produit de matrices.
- 4. On a  $\operatorname{Var}(Y) = A^{\top} \Sigma A = A^{\top} A \Lambda = \Lambda$ . Comme  $\Lambda$  est une matrice diagonale,  $\operatorname{Cov}(Y_k, Y_l) = 0$  si  $k \neq l$  (car pas sur la diagonale) et comme  $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_p$ , on a  $\operatorname{Var}(Y_1) \geq \cdots \geq \operatorname{Var}(Y_p)$ .

Une mesure globale de la variation presente dans les données est donnée par la trace de la matrice  $\Sigma$  :

$$\operatorname{tr}(\Sigma) = \operatorname{tr}(\Lambda) = \sum_{i=1}^p \lambda_i = \sum_{k=1}^p \operatorname{Var}(Y_k).$$

La proportion de variation expliquée par la composante principale  $Y_k$  est donc donnée par le ratio entre la valeur propre k et la somme des valeurs propres :

$$\frac{\lambda_k}{\lambda_1+\dots+\lambda_p}=\frac{\mathrm{Var}(Y_k)}{\mathrm{tr}(\Sigma)}.$$

De façon similaire, les m premières composantes expliquent

$$100\% \times \frac{\sum_{k=1}^{m} \lambda_k}{\sum_{k=1}^{p} \lambda_k} = 100\% \times \frac{\sum_{k=1}^{m} \text{Var}(Y_k)}{\sum_{k=1}^{p} \text{Var}(Y_k)}$$

de la variabilité dans les variables.

## Pratique de l'ACP

#### Estimation de la matrice de variance/covariance

En pratique, la matrice  $\Sigma$  est inconnue. On doit donc l'estimer! Pour cela, on a besoin d'un échantillon aléatoire  $X_1,\dots,X_n$  de réalisation de X. Un estimateur (sans biais) de  $\Sigma$  est donnée par

$$\widehat{\Sigma} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} \left( X_i - \overline{X} \right) \left( X_i - \widehat{X} \right)^{\top},$$

où  $\overline{X}$  est un estimateur de la moyenne de X.

La matrice  $\widehat{\Sigma}$  est symétrique à coefficients réels et donc elle est diagonalisable. Elle admet ainsi la représentation

$$\widehat{\Sigma} = \widehat{A} \widehat{\Lambda} \widehat{A}^{\mathsf{T}},$$

où  $\widehat{A}$  est la matrice des estimateurs des vecteurs propres de  $\Sigma$  et  $\widehat{\Lambda}$  est la matrice des estimateurs des valeurs propres de  $\Sigma$ .

#### Quelques remarques

## Sensibilité à l'échelle de $X_1,\dots,X_p$

Puisque l'on cherche une combinaison linéaire de  $X_1, \ldots, X_p$  qui maximise la variance, une variable  $X_k$  ayant une grande variance aura un poids démesuré dans les composantes principales. On peut, par exemple, penser à la mesure de distance. En effet, exprimer une distance entre mètres plutôt qu'en kilomètres multiplierait la variance de cette variable par 1 million  $((10^3)^2)$ . Cette variable aurait donc un poids majeur dans toutes les composantes.

Ainsi, à moins que les variables aient des variances similaires, il est recommandé de standardiser les variables avant d'effectuer une ACP. Cela revient à effectuer une ACP sur la matrice des corrélations.

## Première étape dans une analyse prédictive

Il arrive que l'ACP soit effectuée parce que l'on veut prédire la valeur de variable Z à partir des valeurs de variables  $X_1,\ldots,X_p$  mais que p est simplement trop grand. Dans ce cas, on applique l'ACP pour obtenir les  $k\ll p$  premières composantes principales  $Y_1,\ldots,Y_k$  et on les utilise pour prédire Z.

Puisque les composantes principales retiennent la majeure partie de l'information contenue dans les variables originales, c'est généralement une façon raisonnable de faire.

### Rotation des axes

Puisque la matrice A est orthogonale, le produit matriciel  $Y = A^{\top}X$  représente une rotation d'axes. Les nouveaux axes correspondent aux directions orthogonales de variation maximale successives, en supposant que  $\lambda_1 > \dots > \lambda_p$ . Ainsi,  $Y_i = A^{\top}X_i$  donne les coordonnées de l'observation  $X_i$  dans le nouveau système d'axes. On appelle  $Y_{ik}$  le score de l'observation  $X_i$  sur l'axe principal k et se calcule comme

$$Y_{ik} = \alpha_k^\top X_i = \sum_{l=1}^p \alpha_{kl} X_{il}.$$

#### Références

Hotelling, H. 1933. « Analysis of a Complex of Statistical Variables into Principal Components ». *Journal of Educational Psychology* 24 (6): 417-41. https://doi.org/10.1037/h0071325.