Solr安装部署

www.huawei.com



前言

 本章主要介绍华为FusionInsight HD Solr服务部署规则、方法,以 及相关注意事项。



- 学完本课程后,您将:
 - 。熟悉FusionInsigh HD Solr服务部署原则;
 - □ 掌握FusionInsigh HD Solr服务部署方法;
 - 。掌握FusionInsigh HD Solr服务安装后配置;
 - □ 能够处理常见安装问题;



- 1. Solr部署基本概念
- 2. Solr服务部署规则
- 3. Solr服务部署方法
- 4. Solr服务安装后参数配置
- 5. Solr服务健康指标说明

Solr部署基本概念

- 角色概念说明:
 - SolrServerAdmin: 主要提供在Manager界面能够跳转到Solr
 Admin页面的链接;业务方面与其他SolrServerN(N=1~5)功能一致。
 - 。SolrServer1~5:提供Solr业务的角色,主要为索引与查询。
 - HBaseIndexer: 将HBase中数据导入Solr的角色。



- 1. Solr部署基本概念
- 2. Solr服务部署规则
- 3. Solr服务部署方法
- 4. Solr服务安装后参数配置
- 5. Solr服务健康指标说明

Solr部署规则

- Solr数据存储在HDFS相比存储在本地磁盘性能下降30%~50%, 优先选择 部署到HDFS, 每个节点部署三个Solr实例;
- 单节点实时索引速度要求达到2MB/s以上的,建议部署到本地磁盘,每个 节点Solr实例满配,每个Solr实例单独挂盘。

Index 存储位置	单节点 写索引速度	膨胀率
Local Disk	4MB/s	50%
HDFS	2MB/s	50%

Solr部署规则

服务 名称	角色名称	内存最 小要求	依赖关系	角色业务部署原则
Solr	SolrServerN (N=1~5)	2GB	依赖于 ZooKeeper 说明: Solr 数据选择存 放在HDFS 上时,还依	 每个节点可以配置5个实例。每个节点上的实例个数均匀分布。 索引数据存放在HDFS上时,建议Solr实例与DataNode合布,且建议配置3个SolrServer实例 内存资源充足情况下,建议内存配置为16G。
	SolrServer Admin	2GB	赖于 HDFS 	分别部署在2个数据节点上,非主备。 内存资源充足情况下,建议内存配置为16G。
	HBase Indexer	2GB	依赖HBase、 HDFS和 ZooKeeper	建议每个SolrServer实例所在节点 均部署一个。



- 1. Solr部署基本概念
- 2. Solr服务部署规则
- 3. Solr服务部署方法
- 4. Solr服务安装后参数配置
- 5. Solr服务健康指标说明

Solr新建部署

LLD工具进行模板部署

- 在LLD工具中选择Solr服务
- 配置浮动IP,需要在业务平面,保证无冲突
- 选择索引数据是否存储在HDFS上,如果存储本地,需要对Solr进行磁盘规划

手动部署

- 在Manager界面上选择Solr服务
- 配置浮动IP,需要在业务平面,保证无冲突
- 选择索引数据是否存储在HDFS上,如果存储本地,需要采用LLD工具对Solr进行磁盘规划

Solr扩容部署

扩容场景:

- 物理资源消耗过大,即Solr服务节点的CPU、内存占用率过高、磁盘空间不足场景。具体操作步骤:进入FusionInsight Manager后,选择"服务管理>Solr>实例",单击所要查看的实例,即可看到当前一段时间内,CPU、内存使用情况;同时,进入服务端后台查看磁盘使用情况。
- 服务扩容,即Solr单实例的索引数据太大,索引的数目达到10亿条或者是数据大小达到1T。

扩容方式:

- 增加节点,当Solr出现物理资源消耗过大,或者是无法在已经有的节点上添加solr实例,则需要在新的节点上增加实例。
- 增加SolrServer实例,可直接在FunsionInsight Manager上添加solr 实例。



Solr减容部署

减容场景:

- 节点需要重新安装操作系统。
- 当Solr创建的shard下的replica过多,需要减少replica数目

0

减容方式:

在FunsionInsight Mananger上删除solr实例。





- 1. Solr部署基本概念
- 2. Solr服务部署规则
- 3. Solr服务部署方法
- 4. Solr服务安装后参数配置
- 5. Solr服务健康指标说明

Solr安装后参数配置

登录FusionInsight Manager,点击"服务管理>Solr>服务配置"
 ,选择"参数类别"为全部配置。



常用参数说明-SolrServer

参数	说明	建议值
SOLRHASERVER_FLOAT_IP	HA的浮动IP	N/A
INDEX_STORED_ON_HDFS	是否将索引存储在HDFS上。对于数据膨胀快,随时准备扩容的,并且对索引和查询性能要求不是特别苛刻的,推荐索引数据存储于HDFS。对于数据膨胀慢,长时间不需要进行扩容,并且对索引和查询性能要求苛刻的,就推荐使用索引数据存储于本地磁盘。	FALSE
SOLR_CORES_RECOVER_DELAY	Solr自动恢复core的延迟时间,当 Collection数较多时,可以适当增大。	30000
SOLR_MEM_USED_THRESHOLD	Solr创建Collection时,当已使用的 内存超过该阀值时,则无法创建 Collection。	90
SOLR_OVERSEER_QUEUE_CLEA R_NUM	Overseer任务列表缓冲的长度,当前的任务列表>(任务列表最大长度·任务列表最大长度),开始执行清除overseer的queue下任务。	1000

常用参数说明-SolrServer(续)

参数	说明	建议值
SOLR_OVERSEER_QUEUE_MA X_NUMCHIL	Overseer处理的任务列表的最大长度。	10000
SOLR_GC_OPTS	存,可适当调大Xms,Xmx,提升 SolrServer性能。	-Xms2G -Xmx4G -DIgnoreReplayReq Detect -XX:+UseConcMark SweepGC -XX:+CMSParallelRem arkEnabled
SOLR_CONTROL_PORT	SolrServer的tomcat停止端口	21100-21149
SOLR_PORT	SolrServer业务的http的端口	21100-21149
SOLR_SEC_PORT	SolrServer业务的https的端口	21100-21149

常用参数说明-HBaseIndexer

参数名称	说明	建议值
GC_OPTS	JVM的GC配置。	-Xms4G -Xmx4G -XX:NewSize=512M -XX:MaxNewSize=512M -XX:MetaspaceSize=128M -XX:MaxMetaspaceSize =512M -XX:MaxDirectMemory Size=512M -XX:+UseConcMarkSweep GC -XX:+CMSParallelRemark Enabled -XX:CMSInitiatingOccupa ncyFraction=65
hbaseindexer. indexer.threads	HBaseIndexer实例进行索引 操作时启动的并发线程数量	20
hbaseindexer.sep. batch.size	提交到SolrServer的建立 索引数据的batch大小	100





- 1. Solr部署基本概念
- 2. Solr服务部署规则
- 3. Solr服务部署方法
- 4. Solr服务安装后参数配置
- 5. Solr服务健康指标说明

Solr服务健康指标说明

• 服务健康状态

□ 指标项名称: 服务状态

□ 指标项含义:检查**Solr**服务状态是否正常。如果状态不正常,则认为不健康。

恢复指导:如果该指标项异常,建议参见告警进行处理。

检查告警

□ 指标项名称: 告警信息

□ 指标项含义: 检查主机是否存在未清除的告警。如果存在,则认为不健康。

□ 恢复指导:如果该指标项异常,建议参考告警处理指南进行处理。





本章主要介绍了FusionInsight HD Solr的安装与部署,分别从安装的部署原则和约束、部署的方法、组件的配置几个方面进行详细介绍。通过本章的学习,能够清楚FusionInsight HD Solr服务的安装部署流程,并能够自行安装FusionInsight HD Solr服务,同时能够进行简单问题的处理。



- 1. Solr组件的角色有哪些()。
- A. SolrServerAdmin B. SolrServerN (N=1~5)
- C. HBaseIndexer D. RegionServer

②思考题

- 1. SolrServerAdmin角色与SolrServerN(N=1~5)角色差别?
- 2. Solr组件根据什么进行判断数据是存储于HDFS还是本地磁盘?

Thank you

www.huawei.com