# HDFS安装部署

www.huawei.com





- 学完本课程后,您将能够:
  - 掌握HDFS组件安装部署
  - □ 熟悉HDFS常用配置参数



- 1. 部署规划
- 2. 部署方法
- 3. 常用参数配置
- 4. 健康检查关键指标

## HDFS部署组网

组网原则	适用场景
管理节点、控制节点和 数据节点分开部署	(推荐)节点数大于 <b>200</b> 节点的集群使用此场景, 此方案至少需要 <b>8</b> 个节点
管理节点和控制节点合 并部署,数据节点单独 部署	(推荐)节点数大于等于 <b>6</b> ,小于等于 <b>200</b> 节点的 集群使用此场景
管理节点、控制节点和 数据节点合并部署	节点数小于 <b>6</b> 的集群使用此场景,此方案至少需要 <b>3</b> 个节点

#### HDFS典型组网


FusionInsight HD整个系统网络划分为2个平面,即业务平面和管理平面,两个平面之间采用物理隔离的方式进行部署,保证业务、管理各自网络的安全性。

业务平面通过业务网络接入 ,为用户和上层用户提供业务通 道,对外提供数据存取、任务提 交及计算能力。

管理平面通过运维网络接入 ,提供系统管理和维护功能。用 于集群的管理,对外提供集群监 控、配置、审计、用户管理等服 务。

在典型配置下,

FusionInsight HD 集群采用双 平面组网,如右图所示。





## HDFS部署原则及约束

服务名 称	角色名称	内存最小要求	依赖关系	角色业务部署原则
HDFS	NN (NameNode )	4GB	NameNode与 ZKFC关联 依赖 于ZooKeeper	分别部署在 <b>2</b> 个控制节点上,主备配置。
	ZKFC ( ZooKeeper FailoverController )	1GB		分别部署在 <b>2</b> 个控制节 点上,主备配置。
	JN(JournalNode)	4GB		至少部署3个在控制节点上,每个节点保留一份备份数据。如需保留超过三份以上备份,可部署多个在控制或数据节点上,请保持数量为奇数个。
	DN (DataNode)	4GB		至少部署 <b>3</b> 个,建议部署在数据节点上。



- 1. 部署规划
- 2. 部署方法
  - □ 新建部署
  - □ 扩容部署
  - □ 减容部署
- 3. 常用参数配置
- 4. 健康检查关键指标

**1**、进入安装页面,选择"手动安装"(也可选择"模板安装",这 里以手动安装为例),点击确定。



2、输入主机**IP**以及主机**root**用户密码,点击"发现主机",选择发现成功的节点, 点击"下一步"。



**3**、选中若干主机,点击"设置选中主机的机架名称",在弹出的对话框中设置"新机架名称",点击"确定",然后选中所有主机,点击"下一步"。



#### 4、选择安装服务

根据业务需要选择待安装的服务。当选择**HDFS**服务时,系统会自动为其 选择依赖的**ZooKeeper**服务。

	Streaming	Streaming是一个基于Apache Storm的分布式实时计算系统。
	Kafka	Kafka是—个分布式消息发布订阅系统。
•	HDFS	用于海里数据存储的Hadoop分布式文件系统。
•	ZooKeeper	Zookeeper是一个集中的服务,它用于维护配置信息、命名、提供分配
	Redis	Redis是基于BSD开源协议开发的高性能Key-Value存储系统。它通常
	Metadata	元数据管理系统,用于查询和管理集群中产生的所有元数据。
	Hue	Apache Hadoop的U界面。
<b>₫</b>	KrbServer	KrbServer是密钥的管理中心,并负责票据的分发。
4	LdapServer	LdapServer是用户和群组的管理中心。


#### 5、拓扑设置

根据拓扑规划,将组件部署到指定节点上。完成设置后点击"下一步"。



#### 6、配置

为Ladp配置一个未被占用的管理平面IP地址作为浮动IP,并配置管理平面网关。然后点击"下一步"。



#### 7、升级模式

了解"普通模式"和"高级模式"的描述信息后,选中"普通模式",点击"下一步"。

#### FusionInsight Manager

1. 选择版本 2. 查找主机 3. 设置机架名称 4. 选择服务 5. 定义拓扑 6. 配置 **7. 升级模式** 8. 确认

- ϔ 任务描述: 选择升级模式。
  - 普通模式(推荐)

在普通模式下,你只需要在Manager主备管理节点使用root用户,其它节点使用运行用户,即可完成FusionInsigh的升级安装操作。

高级模式(谨慎使用)

在高级模式下,用户必须使用root用户进行升级安装操作,此时必须保证集群内所有节点均可通过root用户远程登录,且密码一致。

8、提交安装

完成配置操作后,进入确认页面,确认页面包含前面步骤的概要信息。然后点击"提交"。

#### 9、部署完成

提交集群安装请求后,界面显示安装集群进度,全部步骤完成后点击"完成"。

步骤	开始时间	进度	结束时间
1. 校验请求参数	2016-02-05 18:49:33	100%	2016-02-05 18:49:43
2. 初始化系统环境	2016-02-05 18:49:43	100%	2016-02-05 18:49:55
3. 配置系统环境	2016-02-05 18:49:55	100%	2016-02-05 18:49:59
4. 下载文件	2016-02-05 18:49:59	100%	2016-02-05 18:50:35
5. 安装节点	2016-02-05 18:50:36	100%	2016-02-05 18:52:46
6. 安装组件	2016-02-05 18:52:46	100%	2016-02-05 18:53:25
7. 配置集群	2016-02-05 18:53:25	100%	2016-02-05 18:54:15
8. 初始化集群	2016-02-05 18:54:15	100%	2016-02-05 18:56:44
9. 启动集群	2016-02-05 18:57:10	100%	2016-02-05 19:03:35
10. 持久化集群配置	2016-02-05 19:03:35	100%	2016-02-05 19:03:37
)操作成功。 你已经成功安装了集群,请单击完成继续	<b>卖。</b>		

#### 10、客户端下载

在FusionInsight Manager的"服务管理"界面,单击"下载客户端",下载客户端到主管理节点的指定路径。



#### 11、客户端部署

- 使用Xshell登录客户端所在节点,解压前一步获取的客户端安装包。
- 进入解压文件夹,安装客户端: sh install.sh /opt/client
- 进入客户端安装目录/opt/client, 初始化环境变量:

#### source bigdata\_env

以hdfs用户登录认证: kinit <hdfs用户>

执行查看命令检查客户端是否部署成功:hdfs dfs -ls /

• 显示以下结果,说明部署成功。

```
[root@189-120-85-207 client]# hdfs dfs -ls /
16/04/27 17:44:23 INFO hdfs.PeerCache: SocketCache disabled.
|Found 7 items
ldrwxrwx---+ - hive hive
                                         0 2016-04-25 20:21 /apps
|drwxr-x---+ - flume hadoop
                                         0 2016-04-25 19:34 /flume
drwxrwxrwx+ - mapred hadoop
                                         0 2016-04-25 19:35 /mr-history
drwxrwxrwx+ - spark supergroup
                                         0 2016-04-25 20:30 /sparkJobHistory
ldrwxrwx--x+ - admin supergroup
                                         0 2016-04-25 20:24 /tenant
drwxrwxrwx+ - hdfs hadoop
                                         0 2016-04-25 20:29 /tmp
drwxrwxrwx+ - hdfs
                     hadoop
                                         0 2016-04-25 20:30 /user
```





- 1. 部署规划
- 2. 部署方法
  - □ 新建部署
  - □ 扩容部署
  - □ 减容部署
- 3. 常用参数配置
- 4. 健康检查关键指标

安装完成后的集群某组件的服务能力无法满足业务需求,需要 对不满足服务能力需求的组件进行扩容,如**DataNode**。

从操作上可将扩容场景划分成两类:


- 扩容节点,即往集群中添加更多服务器。
- 添加服务实例,无论全新添加服务还是为业务组件添加业务实例,在FusionInsight Manager上操作均为添加服务实例

0


1、在安装了HDFS服务的集群管理界面,进入"服务管理"界面,点击HDFS服务,进入HDFS服务界面



2、在HDFS服务界面,点击"实例"页签,进入HDFS实例界面



3、在HDFS实例界面,点击"添加实例"操作



**4**、若扩容主机不在主机列表里,需点击"添加主机",输入主机**IP**以及主机**root**用户密码,点击"发现主机",选择发现成功的节点,点击"下一步"。

1. 查找主机	2. 设置机架 3. 定义拓扑 4. 配置 5. 确认				
基于主	基于主机匹配表达式搜索主机,输入的用户名和密码用于连接目的主机,要求所有主机配置相同的用户名和密码。				
▶ 帮助:	· 于主机匹配表达式				
輸入所	节点(包括管理节点、控制节点和数据节点)的管理平面地址。				
	192. 168. 1. 81				
* 匹配表	≾:				
* 用户名	root ▼				
* 密码:					
	查找主机    停止查找    清除结果				
选择所有节点(包括管理节点、控制节点和数据节点)。					
发现主机	<b>1</b> 个主机。(主机名为绿色表示此节点为OMS节点或者已安装的节点。请选择要添加的节点,然后单击 <b>下一步</b> 。)				

5、在扩容的节点上规划HDFS的角色,如DN,点击"下一步"



任务描述: 按照服务部署的要求,设置服务和主机之间的映射关系。(可以将鼠标移动到角色名上查看部署建议。)

	HDFS		ZooKeeper
主机名	<b>●</b> DN	JN	□ QP
	(4)	(3)	(3)
RHEL-160-163-0-231	•		
RHEL-160-133-1-226	€	€	€
RHEL-160-133-1-225	€	€	€
RHEL-160-133-1-224	€	€	€

**6**、根据扩容规划,配置需要扩容服务的参数。点击"下一步" ,对照扩容规划内容,确认信息无误,点击"提交"。



#### 7、实例扩容成功。



8、查看HDFS实例,成功扩容添加DataNode实例。





- 1. 部署规划
- 2. 部署方法
  - □ 新建部署
  - □ 扩容部署
  - □ 减容部署
- 3. 常用参数配置
- 4. 健康检查关键指标

#### 典型的减容场景

- 1.节点可能存在无法修复的硬件错误。
- 2.节点需要重新安装操作系统。


#### 减容约束

DataNode减容前需要执行退服操作。

#### 减容影响

HDFS存储空间减少。


1、点击"服务管理 > HDFS > 实例",进入HDFS实例界面,选择 待减容的实例,点击"更多操作"中的"退服",开始退服实例



2、退服成功后,勾选减容实例节点,点击"更多操作"中的"删除实例"操作。



3、在确认减容相关影响提示后,点击"确定",开始删除实例。



4、删除完成:确认DataNode实例删除操作请求后,界面显示删除实例进度,全部完成后点击"完成"。

5、查看HDFS实例,成功减容删除DataNode实例。





- 1. 部署规划
- 2. 部署方法
- 3. 常用参数配置
- 4. 健康检查关键指标

## 常用参数说明及配置建议-HDFS

参数	建议值	说明
dfs.replication	3	HDFS存储数据的副本数。建议为3份,修改后,HDFS将全局刷新副本数
dfs.client.block. write.replace- datanode-on- failure.replicati on	2	客户端在写入数据时,会强制要求 所有数据写成功,否则就写入失败。 当数据节点数为3台时,建议修改 为2,以防止数据节点复位,写入 失败。
dfs.namenode.rpc.	8020	HDFS内部RPC的通讯端口
dfs.namenode.http .port	25000	HDFS HTTP服务的端口。

## 常用参数说明及配置建议-NameNode

参数	建议值 说明	
dfs.namenode.image.ba ckup.enable	true	NameNode元数据是否周期备份到OMS服务器上。 备份文件在"系统设置"->"备份管理"中可以看到。
dfs.namenode.image.ba ckup.nums	48	元数据备份个数,元数据备份为每 <b>30</b> 分钟备份一次, 一天可以产生 <b>48</b> 个元数据备份。
dfs.blocksize	13421772 8	数据块大小,默认为 <b>128M</b> ,单位为字节。系统安 装后,不建议修改。
dfs.namenode.handler.	64	NameNode并行处理任务数,调大可以提高性能。
fs.trash.checkpoint.i nterval	60	<b>HDFS</b> 回收站扫描周期,单位为分钟。
fs.trash.interval	1440	HDFS回收站文件删除时间,单位为分钟,默认 <b>1</b> 天。
dfs.permissions.enabl ed	true	<b>HDFS</b> 文件系统是否启用 <b>ACL</b> 安全管理,建议打开。

## 常用参数说明及配置建议-DataNode

参数	建议值	说明
dfs.blocksize	13421772 8	数据块大小,默认为 <b>128M</b> ,单位为字 节。系统安装后,不建议修改。
dfs.datanode.handler.	8	DataNode并行处理任务数,调大可以 提高性能。
dfs.datanode.director yscan.interval	21600	DataNode数据块校验周期,此功能用于检查损坏的数据块。默认为21天。参数单位为小时。
dfs.datanode.balance. bandwidthPerSec	20971520	HDFS Balancer功能的最高流量,调大后能缩短Balancer时间,但会占用较多网络带宽。
dfs.datanode.data.dir .perm	700	DataNode创建存储目录的默认权限, 能防止数据被非root账号非法读取。



- 1. 部署规划
- 2. 部署方法
- 3. 常用参数配置
- 4. 健康检查关键指标

## 健康检查关键指标

关键指标项	描述
发送包的平均时间统计	x.x ns 小于 1000000.0 ns
服务状态	健康
告警信息	无告警信息

#### 健康检查关键指标操作指导

在FusionInsight Manager界面,单击"服务管理 > HDFS >更多操作 > 启动服务健康检查",即可查看健康检查结果,如下图。





- 部署规划
- 部署方法
- 组件配置
- 健康检查关键指标



- 1. HDFS 有哪些角色,所依赖的服务有哪些?
- 2. 如何安装HDFS客户端?
- 3. 如何查看HDFS健康检查关键指标?



- 1. NameNode、ZKFC、journalNode的依赖启动顺序是()
- A. NameNode -> ZKFC -> journalNode
- B. ZKFC -> journalNode -> NameNode
- C. journalNode-> ZKFC -> NameNode
- D. ZKFC -> NameNode -> journalNode
- 2. HDFS中的block默认保存几个副本?
- A. 3 B. 2
- **C**. **1 D**. 不确定
- 3. (判断题) 集群升级过程中,在观察期时可以进行扩容减容操作。

# Thank you

www.huawei.com