## Toolstack

M1 RÉSEAUX & TÉLÉCOMS - RT0702 OLIVIER FLAUZAC



# Libvirt - Généralités

### Libvirt

#### Ensemble d'outils de gestion

- de machines virtuelles
- d'actions sur des machines virtuelles

#### types d'outils

- gestion du stockage
- gestion du réseau
- gestion de l'installation
- clonage
- sauvegarde

### Libvirt: terminologie

#### Nœud

Machine physique (hôte)

#### Hyperviseur

- Couche logicielle de virtualisation
- Propriétés génériques
- Propriétés spécifiques
- S'exécute sur un nœud

#### Domaine

- Instance d'un système d'exploitation
- Exécution d'un invité géré par l'hyperviseur

### Libvirt: Hyperviseurs

XEN

Qemu /KVM

LXC

OpenVz

VirtualBox

VMware ESX - Workstation - Player

HyperV

IBM PowerVM

Virtuozzo

Bhyve

### Libvirt: Objectifs

Assurer la gestion de domaines

Proposer une couche logicielle stable

- API
- binding dans de nombreux langages

Proposer une couche logicielle sécurisée

Utilisable à distance

- connexion socket
- connexion SSH

### Libvirt: Opérations

#### Opérations sur les domaines

- Création
- Gestion du cycle de vie
- Modification
- Contrôle
- Sauvegarde
- Clonage
- Provisionning

### Libvirt: Principe

#### Opérations sur les domaines

Connexion à un hyperviseur : URI

- hyperviseur
- adresse

#### Exécution de commandes

- en shell spécifique
- commande shell paramétrée
  - fichier XML

#### en API

• C, C++, C#, Java, Perl, PHP, Python, Ruby

### Libvirt: Le réseau


Connexion en NAT


Mise en place de VLAN

Gestion des Bridges

Gestion des réseaux privés

### Configurations logiques et physiques





# Libvirt: ligne de commande

### La commande virsh

Commande de gestion de domaine

Shell de gestion de domaine

Utilisation en ligne de commande

- passage de tous les paramètres
- exploitation de fichier de définition XML

### URI de connexion

#### Gestionnaire d'invité

Adresse de connexion

#### Type de connexion

- session : accès local utilisateur
- system: accès local root
- tcp:accès socket
- ssh:accès ssh

#### Exemples

- o test://default
- qemu:///system
- qemu+ssh://root@192.168.1.40/system
- openvz+ssh://system
- lxc:///

### Gestion de domaines

define enregistrement de domaine undefine désenregistreent de domaine create création à partir d'un fichier XML list liste des domaines dominfo information sur les domaines state état d'un domaine dumpxml exportation XML

### Gestion de l'état des domaines

start démarrage de l'invité shutdown arrêt propre destroy arrêt brutal reboot redémarrage save sauvegarde d'un domaine restore restauration d'un domaine suspend suspension d'un domaine resume réactivation d'un domaine

### Gestion de l'état des ressources

setmem modification de la mémoire setvopus modification du nombe de CPU vopuinfo récupération de l'état CPU

### Importation d'un invité dans un domaine

Solution de migration la plus simple

Obligatoire pour des invités non filesystem

Problème de gestion des propriétés / compatibilité

- entrées / sorties
- format des drivers ...

### Exploitation de scripts

Unification des appels / paramètres

Gestion d'une chaîne de bout en bout

Pas toujours possible

Détachement des impératifs des hyperviseurs

#### Scripts

- o virt-install
- virt-clone
- virt-convert

### Script de création / paramétrage

virt-install

Script basé sur les commandes virsh

Création d'une image

Paramétrage de l'image

Gestion des driver

Gestion des domaines

- création
- enregistrement

### Script de création / paramétrage

virt-install

De très nombreuses options !!!

Assure la compatibilité de la configuration

- depuis la création
- jusqu'à l'utilisation
- cas des drivers (entrées / sorties, disque ...)

Gestion complète pour Qemu / KVM, XEN

Gestion Partielle pour OpenVz, LXC

### Propriétés générales

connect connexion à l'hyperviseur

name nom du domaine

arch architecture processeur si différente de l'hôte

os-type type système d'exploitation

os-variant distribution (si disponible)

### Paramètres de l'instance

memory Mémoire allouée au domaine

name nom du domaine

vcpus nombre de processeurs alloués

accelerate utilisation de KVM

### Entrées / sorties et disques

cdrom CD physique ou image ISO

location source de l'installation

répertoire, disque partagé, HTTP, FTP

disk Gestion des disques

- path
- device (disk,file)
- bus (ide, scsi, usb, virtio, xen)
- size

### Réseau

#### network connexion réseau

- bridge connexion à un bridge
- network connexion à un réseau virtuel
- user mode SLIRP
- default création juste d'une carte, ajouté à un bridge contenant une carte physique, sinon création du réseau default

mac si pas précisé, allocation aléatoire

### Accès et console

#### graphics

- keymap
- vnc, spice
- port
- listen
- password

#### noautoconsole

#### video

- cirrus
- vga
- qxl
- o vmvga

### Commande

```
virt-install
   --connect qemu://system
   --os-type linux -n debianOli2
   --memory=512
   --vcpus=1
   --accelerate
   --cdrom='/var/lib/libvirt/images/debian-8.2.0-amd64-CD-1.iso'
   --disk path=/var/lib/libvirt/images/debianOli2.qcow2,device=disk,bus=virtio,format=qcow2,size=10
   --network=user,model=virtio
   --noautoconsole
   --graphics vnc,listen=0.0.0.0,keymap=fr
```

#### root@salon:~# virsh list --all

ID Nom État

debianOli fermédebianOli2 fermé

---

#### root@salon:~# virsh dominfo debianOli2

ID : -

Nom: debianOli2

UUID : c685bfbf-8f44-4d36-86bf-4ab21fe00efe

Type de SE : hvm État : fermé

CPU: 1

Mémoire Max : 524288 KiB Mémoire utilisée : 0 KiB

Persistent: yes

Démarrage automatique : disable

Managed save: no

Security model: apparmor

Security DOI: 0

#### root@salon:~# virsh domstate debianOli2

fermé

#### root@salon:~# virsh start debianOli2

Domaine debianOli2 démarré

root@salon:~# virsh list

ID	Nom	État
24	debianOli2	en cours d'exécution

root@salon:~# virsh domstate debianOli2
en cours d'exécution

root@salon:~# virsh shutdown debianOli2

Le domaine debianOli2 est en cours d'arrêt

Clone 'debianOli3' created successfully.

#### root@salon:~# virsh list --all

ID	Nom	État 
_	debianOli	fermé
_	debianOli2	fermé
_	debianOli3	fermé

root@salon:~# virsh start debianOli2

Domaine debianOli2 démarré

root@salon:~# virsh start debianOli3

Domaine debianOli3 démarré

### Retour sur le clonage

Permet la mise en place de banques d'images

Duplication du disque

- logiciels / service / configuration
- configuration réseau?
- configuration hostname

Changement d'adresse MAC

# libvirt: format XML

### Définition d'un format

Description de tous les éléments d'un domaine

- généraux
- matériel
- configuration réseau
- 0

Permet l'instanciation / configuration des machines

Création d'un fichier XML

- à la main
  - fastidieux ou incomplet
- depuis un dumpxml d'un domaine existant
  - trop complet

#### Définition générale

```
<domain type='kvm' id='25'>
   <name>debianOli2</name>
   <uuid>c685bfbf-8f44-4d36-86bf-4ab21fe00efe</uuid>
   <memory unit='KiB'>524288</memory>
   <currentMemory unit='KiB'>524288</currentMemory>
   <vcpu placement='static'>1</vcpu>
   <resource>
     <partition>/machine</partition>
   </resource>
   <os>
     <type arch='x86 64' machine='pc-i440fx-utopic'>hvm</type>
     <boot dev='hd'/>
   </os>
   <features>
     <acpi/>
     <apic/>
     <pae/>
   </features>
   <cpu mode='custom' match='exact'>
     <model fallback='allow'>Nehalem</model>
   </cpu>
   <clock offset='utc'>
     <timer name='rtc' tickpolicy='catchup'/>
     <timer name='pit' tickpolicy='delay'/>
     <timer name='hpet' present='no'/>
   </clock>
   <on poweroff>destroy</on_poweroff>
   <on reboot>restart</on reboot>
   <on crash>restart</on crash>
```

#### Définition des disques

```
<devices>
    <emulator>/usr/bin/kvm-spice/emulator>
    <disk type='file' device='disk'>
      <driver name='gemu' type='gcow2'/>
      <source file='/var/lib/libvirt/images/debianOli2.qcow2'/>
      <backingStore/>
      <target dev='vda' bus='virtio'/>
      <alias name='virtio-disk0'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x04' function='0x0'/>
    </disk>
    <disk type='block' device='cdrom'>
      <driver name='qemu' type='raw'/>
      <backingStore/>
      <target dev='hda' bus='ide'/>
      <readonly/>
     <alias name='ide0-0-0'/>
      <address type='drive' controller='0' bus='0' target='0' unit='0'/>
    </disk>
```

#### **USB**

```
<controller type='usb' index='0' model='ich9-ehci1'>
      <alias name='usb0'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x05' function='0x7'/>
    </controller>
    <controller type='usb' index='0' model='ich9-uhci1'>
      <alias name='usb0'/>
      <master startport='0'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x05' function='0x0'
multifunction='on'/>
    </controller>
    <controller type='usb' index='0' model='ich9-uhci2'>
      <alias name='usb0'/>
      <master startport='2'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x05' function='0x1'/>
    </controller>
    <controller type='usb' index='0' model='ich9-uhci3'>
      <alias name='usb0'/>
      <master startport='4'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x05' function='0x2'/>
    </controller>
```

#### Contrôleurs

#### Réseau en entrées / sorties

```
<interface type='user'>
     <mac address='52:54:00:50:21:dc'/>
     <model type='virtio'/>
     <alias name='net0'/>
     <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x03' function='0x0'/>
  </interface>
   <serial type='pty'>
     <source path='/dev/pts/1'/>
    <target port='0'/>
    <alias name='serial0'/>
  </serial>
   <console type='pty' tty='/dev/pts/1'>
     <source path='/dev/pts/1'/>
    <target type='serial' port='0'/>
    <alias name='serial0'/>
  </console>
   <input type='mouse' bus='ps2'/>
   <input type='keyboard' bus='ps2'/>
   <graphics type='vnc' port='5900' autoport='yes' listen='0.0.0.0' keymap='fr'>
    <listen type='address' address='0.0.0.0'/>
  </graphics>
  <video>
     <model type='cirrus' vram='16384' heads='1'/>
     <alias name='video0'/>
    <address type='pci' domain='0x00000' bus='0x00' slot='0x02' function='0x0'/>
  </video>
```

# Libvirt et le réseau

#### Le mode carte

```
<interface type='user'>
    <mac address='52:54:00:50:21:dc'/>
    <model type='virtio'/>
      <alias name='net0'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x03' function='0x0'/>
</interface>
```

## Mode réseau virtuel

Définition des propriétés

Définition des éléments d'infrastructure (DHCP ...)

Modes proposés

- NAT
- Routed Network : gestion du réseau par le serveur libvirt
- private
- bridge

### Mode NAT

#### Routed network

### Réseau isolé

## Bridge hôte

# Libvirt et LXC

## Problématique des conteneurs

#### Problématique

- Pas de création de filesystem
- Extension d'un système existant
- Script libvirt pas toujours utilisables

#### Mode opératoire

- Création / clonage avec les outils des conteneurs
- Intégration du domaine
- Cycle de vie avec libvirt

```
<domain type='lxc'>
  <name>olilxc</name>
  <memory>327680</memory>
  <os>
    <type>exe</type>
    <init>/sbin/init</init>
  </os>
  <vcpu>1</vcpu>
  <clock offset='utc'/>
  <on poweroff>destroy</on poweroff>
  <on reboot>restart</on reboot>
  <on crash>destroy</on crash>
  <devices>
    <emulator>/usr/lib/libvirt/libvirt lxc</emulator>
    <filesystem type='mount'>
      <source dir='/var/lib/lxc/olilxc/rootfs'/>
      <target dir='/'/>
    </filesystem>
    <interface type='network'>
      <source network='default'/>
    </interface>
    <console type='pty'/>
  </devices>
</domain>
```