```
2024年12月24日 21:13
```

通过多线程监听内核监听队列中的监听套接字(Listen fd)+抢占式accept完成客户端连接请求的响应并建立TCP连接。

接收连接的子线程(子服务器)负责监听连接套接字上的读写/异常错误事件,事件触发后将回调相应的处理逻辑。

将监听任务加入epoll监听表的工作由attachEvent这个函数完成,何时调用该函数在笔记5最后也已经说明。

```
bool Socket::attachEvent(const SockNum::Ptr &sock) {
    weak_ptr<Socket> weak_self = shared_from_this();
    if (sock->type() == SockNum::Sock TCP Server) {
       // tcp服务器 [AUTO-TRANSLATED:f4b9757f]
       //TCP server
       auto result = _poller->addEvent(sock->rawFd(), EventPoller::Event_Read | EventPoller::Event_Error, [weak_self, sock](int event) {
           if (auto strong self = weak self.lock()) {
                strong_self->onAccept(sock, event);
        return -1 != result:
    // tcp客户端或udp [AUTO-TRANSLATED:00c16e7f]
    auto read_buffer = _poller->getSharedBuffer(sock->type() = SockNum::Sock_UDP);
    auto result = _poller->addEvent(sock->rawFd(), EventPoller::Event_Read | EventPoller::Event_Error | EventPoller::Event_Write,
[weak_self, sock, read_buffer](int event) {
        auto strong_self = weak_self.lock();
        if (!strong_self) {
           return;
        if (event & EventPoller::Event_Read) {
            strong_self->onRead(sock, read_buffer);
        if (event & EventPoller::Event_Write) {
            strong_self->onWriteAble(sock);
        if (event & EventPoller::Event_Error) {
            if (sock->type() == SockNum::Sock UDP) {
                // udp ignore error
           } else {
                strong_self->emitErr(getSockErr(sock->rawFd()));
       }
   });
    return -1 != result;
```

异步监听sock->rawFd()这个socket (也就是连接套接字)上的EventPoller::Event\_Read | EventPoller::Event\_Error | EventPoller::Event\_Write事件,如果发生将在poller线程中调用上面传入的第三个参数,也就是相应的事件处理的匿名函数。 下面分别就三个if三种事件触发回调做分析:

## 1. 可读

```
在attachEvent函数中,在将连接套接字的监听任务加入epoll表中前,通过:
    auto read_buffer = _poller->getSharedBuffer(sock->type() = SockNum::Sock_UDP);
这个函数getSharedBuffer()获取当前poller线程下所有socket所共享的读缓存。

EventPoller类中的私有成员变量_shared_buffer[2]是读缓存的弱引用:
    //当前线程下,所有socket共享的读缓存
    //当前线程下,所有socket共享的读缓存

// Shared read buffer for all sockets under the current thread std::weak_ptr<SocketRecvBuffer> _shared_buffer[2];
通过getSharedBuffer函数获取了管理SocketRecvBuffer对象的强引用(share_ptr)。

SocketRecvBuffer::Ptr EventPoller::getSharedBuffer(bool is_udp) {
#if !defined(_linux) && !defined(_linux_)
    // 非Linux平台下,tcp和udp共享recvfrom方案,使用同一个buffer [AUTO-TRANSLATED:2d2ee7bf]
    //On non-Linux platforms,tcp and udp share the recvfrom scheme,using the same buffer
```

```
#endif
   auto ret = _shared_buffer[is_udp].lock();
   if (!ret) {
   ret = SocketRecvBuffer::create(is_udp);
       _shared_buffer[is_udp] = ret;
如果尚未初始化该poller线程的读缓存那么调用SocketRecvBuffer类中的静态成员函数: create():定义如下:
他会返回一个管理者SocketRecvFromBuffer资源的智能指针。
static constexpr auto kPacketCount = 32;
static constexpr auto kBufferCapacity = 4 * 1024u;
SocketRecvBuffer::Ptr SocketRecvBuffer::create(bool is_udp) {
#if defined(__linux) || defined(__linux__)
   if (is udn) {
       return std::make_shared<SocketRecvmmsgBuffer>(kPacketCount, kBufferCapacity);
#endif
   return std::make_shared<SocketRecvFromBuffer>(kPacketCount * kBufferCapacity);
其余buffer的内容参见<u>笔记8</u>。
ssize_t Socket::onRead(const SockNum::Ptr &sock, const SocketRecvBuffer::Ptr &buffer) noexcept {
   ssize_t ret = 0, nread = 0, count = 0;
   while (_enable_recv) { //如果允许接收数据
       nread = buffer->recvFromSocket(sock->rawFd(), count); //从套接字接收数据
       if (nread == 0) { //接收到EOF (末尾)
           if (sock->type() == SockNum::Sock_TCP) {
              emitErr(SockException(Err_eof, "end of file"));
              WarnL << "Recv eof on udp socket[" << sock->rawFd() << "]";</pre>
           return ret;
       if (nread == -1) { //如果接收发生错误
           auto err = get_uv_error(true); //获取错误类型
           if (err != UV_EAGAIN) {
               if (sock->type() == SockNum::Sock_TCP) {
                  emitErr(toSockException(err));
              } else {
                  WarnL << "Recv err on udp socket[" << sock->rawFd() << "]: " << uv_strerror(err);</pre>
           return ret;
       ret += nread; //累加接收到的字节数
           // 更新接收速率 [AUTO-TRANSLATED:1e24774c]
           //Update receive rate
           _recv_speed += nread;
         // 获取接收到的数据缓冲区和地址
       auto &buf = buffer->getBuffer(0):
       auto &addr = buffer->getAddress(0);
       try {
           // 此处捕获异常,目的是防止数据未读尽,epoll边沿触发失效的问题 [AUTO-TRANSLATED:2f3f813b]
           //Catch exception here, the purpose is to prevent data from not being read completely, and the epoll edge trigger fails
          LOCK_GUARD (_mtx_event); //枷锁防止多线程问题
           _on_multi_read(&buf, &addr, count); //调用多读回调
       } catch (std::exception &ex) { //捕获异常
           ErrorL << "Exception occurred when emit on_read: " << ex.what();</pre>
```

## 关键点:

• 循环读取:

通过 while (\_enable\_recv) 循环调用 recvFromSocket, 以确保数据不会在边缘触发模式下丢失。

问题: 为什么数据可能会在边缘触发模式下丢失???

• 错误处理:

当 recvFromSocket 返回 -1 时,判断错误类型。如果是非 EAGAIN 错误,会触发相应的回调。

• 多线程安全:

使用 LOCK\_GUARD 加锁保护 \_on\_multi\_read 的调用,确保线程安全。

• 接收速率更新:

如果启用了速率统计功能,接收到的字节数会累加到 \_recv\_speed 中。

回调调用:

调用 \_on\_multi\_read 处理接收到的数据。

accept连接后执行的回调过程中,会调用server->**onAcceptConnection**(sock)的过程,详细可见笔记5中。在这个函数中,通过sock->setOnRead(task)方法设置了\_on\_multi\_read的定义:

```
sock->setOnRead([weak_session] (const Buffer::Ptr &buf, struct sockaddr *, int) {
        //获取会话强应用 [AUTO-TRANSLATED:187497e6]
        //Get the strong application of the session
        auto strong_session = weak_session.lock();
        if (!strong_session) {
            return:
            strong_session=>onRecv(buf);
        } catch (SockException &ex) {
            strong_session->shutdown(ex);
        } catch (exception &ex)
            strong_session=>shutdown(SockException(Err_shutdown, ex.what()));
其中setOnRead的定义如下:
void Socket::setOnRead(onReadCB cb) {
    onMultiReadCB cb2;
    if (cb) {
        cb2 = [cb] (Buffer::Ptr *buf, struct sockaddr_storage *addr, size_t count) {
            for (auto i = 0u; i < count; ++i) {
                cb(buf[i], (struct sockaddr *) (addr + i), sizeof(struct sockaddr_storage));
    setOnMultiRead(std::move(cb2));
void Socket::setOnMultiRead(onMultiReadCB cb) {
   LOCK_GUARD (_mtx_event);
    if (cb) {
        _on_multi_read = std::move(cb);
    } else {
        _on_multi_read = [](Buffer::Ptr *buf, struct sockaddr_storage *addr, size_t count) {
            for (auto i = 0u; i < count; ++i) {
                \label{eq:warnL} \begin{tabular}{ll} $\tt WarnL << "Socket not set read callback, data ignored: " << buf[i]->size(); \end{tabular}
```

将数据读取到缓冲区后,会触发相应session中的回调onRecv函数,这个就是服务器端的处理逻辑。

# 2. 可写

如果socket的可写事件触发,那么执行onWriteAble回调

```
void Socket::onWriteAble(const SockNum::Ptr &sock) {
    bool empty_waiting;
    bool empty_sending;

    //(1)检查一级发送缓存, 当socket可写时, 会把一级缓存批量送入二级缓存(加锁访问)
{
        LOCK_GUARD(_mtx_send_buf_waiting);
        empty_waiting = _send_buf_waiting.empty();
}

//(2)检查二级发送缓存, 当socket可写时, 会把二级缓存批量写入socket中(加锁访问)
{
        LOCK_GUARD(_mtx_send_buf_sending);
        empty_sending = _send_buf_sending.empty();
}
```

```
//(3)根据缓存是否为空的结果,决定是否发送数据还是停止监听可写事件
   if (empty waiting && empty sending)
       // 数据已经清空了,我们停止监听可写事件 [AUTO-TRANSLATED:751f7e4e]
       //Data has been cleared, we stop listening for writable events
       stopWriteAbleEvent(sock);
       // socket可写,我们尝试发送剩余的数据 [AUTO-TRANSLATED:d66e0207]
       //Socket is writable, we try to send the remaining data
       flushData(sock, true);
我们先不管这两级的写缓存是如何设计实现的。
停止监听socket上的可写事件调用的是stopWriteAbleEvent函数:
void Socket::stopWriteAbleEvent(const SockNum::Ptr &sock) {
   // 停止监听socket可写事件 [AUTO-TRANSLATED:4eb5b241]
   //Stop listening for socket writable events
    _sendable = true;
   int flag = _enable_recv ? EventPoller::Event_Read : 0;
   _poller->modifyEvent(sock->rawFd(), flag | EventPoller::Event_Error, [sock](bool) {});
_sendable用来标记该socket是否可写,当缓存已满后便不可再写(为false)。
_enable_recv用来标记是否监听socket可读事件,关闭后可用于流量控制。
这两个变量的定义如下:
   // 控制是否接收监听socket可读事件,关闭后可用于流量控制 [AUTO-TRANSLATED:71de6ece]
   //Control whether to receive listen socket readable events, can be used for traffic control after closing
   std::atomic<bool> _enable_recv { true };
   // 标记该socket是否可写, socket写缓存满了就不可写 [AUTO-TRANSLATED:32392de2]
   //Mark whether the socket is writable, the socket write buffer is full and cannot be written
   std::atomic<bool> _sendable { true };
停止监听socket上的可写事件,无非就是更新对应的内核事件表,去除相应socket上的可写监听即可,这个工作是由modifyEvent函数完成的:
    _poller->modifyEvent(sock->rawFd(), flag | EventPoller::Event_Error, [sock](bool) {});
定义如下: epoll机制下,调用epoll_ctl来修改_event_fd标记的那个内核事件表。
int EventPoller::modifyEvent(int fd, int event, PollCompleteCB cb) {
   TimeTicker():
   if (!cb) {
      cb = [](bool success) {};
   if (isCurrentThread()) {
#if defined(HAS_EPOLL)
       struct epoll_event ev = { 0 };
       ev. events = toEpoll(event);
       ev. data. fd = fd;
       auto ret = epoll_ctl(_event_fd, EPOLL_CTL_MOD, fd, &ev);
       cb(ret != -1):
       return ret;
#elif defined(HAS_KQUEUE)
      struct kevent kev[2];
       int index = 0;
       EV_SET(&kev[index++], fd, EVFILT_READ, event & Event_Read ? EV_ADD | EV_CLEAR : EV_DELETE, 0, 0, nullptr);
       EV_SET(&kev[index++], fd, EVFILT_WRITE, event & Event_Write ? EV_ADD | EV_CLEAR : EV_DELETE, 0, 0, nullptr);
       int ret = kevent(_event_fd, kev, index, nullptr, 0, nullptr);
      cb(ret != -1);
       return ret;
#else
       auto it = _event_map. find(fd);
       if (it != _event_map.end()) {
          it->second->event = event;
      cb(it != _event_map.end());
       return it != _event_map.end() ? 0 : -1;
#endif // HAS_EPOLL
   async([this, fd, event, cb]() mutable {
      modifyEvent(fd, event, std::move(cb));
```

### 检查完两级缓存发现仍有数据存在其中,则调用flushData函数尝试发送剩余的数据:

```
bool Socket::flushData(const SockNum::Ptr &sock, bool poller_thread) {
   decltype (send buf sending) send buf sending tmp;
       // 转移出二级缓存 [AUTO-TRANSLATED:a54264d2]
       //Transfer out of the secondary cache
       LOCK_GUARD(_mtx_send_buf_sending);
       if (!_send_buf_sending.empty()) {
           send_buf_sending_tmp. swap(_send_buf_sending);
   if (send_buf_sending_tmp.empty()) {
       _send_flush_ticker.resetTime();
       do {
               // 二级发送缓存为空,那么我们接着消费一级缓存中的数据 [AUTO-TRANSLATED:8ddb2962]
               //The secondary send cache is empty, so we continue to consume data from the primary cache
               LOCK_GUARD(_mtx_send_buf_waiting);
               if (!_send_buf_waiting.empty())
                  // 把一级缓中数数据放置到二级缓存中并清空 [AUTO-TRANSLATED: 4884aa58]
                  //Put the data from the first-level cache into the second-level cache and clear it
                  LOCK GUARD ( mtx event);
                  auto send_result = _enable_speed ? [this](const Buffer::Ptr &buffer, bool send_success) {
                      if (send_success) {
                          //更新发送速率 [AUTO-TRANSLATED:e35a1eba]
                          //Update the sending rate
                          _send_speed += buffer->size();
                      LOCK_GUARD (_mtx_event);
                      if (send result) {
                          _send_result(buffer, send_success);
                  send buf sending tmp.emplace back(BufferList::create(std::move( send buf waiting), std::move(send result), sock->type()
== SockNum::Sock_UDP));
                  break;
           // 如果一级缓存也为空,那么说明所有数据均写入socket了 [AUTO-TRANSLATED:6ae9ef8a]
           //If the first-level cache is also empty, it means that all data has been written to the socket
           if (poller thread) {
               // poller线程触发该函数,那么该socket应该已经加入了可写事件的监听; [AUTO-TRANSLATED:5a8e123d]
               //The poller thread triggers this function, so the socket should have been added to the writable event listening
               // 那么在数据列队清空的情况下,我们需要关闭监听以免触发无意义的事件回调 [AUTO-TRANSLATED: 0fb35573]
               //So, in the case of data queue clearing, we need to close the listening to avoid triggering meaningless event callbacks
               stopWriteAbleEvent(sock):
              onFlushed();
           return true;
       } while (false);
   while (!send_buf_sending_tmp.empty()) {
       auto &packet = send_buf_sending_tmp.front();
       auto n = packet->send(sock->rawFd(), \_sock\_flags);
       if (n > 0)
           // 全部或部分发送成功 [AUTO-TRANSLATED:0721ed7c]
           //All or part of the data was sent successfully
           if (packet->empty()) {
               // 全部发送成功 [AUTO-TRANSLATED:38a7d0ac]
               //All data was sent successfully
               send_buf_sending_tmp.pop_front();
               continue;
           // 部分发送成功 [AUTO-TRANSLATED:bd6609dd]
           //Part of the data was sent successfully
           if (!poller_thread) {
               // 如果该函数是poller线程触发的,那么该socket应该已经加入了可写事件的监听,所以我们不需要再次加入监听 [AUTO-
TRANSLATED: 917049f0]
              //If this function is triggered by the poller thread, the socket should have been added to the writable event listening, so
we don't need to add listening again
              startWriteAbleEvent(sock):
           break:
```

```
// 一个都没发送成功 [AUTO-TRANSLATED:a3b4f257]
       //None of the data was sent successfully
       int err = get uv error(true);
       if (err == UV_EAGAIN) {
           // 等待下一次发送 [AUTO-TRANSLATED:22980496]
          //Wait for the next send
          if (!poller_thread) {
              // 如果该函数是poller线程触发的,那么该socket应该已经加入了可写事件的监听,所以我们不需要再次加入监听 [AUTO-
TRANSLATED:917049f0]
              //If this function is triggered by the poller thread, the socket should have already been added to the writable event
listener, so we don't need to add it again
              startWriteAbleEvent(sock);
       // 其他错误代码,发生异常 [AUTO-TRANSLATED:14cca084]
       //Other error codes, an exception occurred
       if (sock->type() == SockNum::Sock_UDP)
          // udp发送异常,把数据丢弃 [AUTO-TRANSLATED:3a7d095d]
          //UDP send exception, discard the data
          send_buf_sending_tmp.pop_front();
          WarnL << "Send udp socket[" << sock << "] failed, data ignored: " << uv_strerror(err);
       // tcp发送失败时,触发异常 [AUTO-TRANSLATED:06f06449]
       //TCP send failed, trigger an exception
       emitErr(toSockException(err));
   // 回滚未发送完毕的数据 [AUTO-TRANSLATED:9f67c1be]
   //Roll back the unsent data
   if (!send_buf_sending_tmp.empty()) {
       // 有剩余数据 [AUTO-TRANSLATED:14a89b15]
       //There is remaining data
       LOCK_GUARD(_mtx_send_buf_sending);
       send_buf_sending_tmp. swap(_send_buf_sending);
       _send_buf_sending.append(send_buf_sending_tmp);
       // 二级缓存未全部发送完毕,说明该socket不可写,直接返回 [AUTO-TRANSLATED: 2d7f9f2f]
       //The secondary cache has not been sent completely, indicating that the socket is not writable, return directly
       return true;
   // 二级缓存已经全部发送完毕,说明该socket还可写,我们尝试继续写 [AUTO-TRANSLATED: 2c2bc316]
   //The secondary cache has been sent completely, indicating that the socket is still writable, we try to continue writing
   // 如果是poller线程,我们尝试再次写一次(因为可能其他线程调用了send函数又有新数据了) [AUTO-TRANSLATED: 392684a8]
   //If it's the poller thread, we try to write again (because other threads may have called the send function and there is new data)
   return poller_thread ? flushData(sock, poller_thread) : true;
我们重点分析flushData这个函数逻辑:
```

(1) 二级缓存的预先处理:

目的: 在不阻塞其他线程的情况下处理缓存数据。

(2) 二级缓存为空时的处理:

如果二级缓存为空,则尝试将一级缓存中的内容移动到二级缓存中,如若一级缓存也为空,说明所有数据已经写入到socket中了,在这种情况下, 我们需要关闭可写事件的监听以触发无意义的事件回调。

a. 一级缓存非空

send\_buf\_sending\_tmp.emplace\_back(BufferList::create(std::move(\_send\_buf\_waiting), std::move(send\_result), sock->type() ==
SockNum::Sock | IDP)):

注意这里调用的是list的移动构造函数,调用后原先的被移动的对象\_send\_buf\_waiting将置空。

利用std::move和移动构造的方法,避免了冗余拷贝,提高了性能。

b. 一级缓存为空:

```
callbacks
                 stopWriteAbleEvent(sock);
                 onFlushed():
              return true:
   缓存如何设计实现的具体内容参见: ZLToolKit笔记8: Buffer设计
(3) 发送数据的循环处理:
      auto &packet = send_buf_sending_tmp.front();
      auto n = packet->send(sock->rawFd(), _sock_flags);
   已知send_buf_sending_tmp是由BufferList类型元素构成的vector对象。
   紧接着调用了send成员函数,但BufferList是个虚基类,内部的send方法是一个纯虚函数,需在派生类中实现。BufferSendTo和BufferSendMsg
   均继承于BufferList, 故其中实现了send方法。
   但我们怎么知道调用的是哪一个派生类中的send呢???
   其实,起初创建二级缓存时,是通过一级缓存的内容移动到二级缓存中(并未实现真正的移动)。二级缓存为空,且一级缓存非空时,通过 (2) a
   的过程实现了二级缓存的构造:
   send_buf_sending_tmp.emplace_back(BufferList::create(std::move(_send_buf_waiting), std::move(send_result), sock->type() ==
   SockNum::Sock UDP)):
   在create内部:根据socket的类型,决定构建的是哪一个派生类的对象,并返回管理该对象的智能指针。
   BufferList::Ptr BufferList::create(List<std::pair<Buffer::Ptr, bool> > list, SendResult cb, bool is_udp) {
   #if defined(_WIN32)
       if (is udp)
          // sendto/send 方案,待优化 [AUTO-TRANSLATED:e94184aa]
          //sendto/send scheme, to be optimized
          return std::make_shared BufferSendTo>(std::move(list), std::move(cb), is_udp);
       // WSASend方案 [AUTO-TRANSLATED:9ac7bb81]
       //WSASend scheme
      return std::make_shared<BufferSendMsg>(std::move(list), std::move(cb));
   #elif defined(__linux__) || defined(__linux)
       if (is udp)
          // sendmmsg方案 [AUTO-TRANSLATED:4596c2c4]
          //sendmmsg scheme
          return std::make_shared BufferSendMsg>(std::move(list), std::move(cb));
       // sendmsg方案 [AUTO-TRANSLATED:8846f9c4]
       //sendmsg scheme
       return \ std::make\_shared \\ \langle BufferSendMsg \rangle (std::move(list), \ std::move(cb));
   #else
          // sendto/send 方案,可优化? [AUTO-TRANSLATED:21dbae7c]
          //sendto/send scheme, can be optimized?
          return std::make_shared<BufferSendTo>(std::move(list), std::move(cb), is_udp);
       // sendmsg方案 [AUTO-TRANSLATED:8846f9c4]
       //sendmsg scheme
       return std::make shared < Buffer Send Msg > (std::move(list), std::move(cb));
   #endif
   简单总结:
   要确定 flushData 函数中调用的 send 方法是哪一个,重点在于以下条件:
     1. 查看 BufferList::create 的实现,明确其返回的具体派生类。
     2. 检查 sock->type() 的值是否为 SockNum::Sock UDP。
   根据 sock->type() 的值:
      • 如果是 UDP, 则调用 BufferSendTo::send。
      • 如果是其他类型 (如 TCP) , 则调用 BufferSendMsg::send。
```

有关Buffer的内容见ZLToolKit笔记8: Buffer设计

```
如果packet指向的是一个派生类BufferSendMsg的对象:
auto n = packet->send(sock->rawFd(), sock flags);
那么调用的send定义如下:
ssize_t BufferSendMsg::send(int fd, int flags) {
   auto remain_size = _remain_size;
   while (_remain_size && send_1(fd, flags) != -1);
   ssize_t sent = remain_size - _remain_size;
   if (sent > 0) {
```

```
//Partial or all send success
            return sent;
        //一个字节都未发送成功 [AUTO-TRANSLATED:858b63e5]
        //Not a single byte sent successfully
        return -1;
    其中send_l定义如下:
    ssize_t BufferSendMsg::send_1(int fd, int flags) {
        ssize_t n;
    #if !defined(_WIN32)
        do {
            struct msghdr msg;
            msg.msg_name = nullptr;
            msg. msg_namelen = 0;
            msg.msg_iov = &(_iovec[_iovec_off]);
            msg.msg_iovlen = _iovec.size() - _iovec_off;
            {\tt if (msg.msg\_iovlen > IOV\_MAX)} \ \{\\
                msg.msg_iovlen = IOV_MAX;
            msg.msg_control = nullptr;
            msg.msg_controllen = 0;
            msg.msg_flags = flags;
            n = sendmsg(fd, &msg, flags);
        } while (-1 == n && UV_EINTR == get_uv_error(true));
    #else
            DWORD sent = 0;
            n = WSASend(fd, const\_cast < LPWSABUF> (\&\_iovec[0]), \ static\_cast < DWORD> (\_iovec.size()), \ \&sent, \ static\_cast < DWORD> (flags), \ 0, \ 0); \\
            if (n == SOCKET_ERROR) {return -1;}
            n = sent;
        } while (n < 0 \&\& UV\_ECANCELED == get\_uv\_error(true));
    #endif
        if (n >= (ssize_t)_remain_size) {
            //全部写完了 [AUTO-TRANSLATED:c990f48a]
            //All written
            remain size = 0;
            sendCompleted(true);
            return n;
        if (n > 0) {
            //部分发送成功 [AUTO-TRANSLATED:4c240905]
            //Partial send success
            reOffset(n);
            return n:
        //一个字节都未发送 [AUTO-TRANSLATED:c33c611b]
        //Not a single byte sent
        return n:
    send_l的过程实现了从二级缓存向socket上发送数据的具体过程,调用了sendmsg(linux)或WSASend(Windows)实现了一次多块数据发送。
那么问题来了:由上可知二级缓存中的内容是由一级缓存移动构造而来的,那么一级缓存的内容又是从何而来的呢???
其实是由socket :: send函数实现的:
ssize_t Socket::send(const char *buf, size_t size, struct sockaddr *addr, socklen_t addr_len, bool try_flush) {
   if (size <= 0)
       size = strlen(buf);
       if (!size)
           return 0;
   auto ptr = BufferRaw::create();
   ptr->assign(buf, size);
   return send(std::move(ptr), addr, addr_len, try_flush);
ssize_t Socket::send(string buf, struct sockaddr *addr, socklen_t addr_len, bool try_flush) {
   return send(std::make_shared BufferString (std::move(buf)), addr, addr_len, try_flush);
```

if (!addr) {

if (!\_udp\_send\_dst) {

ssize\_t Socket::send(Buffer::Ptr buf, struct sockaddr \*addr, socklen\_t addr\_len, bool try\_flush) {

//部分或全部发送成功 [AUTO-TRANSLATED:a3f5e70e]

```
return send_l(std::move(buf), false, try_flush);
}

// 本次发送未指定目标地址,但是目标定制已通过bindPeerAddr指定 [AUTO-TRANSLATED:afb6ce35]

//This send did not specify a target address, but the target is customized through bindPeerAddr addr = (struct sockaddr *)_udp_send_dst.get();
addr_len = SockUtil::get_sock_len(addr);
}

return send_l(std::make_shared<BufferSock>(std::move(buf), addr, addr_len), true, try_flush);
}

ssize_t Socket::send_l(Buffer::Ptr buf, bool is_buf_sock, bool try_flush) {
auto size = buf ? buf->size() : 0;
if (!size) {
    return 0;
}

{
    LOCK_GUARD(_mtx_send_buf_waiting);
    send_buf_waiting.emplace_back(std::move(buf), is_buf_sock)
}

if (try_flush) {
    if (flushAll()) {
        return -1;
    }
}

return size;
```

最终会调用Socket::send l方法实现往一级缓存中写入数据。

### 来看第一个send函数中有:

```
auto ptr = BufferRaw::create();
ptr->assign(buf, size);
```

显然这与读缓存的创建方式类似,不同处在于create之后,此处并没有调用setCapacity方法设定读缓存空间大小,而是调用assign方法进行赋值数据:即将参数buf指代的数据拷贝到刚create后的buffer中(实际上是BufferRaw类中的私有成员变量 data中)有关Buffer的内容详见ZLToolKit笔记8: Buffer设计

以下内容是由chatgpt生成的:

## 函数逐个分析

- (1) Socket::send(const char \*buf, size\_t size, struct sockaddr \*addr, socklen\_t addr\_len, bool try\_flush)
  - 功能
    - o 发送一个 C 风格的字符数组 (const char\*) ,可以指定数据大小 (size) 或通过 strlen 自动确定。
    - 数据会被封装为一个 BufferRaw 对象 (裸数据缓冲区) ,然后通过另一个 send 函数进行处理。
  - 关键点:
    - 如果 size <= 0, 会使用 strlen(buf) 来计算数据大小。
    - 数据封装为 BufferRaw, 便于后续的统一处理(封装是一种设计模式, 便于后续灵活操作和多态支持)。
    - 使用 std::move(ptr) 将智能指针转移到下一个 send 方法中,避免重复拷贝。
- (2) Socket::send(string buf, struct sockaddr \*addr, socklen\_t addr\_len, bool try\_flush)
  - 功能:

    - 数据被封装为一个 BufferString 对象 (表示字符串缓冲区)。
  - 关键点:
    - 使用 std::make\_shared (BufferString) (std::move(buf)) 将字符串封装为缓冲区对象。
    - 通过封装,隐藏底层数据结构细节,使得发送逻辑统一。
- (3) Socket::send(Buffer::Ptr buf, struct sockaddr \*addr, socklen\_t addr\_len, bool try\_flush)
  - 功能:
    - 接收一个 Buffer 对象 (Buffer::Ptr 是 std::shared\_ptr<Buffer>)。
    - 处理不同的发送场景:
      - 1. 如果没有指定目标地址 (addr), 尝试使用 \_udp\_send\_dst (通过 bindPeerAddr 绑定的目标地址)。
      - 2. 如果指定了目标地址,将数据封装为 BufferSock 对象。
    - 最终调用 send\_l 完成发送。
  - 关键点:
    - Buffer 是发送数据的抽象表示,可以支持多种类型的数据缓冲区(裸数据、字符串、网络缓冲区等)。
    - \_udp\_send\_dst 是一个可选目标地址,可以通过 bindPeerAddr 设置,避免重复指定目标地址。
- (4) Socket::send\_1(Buffer::Ptr buf, bool is\_buf\_sock, bool try\_flush)

### • 功能:

- 负责将数据缓冲区加入发送队列,并尝试立即发送。
- 如果 try\_flush 为真,调用 flushAll 尝试发送数据。

#### 关键点:

- 使用 \_mtx\_send\_buf\_waiting 互斥锁保护 \_send\_buf\_waiting 队列 (线程安全)。
- 数据分为两种类型:
  - 1. 普通缓冲区 (is\_buf\_sock = false)。
  - 2. 包含目标地址的缓冲区 (is\_buf\_sock = true) 。
- 如果 try\_flush 为真,则尝试立即刷新队列。

### (5) Socket::flushAll()

- 功能:
  - 。 尝试发送所有缓冲区中的数据。
  - 检查套接字状态和发送超时,处理不可写套接字的情况。

#### 关键点:

- 如果 \_sock\_fd 为 null, 说明连接已经断开或超时。
- 如果套接字可写 (\_sendable) , 调用 flushData 实际发送数据。
- 检测发送超时:
  - 如果发送队列中的最老数据超过 max send buffer ms 限制, 触发超时错误并断开连接。

# 2. 关键概念和设计亮点

## (1) 数据封装与多态设计

- 使用 Buffer 抽象类以及其派生类 (如 BufferRaw、BufferString、BufferSock) ,统一了数据的表示和操作方式,便于扩展和维护。
- 每种数据类型(裸数据、字符串、带地址数据)都有对应的封装方式,这种分层设计提升了代码的可扩展性。

## (2) 发送逻辑的分层

- send 方法逐层调用,最终由 send\_l 执行核心逻辑,这种分层设计简化了代码的复杂性。
- 不同场景的数据发送逻辑(如指定地址、不指定地址)被封装到不同的层中,提高了代码复用性。

## (3) 异步发送与线程安全

- \_send\_buf\_waiting 是一个发送缓冲队列,使用互斥锁保护,确保线程安全。
- 支持异步发送,数据先进入队列,然后通过 flushAll 方法统一发送。

## (4) 发送超时处理

- 使用 \_send\_flush\_ticker.elapsedTime() 检测发送超时。
- 超时后通过 emitErr 报告错误并断开连接,避免长时间卡住。

## 3. 使用场景和扩展性

- 使用场景:
  - 支持多种类型的数据发送(裸数据、字符串、带地址数据)。
  - 适用于需要异步、分段发送的网络通信场景。
- 扩展性:
  - o 新增数据类型时,只需新增 Buffer 的子类,不影响现有逻辑。
  - 支持更复杂的发送策略 (如批量发送、优先级队列) 。

# 4. 代码流程概述

- 1. 客户端调用 send 方法发送数据。
- 2. 数据被封装为 Buffer 对象,并加入 \_send\_buf\_waiting 队列。
- 3. 如果 try\_flush 为真,调用 flushAll 立即尝试发送。
- 4. flushAll 检查套接字状态,发送数据或处理超时。

## 5. 总结

这段代码展示了一种精细化的网络数据发送实现,具有以下优势:

- 灵活性: 支持多种数据类型和发送场景。
- 安全性:通过锁机制确保多线程环境下的数据安全。
- 扩展性: 基于多态设计, 便于新增功能和改进逻辑。
- 可靠性: 通过超时检测和错误处理, 提高了发送过程的稳定性。