# 网综

## 序言

• 这门科目的实践考试,主要在于最终模拟器使用熟练度,所以和平时的物理设备实验的掌握程度没有特别大的联系,之前实验课划水的同学不必过于担心。

- 不好听的事情是,不练习肯定是不行的,**推荐方案是把黑白题刷一遍**,一般来说刷完黑白题并且弄懂是基本能保证不出错的。
- 所以,本文档旨在帮助同学们在尽快短的时间里掌握网综考试的要点,把这个1.5学分的纸老虎干掉。
- 关于自己电脑上的模拟器出问题:
  - 1.API不正确: Virtualbox版本过高,推荐换5.1.32版本
  - 2.设备启动失败: Virtualbox权限不足/版本问题,检查Virtualbox根目录的headless等可执行文件的管理员权限.../推荐换5.1.32版本
  - 3.设备创建失败: 打开Virtualbox删除所有虚拟机/到C:\Users\username下删除HCL VMs文件夹
  - 4.HCL打开报错:兼容性模式-windows7
  - 5.还不行的话,推荐使用VMware等虚拟机工具直接安装一个win7虚拟机,完全不存在兼容性问题...

## 关于理论提问考试

- 其实老师给过我们知识点,放在附件里面了点我跳转到附件
- 形式是这样的, 一般集中考察一个章节的内容, 会问得很细, 举个例子:
  - 。 路由器的功能 (寻路,转发)
  - 。 PPP验证方式有哪几种,PAP和 CHAP,他们之间的区别?
- 如果答不上来的话可以换个问题? (开始欧皇时刻)
- 如果还是想不起来的话...主动说自己记得哪些知识点吧~


## 上机考试试卷结构

- 1. 目前的操作题考试,分为组网(80分)+链路协议验证/防火墙(20分)两大部分,若全网ping通给老师检查后则拿到80分,继续做后一部分验证或防火墙的题目,做完后保持模拟器状态即可离开考场。
- 2. 每一题考察的知识点不会全考,一般是ospf+rip+防火墙/全静态路由+ppp pap+ppp chap/ospf+rip+ppp pap+ppp chap, 所以时间很充分,做的时候不用着急。
- 3. 参考试卷和代码PPT会放到GitHub上供大家参考,结合实验命令整理(V7系统).pptx食用更美味。
- 4. 点我跳转到仓库

## 上机考试的考察重点


- 1. 拓扑结构的复述和设计:
  - 。 题目会给出要求实现的网络拓扑图,我们要做的就是把它画到答题卡上,给它标注出设备对应的 **IP地址+子网掩码**,并且把图和模拟器的设备对应起来实现。

### 。 简单举个例子:




- 本题中,此步骤我们需要做的事情就是:
  - ①路由器/交换机之间的网络划分为内网段(192.0.x.x)
  - ②PC机划分为外网段(202.0.x.x)
  - ③PC机的缺省网关即所连接路由器/交换机的接口的IP地址(如题中PC1 (202.0.0.2/24)连接L3SW1的Vlan1-GE0/2 (202.0.0.1/24),则对于PC1来说,网关为202.0.0.1)

。 所以画出来应该是这样的:




对应的模拟器里面网络的构造是这样的:



- 注意一下,这一步中设备名字需要更改成题目要求的名字,如果在启动状态下,名字是无法更改的!
- 。 好啦,至此第一步的分应该拿到了。
- 2. 启动设备,按照答题卡上的拓扑图严格实现各个网络接口的连接:
  - PC机配置时需要:接口管理:启用->IPv4配置:IP地址,子网掩码,IPv4网关。PC机的缺省网关即所连接路由器/交换机的接口的IP地址(如题中PC1 (202.0.0.2/24)连接L3SW1的Vlan1-GE0/2 (202.0.0.1/24),则对于PC1来说,网关为202.0.0.1)
  - 。需要稍微注意一下的是,一般来说交换机和各设备之间以及PC机和各设备之间只需要用GE口(网口)相连,即GigabitEthernet口。而**路由器和路由器之间则一般需要用Serial口(串口)连接**,如

果需要用网口连接, 题目会特别说明。



。 对于交换机的接口IP地址的设置,需要:创建vlan(若为vlan1则无需创建)->接口加入到vlan中->调整该vlan对应的vlan接口的IP地址。

以上面的考试题的VLAN2为例:

```
[L3SW1]vlan 2
[L3SW1-vlan2]port GigabitEthernet 1/0/3
[L3SW1]int Vlan-interface 2
[L3SW1-Vlan-interface2]ip address 202.0.1.1 24
```

- 。 路由器的设置就很简单啦,不再赘述了。
  - 简单举个例子:
    - 设置串口ip地址:

```
[RT2]interface Serial 1/0
[RT2-Serial1/0]ip address 192.0.0.1 255.255.25.0
```

#### 3. 链路聚合

# 端口聚合配置 — 相关命令

•静态聚合命令

创建聚合接口,并进入聚合接口视图

[h3c]interface bridge-aggregation interface-number

• interface-number: 聚合端口, 系列取值范围为1-1024 (不同版本数值有差别, 见配置手册)

将以太网接口加入聚合组(首先进入以太网接口视图)

• [H3C-Ethernet1/0/1] port link-aggregation group *number* (注: 此处number与聚合端口的数值一致)

•例: 将以太网端口Ethernet1/0/1 加入聚合端口22。

- [H3C] interface bridge-aggregation 22
- [H3C] interface Ethernet1/0/1
- [H3C-Ethernet1/0/1]port link-aggregation group 22

#### 链路聚合端口设置trunk属性:

[H3C]interface bridge-aggregation 1 [H3C-bridge-aggregation1]port link-type trunk [H3C-bridge-aggregation1]port trunk permit vlan 2 to 3 #不需要在实际物理端口视图下分别设置trunk属性

#### 4. 静态路由

# 静态路由的配置

• 添加一条静态路由表项

[H3C] ip route-static ip-address { mask | mask-length } { interfacetype interface-number | gateway-address }

• 删除一条静态路由表项

[H3C] undo ip route-static ip-address { mask | mask-length }

举例

[H3C] ip route-static 210.30.104.0 24 210.30.104.254 [H3C] ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.1.1 //缺省路由

 检查静态路由配置是否正确 [任意视图] display ip routing-table

17

- 5. RIP
- 6. OSPF

### 7. 路由协议的注意事项

。 对于以上三种(静态路由, RIP, OSPF) 混合的情况,需要在交界处的交换机/路由器中互相在协议中引入,还是以之前的题目为例。

设置完三个设备的ospf和rip后,需要在L3SW2做以下调整:

```
# ospf 1视图

[L3SW2-ospf-1]import-route direct


[L3SW2-ospf-1]import-route rip

#rip 1视图

[L3SW2-rip-1]import-route ospf

[L3SW2-rip-1]import-route direct
```

。 对于RIP和OSPF来说,可以在边缘网络直接使用全网段(0.0.0.0)



### 8. HDLC

这个在串口视图一行命令就解决啦。

[H3C-Serial0] link-protocol hdlc

#### 9. PPP PAP/CHAP

- o pap方式的话,简单记忆就是被验证方和验证方的用户名和密码是对称的。
  - 验证方是串口视图开启验证+local user视图设置用户密码。而被验证方是串口视图设置用户和密码。

## 附录1: 例题完整代码

```
#L3SW1
<H3C>sys
[H3C]sysname L3SW1
[L3SW1]int Vlan-interface 1
[L3SW1-Vlan-interface1]ip address 202.0.0.1 24
[L3SW1]vlan 2
[L3SW1-vlan2]port GigabitEthernet 1/0/3
[L3SW1]int Vlan-interface 2
[L3SW1-Vlan-interface2]ip address 202.0.1.1 24
[L3SW1]vlan 5
[L3SW1-vlan5]port GigabitEthernet 1/0/1
[L3SW1]interface Vlan-interface 5
[L3SW1-Vlan-interface5]ip add 192.0.0.1 24
[L3SW1]ospf
[L3SW1-ospf-1]area 0
[L3SW1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 0.0.0.0 0.0.0.0
#L3SW2
<H3C>sys
[H3C]sysname L3SW2
[L3SW2]vlan 5
[L3SW2-vlan5]port GigabitEthernet 1/0/1
[L3SW2]interface Vlan-interface 5
[L3SW2-Vlan-interface5]ip address 192.0.0.2 24
[L3SW2]vlan 3
[L3SW2-vlan3]port GigabitEthernet 1/0/3
[L3SW2]interface Vlan-interface 3
[L3SW2-Vlan-interface3]ip add 202.0.2.1 24
[L3SW2]vlan 4
[L3SW2-vlan4]port GigabitEthernet 1/0/2
[L3SW2]interface Vlan-interface 4
[L3SW2-Vlan-interface4]ip address 192.0.1.1 24
[L3SW2]ospf
[L3SW2-ospf-1]area 0
[L3SW2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.0.0.2 0.0.0.255
[L3SW2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 202.0.2.1 0.0.0.255
[L3SW2-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[L3SW2-ospf-1]import-route direct
[L3SW2-ospf-1]import-route rip
[L3SW2]rip
[L3SW2-rip-1]network 192.0.1.1
[L3SW2-rip-1]network 202.0.2.1
[L3SW2-rip-1]import-route ospf
```

```
[L3SW2-rip-1]import-route direct
#RT1
<H3C>sys
[H3C]sysname RT1
[RT1]interface GigabitEthernet 0/1
[RT1-GigabitEthernet0/1]ip add
[RT1-GigabitEthernet0/1]ip address 202.0.3.2 24
[RT1]interface GigabitEthernet 0/2
[RT1-GigabitEthernet0/2]ip address 192.0.1.2 24
[RT1]rip
[RT1-rip-1]network 0.0.0.0
[RT1-rip-1]import-route direct
#ACL防火墙部分
[RT1]acl advanced 3001 match-order auto
[RT1-acl-ipv4-adv-3001]rule deny ip source 202.0.2.2 0 destination 192.0.1.2 0
[RT1]acl advanced 3002 match-order auto
[RT1-acl-ipv4-adv-3002]rule deny ip source 192.0.1.2 0 destination 202.0.2.2 0
[RT1]interface GigabitEthernet 0/2
[RT1-GigabitEthernet0/2]packet-filter 3001 inbound
[RT1-GigabitEthernet0/2]packet-filter 3002 outbound
```

## 作者的碎碎念

- 这个教程还没有编写完毕(或许在持续摸鱼),希望大家多提建议
- 我们在这个课程中学了具体网络怎么运作起来的,各个协议背后稍微浅显易懂的知识是什么,我们平时运用的网络结构中,各种协议是大概是怎么运作的,扮演了什么角色。当然,这是好的,我只是觉得,要是能和计网同步上课,对我们知识体系的构建或许才是最有用的,而不是仅仅像现在一样,变成我们的一个基础知识已经遗忘了大半的实验课。
- 记得要多练几道题,最后祝大家考出好成绩吧!
- 如果有什么建议和疑问的话,联系我吧~
  - o QQ:1281634486
  - 。 项目地址